


要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明,均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答,写出答案/截图(不允许手写、手写拍照截图)即可;填写答案时,为适应所填内容或贴图, 允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可,不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下,具体页面布局可以自行发挥,简单易读即可
 - ★ 不允许手写在纸上,再拍照贴图
 - ★ 允许在各种软件工具上完成(不含手写),再截图贴图
- 4、转换为pdf后提交
- 5、3月14日前网上提交本次作业(在"文档作业"中提交)



贴图要求: 只需要截取输出窗口中的有效部分即可, 如果全部截取/截取过大, 则视为无效贴图


例: 无效贴图



例:有效贴图

Microsoft Visual Studio 调试控制台
 Hello, world!

附:用WPS等其他第三方软件打开PPT,将代码复制到VS2022中后,如果出现类似下面的编译报错,则观察源程序编辑窗





基础知识:用于看懂float型数据的内部存储格式的程序如下:

注意:除了对黄底红字的具体值进行改动外,其余部分不要做改动,也暂时不需要弄懂为什么(需要第6章的知识才能弄懂)

上例解读: 单精度浮点数123.456, 在内存中占四个字节, 四个字节的值依次为0x42 0xf6 0xe9 0x79(按打印顺序逆向取)

转换为32bit则为: 0100 0010 1111 0110 1110 1001 0111 1001 符号位 8位指数 23位尾数



基础知识:用于看懂double型数据的内部存储格式的程序如下:

注意:除了对黄底红字的具体值进行改动外,其余部分不要做改动,也暂时不需要弄懂为什么(需要第6章的知识才能弄懂)

```
Microsoft
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
       double d = 1.23e4;
       unsigned char* p = (unsigned char*)&d;
       cout << hex << (int) (*p) << endl;
       cout \langle\langle \text{ hex } \langle\langle \text{ (int) } (*(p+1)) \rangle\langle\langle \text{ endl};
       cout \langle\langle \text{ hex } \langle\langle \text{ (int) } (*(p+2)) \rangle\langle\langle \text{ end1};
       cout \langle\langle hex \langle\langle (int) (*(p+3)) \langle\langle endl;
       cout \langle\langle hex \langle\langle (int) (*(p+4)) \langle\langle endl;
       cout \langle\langle \text{ hex } \langle\langle \text{ (int) } (*(p+5)) \rangle\langle\langle \text{ endl};
       cout << hex << (int) (*(p+6)) << end1;
       cout \langle\langle hex \langle\langle (int) (*(p+7)) \langle\langle endl;
       return 0:
```

符号位

11位指数

52位尾数



自学内容: 自行以"IEEE754" / "浮点数存储格式" / "浮点数存储原理" / "浮点数存储方式"等关键字,

在网上搜索相关文档,读懂并了解浮点数的内部存储机制

学长们推荐的网址:

https://baike.baidu.com/item/IEEE%20754/3869922?fr=aladdin

https://zhuanlan.zhihu.com/p/343033661

https://www.bilibili.com/video/BV1iW411d7hd?is_story_h5=false&p=4&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=e12b54be-6ffa-4381-9582-9d5b53c50fb3&share_source=QQ&share_tag=s_i×tamp=1662273598&unique_k=AuouME0

https://blog.csdn.net/gao zhennan/article/details/120717424

https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

例: float型数的机内表示



格式要求: 多字节时, 每8bit中间加一个空格或-(例: "11010100 00110001" 或 "11010100-00110001") 注意: 1、作业中绿底/黄底文字/截图可不填 例1: 100.25 2、计算结果可借助第三方工具完成, 下面是float机内存储手工转十进制的的方法: (42 c8 80 00) 没必要完全手算 (2) 其中: 符号位是 0 指数是 1000 0101 (填32bit中的原始形式) 指数转换为十进制形式是___133____(32bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 指数表示的十进制形式是 6 (32bit中的原始形式按IEEE754的规则转换) 1000 0101 - 0111 1111 $= 0000 \ 0110 \ (0x06 = 6)$ 尾数是 100 1000 1000 0000 0000 0000 (填32bit中的原始形式) 尾数表示的十进制小数形式是 1.56640625 (加整数部分的1后) $100\ 1000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ = 2^0 + 2^{-1} + 2^{-4} + 2^{-8}$ $= 0.5 + 0.0625 + 0.00390625 = 0.56640625 \Rightarrow 111 \Rightarrow 1.56640625$ 1.56640625 x 2⁶ = 100.25 (此处未体现出误差) 下面是十进制手工转float机内存储的方法: 100 = 0110 0100 (整数部分转二进制为7位,最前面的0只是为了8位对齐,可不要) (小数部分转二进制为2位) 100.25 = 0110 0100.01 = 1.1001 0001 x 26 (确保整数部分为1,移6位) 符号 位:0 码: 6 + 127 = 133 = 1000 0101 尾数(舍1): 1001 0001 => 1001 0001 0000 0000 0000 (补齐23位,后面补14个蓝色的0) 100 1000 1000 0000 0000 0000 (从低位开始四位一组,共23位)

本页不用作答

例: float型数的机内表示



格式要求: 多字节时,每8bit中间加一个空格或-(例: "11010100 00110001" 或 "11010100-00110001")	注意:		
	1、作业中绿底/	苗底文字/	截图可不埴
例2: 1.2			
下面是float机内存储手工转十进制的的方法:	2、计算结果可信		上 央兀风,
(1)得到的32bit的机内表示是: <u>0011 1111 1001 1001 1001 1001 1001 10</u>	/ 没必要完全哥	三算	
 (2) 其中:符号位是0			
(2) 共干: 1) 与世足			
指数是 <u>0111 1111</u> (填32bit中的原始形式)		0.125 +	
指数转换为十进制形式是127(32bit中的原始形式按二进制原码形式转换)		0. 0625 +	
指数表示的十进制形式是0(32bit中的原始形式按IEEE754的规则转换)		0.0078125 +	
0111 1111		0.00390625 +	
- 0111 1111		0. 0004882812	25 +
$= 0000 \ 0000 \ (0x0 = 0)$		0.0002441406	325 +
尾数是 <u>001 1001 1001 1001 1010</u> (填32bit中的原始形式)		0. 0000305175	578125 +
尾数转换为十进制小数形式是 <u>0.2000000476837158203125</u> (32bit中的原始形式按二进制原码形式转	换)	0. 0000152587	
尾数表示的十进制小数形式是1 <u>.2000000476837158203125</u> (加整数部分的1后)	1 /0/	0.000019073	
$001 \ 1001 \ 1001 \ 1001 \ 1010 = 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-11} + 2^{-12} + 2^{-15} + 2^{-16} + 2^{-$	$2^{-19} + 2^{-20} + 2^{-22}$		57431640625 + 185791015625
= 0.125 + + 0.0000002384185791015625(详见右侧蓝色) = 0.2000000476837158203125			
=> 加1 = 1.2000000476837158203125 (J	比处已体现出误差)	0. 2000000476	8837158203125
下面是十进制手工转float机内存储的方法:			
1 = 1 (整数部分转二进制为 1 位)			
0.2 = 0011 0011 0011 0011 0011 0011 (小数部分无限循环,转为二进制的24位)			
=> 0011 0011 0011 0011 0011 010 (四舍五入为23位,此处体现出误差)			
1.2 = 1.0011 0011 0011 0011 0011 010 = 1.0011 0011			
<mark>符号 位: 0</mark>			
<u></u>			
尾数(舍1): 0011 0011 0011 0011 010 (共23位)			II II her
001 1001 1001 1001 1010 (从低位开始四位一组,共23位)		本页不足	月作答
		_	



格式要求: 多字节	时,每4bit中间加一个空格或-(例: "1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001")
A. 1234567. 765432 注: 尾数为正、指	1 (此处设学号是1234567, 需换成本人学号,小数为学号逆序,非本人学号0分,下同!!!)数为正
(1) 得到的32bit的	5机内表示是:0100 1010 0000 1111 1001 0001 0111 0000(不是手算,用P.4方式打印)
(2) 其中: 符号位	是0
指数转	1001 0100(填32bit中的原始形式) 换为十进制形式是148(32bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 示的十进制形式是21(32bit中的原始形式按IEEE754的规则转换)
	000 1111 1001 0001 0111 0000(填32bit中的原始形式) 换为十进制小数形式是0.12162590026855469(32bit中的原始形式按二进制原
the state of the s	示的十进制小数形式是1.12162590026855469(加整数部分的1) 换为十进制小数用附加的工具去做,自己去网上找工具也行,但要满足精度要求(下同!!!)




格式要求: 多字节时,每4bit中间加一个空格或-(例: "1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001")
B7654321. 1234567 (设学号为1234567, 按规则更换为学号和学号逆序) 注: 尾数为负、指数为正
(1) 得到的32bit的机内表示是: _1100 1011 0000 1011 0011 0010 1110 0100_(不是手算,用P.4方式打印)
(2) 其中: 符号位是1
指数是1001 0110(填32bit中的原始形式) 指数转换为十进制形式是150(32bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 指数表示的十进制形式是23(32bit中的原始形式按IEEE754的规则转换)
尾数是000 1011 0011 0010 1110 0100(填32bit中的原始形式) 尾数转换为十进制小数形式是0.08749055862426758(32bit中的原始形式按二进制原 码形式转换)
尾数表示的十进制小数形式是1. 08749055862426758(加整数部分的1)



格式要求:多字节时,每4bit中间加一个空格或−(例:"1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001") │
C. 0. 001234567 (设学号为1234567, 按规则更换为学号和学号逆序) 注: 尾数为正、指数为负
(1) 得到的32bit的机内表示是: _0011 1011 0001 1010 0010 0111 1011 0000(不是手算,用P.4方式打印)
(2) 其中: 符号位是0
指数是0111 0110(填32bit中的原始形式) 指数转换为十进制形式是_118(32bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 指数表示的十进制形式是1(32bit中的原始形式按IEEE754的规则转换)
尾数是001 1010 0010 0111 1011 0000(填32bit中的原始形式) 尾数转换为十进制小数形式是0.20433616638183594(32bit中的原始形式按二进制原码形式转
换) 尾数表示的十进制小数形式是1. 20433616638183594(加整数部分的1)



格式要求: 多字节时,每4bit中间加一个空格或-(例: "1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001")
D0. 007654321 <mark>(设学号为1234567, 按规则更换为学号和学号逆序)</mark> 注: 尾数为负、指数为负
(1) 得到的32bit的机内表示是: _1011 1100 0001 0101 0111 0110 1010 1100(不是手算,用P.4方式打印)
(2) 其中: 符号位是1
指数是0111 1000(填32bit中的原始形式) 指数转换为十进制形式是120(32bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 指数表示的十进制形式是3(32bit中的原始形式按IEEE754的规则转换)
尾数是001 0101 0111 0110 1010 1100(填32bit中的原始形式) 尾数转换为十进制小数形式是0.16768407821655273(32bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 尾数表示的十进制小数形式是1.16768407821655273(加整数部分的1)






格式要求:	多字节时,每4bit中间加一个空格或-(例: "1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001")
	7654321 <mark>(设学号为1234567,按规则更换为学号和学号逆序)</mark> I正、指数为正
	J64bit的机内表示是: 0100 0001 0100 0001 1111 0010 0010 1101 1100 0100 1011 0110 0111 1110(不是手算,用P.5方式打印)
(2) 其中:	符号位是0
	指数是100 0001 0100(填64bit中的原始形式) 指数转换为十进制形式是1044(64bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 指数表示的十进制形式是21(64bit中的原始形式按IEEE754的规则转换)
原始形式)	尾数是0001 1111 0010 0010 1101 1111 0100 1100 0100 1011 0110 0111 1110(填64bit中的
	尾数转换为十进制小数形式是0.12162585842761997(64bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 尾数表示的十进制小数形式是1.12162585842761997(加整数部分的1)






格式要求: 多	5字节时,每4bit中间加一个空格或-(例: "1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001")
B7654321. 注: 尾数为负	1234567 <mark>(设学号为1234567,按规则更换为学号和学号逆序)</mark> 6、指数为正
	4bit的机内表示是: _1100 0001 0110 0001 0110 0110 0101 1100 000 0110 1111 0000 0001 0100(不是手算,用P.5方式打印)
(2) 其中: 农	符号位是1
指	旨数是100 0001 0110 0001_(填64bit中的原始形式) 旨数转换为十进制形式是1046 (64bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 旨数表示的十进制形式是23(64bit中的原始形式按IEEE754的规则转换)
尾 的原始形式)	尾数是0001 0110 0110 0101 1100 1000 0111 1000 0110 1111 0000 0001 0100(填64bit中
屑 码形式转换)	尾数转换为十进制小数形式是0.08749058666490317(64bit中的原始形式按二进制原
尾	尾数表示的十进制小数形式是1.08749058666490317(加整数部分的1)





格式要求: 多字节时,每4bit中间加一个空格或-(例: "1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001") C. 0. 001234567 (设学号为1234567, 按规则更换为学号和学号逆序) 注: 尾数为正、指数为负 (1) 得到的64bit的机内表示是: 0011 1111 0110 0011 0100 0100 1111 0101 1111 0101 1011 0010 0110 1011 1001 1010 (不是手算,用P. 5方式打印) (2) 其中: 符号位是 0 指数是 011 1111 0110 0011 (填64bit中的原始形式) 指数转换为十进制形式是 1014 (64bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 指数表示的十进制形式是_____-9____(64bit中的原始形式按IEEE754的规则转换) 尾数是 0011 0100 0100 1111 0101 1111 0101 1011 0010 0110 1011 1001 1010(填64bit中的原 始形式) 尾数转换为十进制小数形式是 0.204336128(64bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 尾数表示的十进制小数形式是___1.204336128_(加整数部分的1)





格式要求: 多字节时,每4bit中间加一个空格或-(例: "1101 0100 0011 0001" 或 "1101-0100-0011-0001") D. -0. 007654321 (设学号为1234567, 按规则更换为学号和学号逆序) 注: 尾数为负、指数为负 (1) 得到的64bit的机内表示是: 1011 1111 1000 0010 1010 1110 1101 0101 1000 0100 1100 0110 0001 0001 1011 0110(不是手算,用P.5方式打印) (2) 其中: 符号位是 1 指数是 011 1111 1000 0010 (填64bit中的原始形式) 指数转换为十进制形式是___1016____(64bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 指数表示的十进制形式是____-7____(64bit中的原始形式按IEEE754的规则转换) 尾数是 1010 1110 1101 0101 1000 0100 1100 0110 0001 0001 1011 0110 (填64bit中的原始形式) 尾数转换为十进制小数形式是 0.1676840959999999 (64bit中的原始形式按二进制原码形式转换) 尾数表示的十进制小数形式是 1.1676840959999999 (加整数部分的1)



3、总结

(1) float型数据的32bit是如何分段来表示一个单精度的浮点数的?给出bit位的分段解释 尾数的正负如何表示?尾数如何表示?指数的正负如何表示?指数如何表示?

从右往左数, index从0开始, 0到22为尾数位, 23到30为指数位, 31为符号位。

尾数的正负由符号位表示,0为正,1为负。尾数去掉1. 之后的部分由尾数位用二进制表示,指数恒为正,通过将指数+偏移量127得到的正数用二进制表示,记录在指数位。

(2) 为什么float型数据只有7位十进制有效数字? 为什么最大只能是3.4x10³⁸ ? 有些资料上说有效位数是6[~]7位,能找出6位/7位不同的例子吗?



(3) double型数据的64bit是如何分段来表示一个双精度的浮点数的?给出bit位的分段解释 尾数的正负如何表示?尾数如何表示?指数的正负如何表示?指数如何表示?

从右往左数, index从0开始, 0-51为尾数位, 52-62为指数位, 63位为符号位。

尾数的正负由符号位表示,0为正,1为负。尾数去掉1. 之后的部分由尾数位用二进制表示,指数恒为正,通过将指数+偏移量127得到的正数用二进制表示,记录在指数位。

(4) 为什么double型数据只有15位十进制有效数字? 为什么最大只能是1.7x10308 ? 有些资料上说有效位数是15~16位,能找出15位/16位不同的例子吗?

如0.123456789012345,它可以被精确地表示为一个double。但如果我们尝试表示0.1234567890123456,最后一位数字6将无法被精确表示,因为double的精度限制在15位数左右。

注:

- 文档用自己的语言组织
- 篇幅不够允许加页
- 如果用到某些小测试程序进行说明,可以贴上小测试程序的源码及运行结果
- 为了使文档更清晰,允许将网上的部分图示资料截图后贴入
- 不允许在答案处直接贴某网址,再附上"见**"(或类似行为),否则文档作业部分直接总分-50



4、思考

- (1) 8/11bit的指数的表示形式是2进制补码吗?如果不是,一般称为什么方式表示? 不是。称为指数位的规范化处理,将实际指数加上偏移量之后再转换为二进制,确保恒为正数。
- (2) double赋值给float时,下面两个程序,double型常量不加F的情况下,左侧有warning,右侧无warning,为什么? 总结一下规律

因为1.2无法被二进制准确表示,而c++中不加F默认为double型double的精度比float高,向下转型会有精度损失,所以会报错,但是100.25能被精确表示,并且在float的精度范围之内,所以不会出现精度损失。