ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ им. А.Н. ТИХОНОВА

Руководство программиста

«Потоковый менеджер FUStreamALU»

Листов 10

Руководитель:

Доцент ДКИ, Салибекян С.М.

Исполнитель:

Студент группы МКС221 Кутовенко О.А.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЛУ – арифметико-логическое устройство

ИП – информационная пара

МК – милликоманда

ФУ – функциональное устройство

ОПИСАНИЕ

Мы имеем два потоковых менеджера — FUStreamIntALU и FUStreamFloatALU. FUStreamIntALU — это целочисленный потоковый АЛУ, а FUStreamFloatALU — потоковый АЛУ для дробных чисел. Эти потоковые менеджеры имеют общую цель, поэтому логично предположить, что какая-то часть команд будет схожей. Поэтому, мы опишем сначала общие команды, а затем команды, специфичные для конкретного типа потокового менеджера.

ОБЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МИЛЛИКОМАНДЫ

Милликоманда	Комментарий
Set	Установить результат
SelfAdrProg	Программа при несовпадении адреса ФУ с его собственным адресом
Out	Выдать результат
OutMk	Выдать МК с результатом
AccumModeSet	Установить аккумуляторный режим вычислений
OpCounterOut	Выдать счетчик накопленных операндов
OpCounterOutMk	Выдать МК со счетчиком накопленных операндов

MkAbortSet	Установить флаг прерывания
	выполнения МК
AngleModeSet	Установить режим измерения угла
EarlyCalculiSet	Установить раннее вычисление
_	результата
OperandsReset	Сброс операндов
ReadySet	Установить флаг готовности
	результата
ReadyOut	Выдать флаг готовности результата
ReadyOutMk	Выдать МК с флагом готовности
	результата
RezOutBlockSet	Установить блокировку выдачи
	результата (при нулевой нагрузке
	true)
RezSend	Выслать результат вычислений
BufSet	Записать результат в буфер (при
	нулевой нагрузке записывается из
	Rez)
ToRez	Записать из буфера в регистра
	результата
BufSend	Разослать результат из буфера
NOperandSet	Установить количество операндов
NOperandAdd	Увеличить количество операндов
ReceiverReset	Сброс установок получателей
	результата
ReceiverAdd	Установить ссылку на контекст
	получателя результата
ReceiverMkAdd	Установить МК для получателя
	результата
ReceiverCountOut	Выдать количество получателей
	результата
ReceiverCountOutMk	Выдать МК с количеством
	получателей результата
OutVarReset	Очистить список переменных для
	записи результата
OutVarSet	Добавить переменную для записи
	результата
RezProgSet	Установить программу при
	получении результата
PreRezProgSet	Установить Программу, запускаемую
	перед получением результата
RandInt	Генерация случайного числа от 0
	до Load

Расширенный результат

RezExtOut	Выдать значение из
	расширенного стека
	результата
RezExtOutMk	Выдать МК со значением из
	расширенного стера
	результата
RezExtPop	Выдавить расширенный
	результат
RezExtPopMk	Выдавить МК с расширенным
	результатом
RezExtStackIsEmpyProgSet	Установить программу при
	ошибке чтения из пустого
	стека расширенного
	результата

Математические константы

PiOut	Выдать число ПИ
PiOutMk	Выдать МК с числом ПИ
Pi2Out	Выдать число 2ПИ
Pi2OutMk	Выдать МК с числом 2ПИ
EOut	Выдать число е
EOutMk	Выдать МК с числом е

Специальные команды

OperationProgSet	Установить специальную операцию
OpIndSet	Установить индекс операнда
OpIndAdd	Прибавить к индексу операнда
OperandByIndSet	Установить операнд по индексу
OperandByIndOut	Выдать операнд по индексу
OperandByIndOutMk	Выдать МК с операндом по индексу
OperandAdd	Добавить операнд для специальной
	MK

Выдача операндов

Op0Out (Op1Out,, Op9Out)	Выдать нулевой (первый,,
	девятый) операнд
Op0OutMk	Выдать МК с нулевым
(Op1OutMk,Op9OutMk)	(первым,, девятым)
	операндом
Op0Set (Op1Set,, Op9Set)	Установить нулевой
	(первый, …, девятый)
	операнд

Операции со стеком результатов

Swap	Обменять местами регистр
	результата и верхний элемент стека
Push	Положить в стек
Pop	Вынуть из стека
PopMk	Вынуть из стека и выдать МК
StackOut	Выдать из стека
StackOutMk	Выдать из стека с МК
StackCounterOut	Выдать количество элементов в
	стеке
StackCounterOutMk	Выдать МК с количеством элементов
	в стеке
StackClear	Очистить стек

Вызов и установка различных программ

ErrProgSet	Установить программу при ошибке
WrongFormatErrProgSet	Установить программу при
	неправильном формате операнда
OveflowErrProgSet	Установить программу при
	переполнении
DivZeroErrProgSet	Установить программу при
	делении на 0
MatErrProgSet	Установить программу обработки
	ошибки математической операции
OpIndErrProgSet	Установить программу при
	ошибке индекса операнда

RezStackIsEmpyProgSet	Установить программу при чтении из пустого стека результатов
EqProgSet	Установить программу при ==
NEqProgSet	Установить программу при !=
LessProgSet	Установить программу при <
BiggerProgSet	Установить программу при >
LessEqProgSet	Установить программу при <=
BeggerEqProgSet	Установить программу при >=
ReadyExec	Запуск программы по флагу готовности результата
ReadyNotExec	Запуск программы при
	сброшенном флаге готовности
	результата
ErrExec	Запуск программы по флагу
	готовности результата
StackEmptyExec	Выполнить, если стек пустой
StackNotEmptyExec	Выполнить, если стек не пустой
ZeroExec	Выполнить программу при ==
LessExec	Выполнить программу при <
BiggerExec	Выполнить программу при >
LessEqExec	Выполнить программу при <=
BbiggerZExec	Выполнить программу при >=
NZeroExec	Выполнить программу при !=
ZFOut	Выдать флаг ==
ZFOutMk	Выдать МК с флагом ==
LFOut	Выдать флаг <
LFOutMk	Выдать МК с флагом <
BFOut	Выдать флаг >
BFOutMk	Выдать МК с флагом >
LZFOut	Выдать флаг <=
LZFOutMk	Выдать МК с флагом <=
BZFOut	Выдать флаг >=
BZFOutMk	Выдать МК с флагом >=
NFOut	Выдать флаг !=
NZFOutMk	Выдать МК с флагом !=

Операции с адресным стеком

RoutedMkOut	Выдать маршрутизированную
	MK

RoutedMkOutMk	Выдать МК с
	маршрутизированной МК
RoutedLoadOut	Выдать маршрутизированную
	нагрзуку МК
RoutedLoadOutMk	Выдать МК с
	маршрутизированной
	нагрузкой МК
RoutedIpOut	Выдать маршрутизированную
	ИП
RoutedIpOutMk	Выдать МК с
	маршрутизированной ИП
AdrBufAdd	Добавить адрес в буфер
	адресов
AdrBufClear	Очистить буфер адресов
AdrBufAllOutMk	Выдать МК на все адреса из
	AdrBuf (на входе МК)
AdrBuf_0_OutMk,	Выдать пришедшую МК на ФУ
(AdrBuf_1_OutMk,,	с адресом из AdrBuf с
AdrBuf_15_OutMk)	индексом 0 (1,, 15)

Арифметические операции

Add	Сложение
AddSqr	Сложение квадратов
Sub1	Вычитаемое
Sub2	Вычитатель
Mul	Умножение
Div1	Делимое
Div2	Делитель
Rem1	Число, из которого
	извлекается остаток от
	целочисленного деления
Rem2	Остаток от целочисленного
	деления

МИЛЛИКОМАНДЫ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ FUStreamIntALU

Милликоманда	Комментарий
RoutProg	Программа при несовпадении
	адреса ФУ с его собственным
	адресом

Арифметические операции

Sqr	Квадрат числа
ABS	Модуль числа
SignRevers	Инверсия знака числа
Pow1	Степень
Pow2	Степень
Equal	Проверка на равенство
NotEqual	Проверка на неравенство
Bigger1, Bigger2	Первый и второй операнды для
	операции ">"
BiggerEqual1, BiggerEqual2	Первый и второй операнды для
	операции ">="
Smaller1, Smaller2	Первый и второй операнды для
	операции "<"
SmallerEqual1, SmallerEqual2	Первый и второй операнды для
	операции "<="

Логические операции

Not	Логические НЕТ
NotBit	Побитовое логическое НЕТ
And	Логические И
Or	Логические ИЛИ
Xor	Логическое исключающее ИЛИ
AndBit	Побитовое И
OrBit	Побитовое ИЛИ
XorBit	Побитовое исключающее ИЛИ

МИЛЛИКОМАНДЫ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ FUStreamFloatALU

Милликоманда	Комментарий
RoutProgSet	Программа при несовпадении адреса ФУ с его собственным адресом
Rand	Генерация дробного числа от 0 до Load

Арифметические операции

DivInt1	Целочисленное делимое
DivInt2	Целочисленный делитель
Sqrt	Квадратный корень
Sqr	Квадрат
Log10	Логарифм по основанию 10
Ln	Натуральный логарифм
Log2	Логарифм по основанию 2
Exp	Экспонента
Abs	Модуль числа
Round	Округление
Int	Целая часть числа
Ceil	Округление до большего
	целого
SignReverse	Инверсия знака числа
Reverse	Обратное число
Pow1	Степень (основание)
Pow2	Степень (показатель)
Log	Логарифм
LogBase	Логарифм (передается
	основание логарифма)

Тригонометрические операции

Sin	Синус
Cos	Косинус
Tan	Тангенс
Ctan	Котангенс
Asin	Арксинус
Acos	Арккосинус
Atan	Арктангенс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ К МИЛЛИКОМАНДАМ

По умолчанию, милликоманды AccumModeSet, MkAbortSet, EarlyCalculiSet, ReadySet, RezOutBlockSet выставляют true.

AngleModeSet – установка режима измерения угла, 0 – радианты, 1 – градусы.

OperandsReset – выполняет сброс операндов, то есть все операнды, что пришли, сбрасываются и накопление операндов начинается заново.

RezSend – высылает результаты вычислений (а также выполняются программы по флагам)

BufSet – Записать результат в буфер (при нулевой нагрузке записывается из Rez)

NOperandSet – по умолчанию устанавливает количество операндов на 2.

NOperandAdd – по умолчанию увеличивает количество операндов на 1.

 ${f RandInt}$ — по умолчанию, генерирует случайное число от 0 до ${f Rez}$.

Милликоманды **RezExtPop** и **RezExtPopMk** при нулевой нагрузке записывают в Rez.

Милликоманды PiOut, PiOutMk, Pi2Out, Pi2OutMk, EOut, EOutMk при нулевой нагрузке записывают в аккумулятор.

Милликоманды **OpIndAdd**, **Push**, **Pop**, **PopMk**, **StackOut**, **StackOutMk** при нулевой нагрузке помещают величину в Rez.