

# Шпаргалка: инкапсуляция




Модификаторы доступа — это такие ограничители. Они контролируют доступ к атрибутам и методам класса: говорят, из какой части программы к ним можно обратиться, а из какой — нельзя.

В Python три модификатора доступа:

- публичный (public) атрибуты и методы доступны отовсюду;
- защищённый (protected) доступны в классе и его подклассах;
- приватный (private) доступны только внутри класса.

# Уровни доступа



В Python невозможно ограничить доступ на 100%. С любыми атрибутами и методами можно работать, как с публичными.



Модификаторы доступа пишут для пользователей кода — разработчиков, которые будут с ним работать. Это такое соглашение: программисты договорились, что переменные и методы с модификаторами трогать не нужно.

#### Модификатор public

По умолчанию все атрибуты и методы классов — публичные. Специального обозначения нет.

К публичным переменным можно обратиться из любой части программы.

**Пример.** Есть класс **Robot** . У него два атрибута:

- паме имя робота;
- energy\_level заряд батареи.

Их использует метод say\_hello. Он проверяет заряд батареи робота и печатает сообщение.

```
class Robot:

def __init__(self, name, energy_level):
    self.name = name
    self.energy_level = energy_level

def say_hello(self):
    if self.energy_level > 0:  # проверяем уровень заряда робота
        self.energy_level -= 10  # если он больше нуля, вычитаем десять единиц
        return f"Привет, я {self.name}!" # и выводим приветствие
    else:
        return "Энергия закончилась :(" # если меньше нуля - выводим предупреждение
```

Тут все атрибуты публичные. Их можно прочитать и изменить вне класса. Это полезно, если нужно управлять значениями атрибутов в объектах.

Пример. Изменили уровень энергии робота и переименовали его:

```
# создали объект и установили значения
robot = Robot("R2-D2", 100)
print(robot.say_hello()) # Привет, я R2-D2!

# выставили другой уровень энергии, чтобы вывод изменился
robot.energy_level = 0
print(robot.say_hello()) # Энергия закончилась :(

# получили имя робота
print(robot.name) # R2-D2

# изменили имя
robot.name = "C-3P0"
print(robot.name) # C-3P0
```

#### Модификатор protected

Защищённые атрибуты и методы доступны внутри класса и его подклассов. Их можно наследовать и переопределять.

Модификатор protected обозначают одним подчеркиванием перед именем — ... Вот так:

```
class Example:
    def __init__(self, attribute):
    self._attribute = attribute  # одно подчёркивание - это модификатор protected
    # к attribute можно обращаться только в классе или
    # в подклассах
```

Пример. Есть два класса: суперкласс «машина» — car и подкласс «спортивная машина» — sportscar:

```
class Car:
   def __init__(self, speed_limit):
        self._speed_limit = speed_limit  # защищённый атрибут суперкласса
    def drive(self, speed):
        if speed <= self._speed_limit:</pre>
           print(f"Скорость - {speed} км/ч")
        else:
            self._speed_warning()
    def _speed_warning(self):
                                               # защищённый метод суперкласса
        print("Слишком высокая скорость!")
class SportsCar(Car):
   def __init__(self, speed_limit, turbo_speed):
       super().__init__(speed_limit) # подкласс унаследовал защищённый атрибут self._turbo_speed = turbo_speed # и у него есть свой такой же
    def turbo_drive(self, speed):
        if speed <= self._turbo_speed:</pre>
           print(f"Скорость - {speed} км/ч в турбо-режиме")
```

```
self._speed_warning() # защищённый метод тоже унаследован
my_car = SportsCar(200, 300)
my_car.turbo_drive(250) # Скорость - 250 км/ч в турбо-режиме
my_car.turbo_drive(350) # Слишком высокая скорость!
```

Подкласс sportscar унаследовал все атрибуты и методы суперкласса саг. Ещё у него есть собственный защищённый атрибут — \_turbo\_speed .

#### Обращение к защищённым атрибутам и методам



🦀 Интерпретатор не выдаст ошибку, если обратиться к защищённому атрибуту вне класса. Но делать так не стоит.

Пример. Можно вызвать метод \_speed\_warning без вызова drive:

```
my_car = SportsCar(200, 300)
my_car._speed_warning() # Слишком высокая скорость!
```

Ещё пример. Можно напрямую обратиться к \_speed\_limit и \_turbo\_speed:

```
print(my_car._speed_limit) # Выведет: 200
print(my_car._turbo_speed) # Выведет: 300
```



🗙 Так делать не нужно: это пример плохого кода.

Если обратишься к защищённым переменным класса в объекте, то нарушишь соглашение. Их скрыли специально значит, прямое обращение не предусмотрено. Оно может сломать программу.

## Модификатор private

Приватный модификатор похож на защищённый. Его обозначают двумя подчёркиваниями. Например, \_\_attribute .

С ним атрибуты и методы доступны только внутри класса. Их нельзя вызывать в объектах и наследовать.

Пример. Можно переписать класс BankAccount:


```
class BankAccount:
   def __init__(self):
       self.__balance = 0
   def deposit(self, amount):
                                      # пополнить счёт
       if amount > 0:
          self.__balance += amount
           self.__display_balance()
       else:
           self.__invalid_operation()
    def withdraw(self, amount):
                                       # снять деньги со счёта
       if 0 < amount <= self.__balance:
           self.__balance -= amount
           self.__display_balance()
           self.__invalid_operation()
   def invalid operation(self):
                                     # вывести сообщение об ошибке
       print("Некорректная операция")
                                      # вывести, сколько денег на счёте
    def __display_balance(self):
       print(f"Текущий баланс: {self.__balance}")
```

```
# создали объект
my_account = BankAccount()
my_account.deposit(200) # Текущий баланс: 200
my_account.withdraw(100) # Текущий баланс: 100
```


Атрибут <u>\_\_balance</u> приватный. Значит, пользователь не сможет поменять его значение в обход методов <u>deposit</u> и <u>withdraw</u>. Теперь нельзя вывести баланс в минус. Или добавить к сумме пару нулей, не пополняя счёт.

Методы <u>\_\_invalid\_operation</u> и <u>\_\_display\_balance</u> — служебные. Они нужны для работы <u>deposit</u> и <u>withdraw</u>. Пользователю ни к чему вызывать их напрямую.

#### Искажение имени: name mangling



Если перед атрибутом стоят два подчёркивания, Python искажает его имя. Делает он это незаметно: у тебя в IDE имя не изменится, а для себя интерпретатор добавит к нему \_\_имякласса.



#### Пример:

```
class BankAccount:
    def __init__(self):
        self.__balance = 0  # balance - приватный атрибут

my_account = BankAccount()
print(my_account.__balance)  # попробовали его напечатать

# получили ошибку:
# AttributeError: 'BankAccount' object has no attribute '__balance'
```

Python знает атрибут <u>balance</u> как <u>BankAccount balance</u>. Имя <u>balance</u> ему ни о чём не говорит. Поэтому программа пишет: «У объекта нет такого атрибута».

Кажется, что name mangling — серьёзная защита. Но и её можно обойти. Достаточно обратиться к атрибуту по новому имени.

```
class BankAccount:
    def __init__(self):
        self.__balance = 0
```

```
my_account = BankAccount()
print(my_account._BankAccount__balance) # обратились к атрибуту так, как его зовёт интерпретатор
```



**Не применяй это на практике:** к приватным переменным не нужно обращаться напрямую. Это нарушает соглашение. Просто знай, что это возможно.

#### Модификатор private и наследование

Если вызвать приватный метод или использовать приватный атрибут в классе-наследнике, тоже вылезет ошибка.

**Пример.** Класс **PremiumAccount** — это подкласс **BankAccount** . В нём есть метод **purchase** . Он использует приватные элементы суперкласса:

```
class PremiumAccount(BankAccount): # PremiumAccount - подкласс BankAccount

def purchase(self, cost):
    if cost > 0 and cost <= self.__balance:
        self.__balance -= cost # приватный атрибут суперкласса
        print("Purchase successful")
        self.__display_balance() # приватные методы суперкласса
    else:
        self.__invalid_operation()

my_account = PremiumAccount()
my_account.purchase(100) # попытались совершить покупку
# получили ошибку:
# AttributeError: 'PremiumAccount' object has no attribute '_PremiumAccount__balance'
```

Метод purchase не работает. Всё потому, что у PremiumAccount нет доступа к приватным атрибутам и методам суперкласса.

# Как выбрать модификатор



**Public =** доступ из любой части кода.

Оставляй публичный доступ, если хочешь, чтобы с объектами класса могли работать другие части программы.

**Атрибуты.** Используй публичные атрибуты, когда нужно дать прямой доступ к данным класса извне. Например, как атрибут паме в классе Robot.

**Методы.** Метод должен быть публичным, если он представляет основной функционал класса. Например, как методы deposit и withdraw в классе вакассоит.



Protected = доступ внутри класса и его подклассах.

Этот модификатор используют, когда пишут суперкласс.

**Атрибуты.** Делай атрибуты защищёнными, если они должны быть доступны только для класса и его подклассов. Например, как <u>speed\_limit</u> в классе <u>car</u>.

**Методы.** Делай защищёнными служебные методы, которые используешь в других методах суперкласса и подклассов. Например, как <u>speed\_warning</u>.



Private = доступ только внутри класса.

**Атрибуты.** Приватными делают атрибуты, которые важны для работы класса. Например, их значение постоянно или меняется по определённой логике. Если пользователь сможет свободно менять их значение, он сломает программу. Например, как balance в BankAccount.

**Методы.** Если используешь методы только внутри класса, делай их приватными. Например, как <u>\_\_display\_balance()</u> и <u>\_\_invalid\_operation()</u>. Они нужны только для работы <u>\_\_deposit\_\_invalid\_operation()</u>.

# Инкапсуляция


В Python модификаторы доступа используют, чтобы писать код с инкапсуляцией.



Инкапсуляция — это третий принцип ООП. В ней два аспекта: сокрытие данных и объединение данных с методами.

Идея в том, чтобы контролировать доступ к данным класса. Скрыть их недостаточно: они всё ещё могут понадобиться пользователю. Нужно предложить альтернативу — написать методы, которые смогут получать и менять значения приватных атрибутов.

## Класс



Так пользователю не придётся разбираться в коде класса и что-то напрямую менять в объекте. Вместо этого он будет пользоваться готовыми удобными методами.

#### Класс без инкапсуляции

**Пример.** Есть класс «автомобиля» — саг . Он написан без инкапсуляции: атрибуты не скрыты, методов для работы с ними нет:

```
class Car:
    def __init__(self):
        self.fuel = 0  # уровень топлива
        self.speed = 0  # скорость

# создали объект класса
my_car = Car()
my_car.fuel = -50  # Недопустимая операция, но код не выдаст ошибку
my_car.speed = 150  # Опасно, но снова ничто не остановит нас
```

Уровень топлива и скорость машины можно менять напрямую — значения ничем не ограничены. Значит, пользователь может ввести всё, что угодно. Это противоречит логике программы и может её сломать.

Класс саг можно переписать с инкапсуляцией в два шага.

## Шаг 1. Сделать атрибуты приватными

Первым делом нужно ограничить доступ к атрибутам — fuel и speed:

```
class Car:
def __init__(self):
    self.__fuel = 0  # сделали атрибуты приватными
    self.__speed = 0
```

Атрибуты доступны только внутри класса. Напрямую обратиться к ним в объектах не получится.

#### Шаг 2. Написать методы

Теперь нужно методы, которые будут контролировать доступ к атрибутам. Через них пользователь сможет менять значения: заливать топливо и регулировать скорость машины.

Обрати внимание на условия в методах:

- add\_fuel проверяет, что в бак заливают положительное значение топлива;
- set\_speed следит, чтобы скорость машины не превышала 120 км/ч и не опускалась ниже нуля.



Условия не позволят пользователю выставить неправильные значения. Используй их, если хочешь ограничить значения атрибутов.

Теперь работать с данными можно только через методы:

```
# создали объект
my_car = Car()

# залили бензин
my_car.add_fuel(50)

# разогнали машину
my_car.set_speed(90)
my_car.set_speed(180) # Скорость должна быть в пределах от 0 до 120.
```

# Чем полезна инкапсуляция

Инкапсуляция помогает:

- Упростить код. Пользователи получают понятные методы для работы с данными.
- Повысить безопасность кода. Данные защищены от неправильного использования. Если с атрибутом нельзя что-то делать, метод этого делать не будет.

• Повысить гибкость и расширяемость кода. Класс можно дорабатывать: дописывать новые методы и редактировать старые, добавлять атрибуты. При этом код, который использует класс, менять не придётся. Там будет только вызов методов.

#### Инкапсуляция в автотестах

Инкапсуляция пригодится тебе в автотестах для веб-приложений. Она поможет упростить и структурировать код.

В автотестах будет много действий: нужно открыть страницу, войти в аккаунт, заполнить форму, прокрутить страницу... Каждое действие — это крупный кусочек кода с кучей деталей.

Если описывать в каждое действие, программа будет длинной и сложной:

```
# код автотеста

# найти поле для ввода логина и ввести логин
...

# найти поле для ввода пароля и ввести пароль
...

# нажать кнопку входа
...

# открыть форму
...

# заполнить первое поле формы
...

# заполнить второе поле формы
...

# заполнить третье поле формы
...

# нажать кнопку «Отправить форму»
...

# перейти на другую страницу
...
```

Можно создать класс webpage и вынести код действий туда:

```
# класс с методами для работы с веб-страницей class WebPage:
...

def login(self, username, password):
... # Авторизуемся: вводим логин и пароль, нажимаем кнопку входа...

def fill_form(self, form_data):
... # Заполняем форму...

def navigate_to_page(self, page_url):
... # Переходим на страницу...

# а вот код автотеста
# здесь всё красиво и аккуратно
раде = WebPage()
раде.login('user', 'pass') # авторизуемся
раде.fill_form(...) # заполняем форму
раде.navigate_to_page(...) # переходим на новую страницу
```

Действия со страницей тут инкапсулированы в методы класса webpage. Это значит, что детали их реализации скрыты внутри класса. В автотесте не нужно писать код действий — только вызвать готовые методы.

Эта программа написана по правилам Page Object Model. Это подход к написанию автотестов, в основе которого — инкапсуляция.

## Геттеры и сеттеры

Инкапсуляция предполагает, что к приватным атрибутам класса нельзя обращаться напрямую. Для работы с ними пишут специальные методы, которые получают и меняют их значения.

У этих методов есть названия. Их называют геттеры и сеттеры.



#### Геттеры



Геттер — это метод, который возвращает значение приватного атрибута.

Название происходит от слова get — получить.

Чтобы его написать, нужно:

- 1. Создать в классе метод;
- 2. В теле метода написать return и имя атрибута вместе с self;

Вот так:

```
def get_attribute(self):
return self.__attribute
```

Геттеры называют по одной схеме: get\_ + имя\_атрибута . **Пример:** get\_balance — это метод, который получает значение баланса.

**Ещё пример.** Есть приложение, которое управляет роботом-пылесосом. Нужно следить за его состоянием: работает он, заряжается или находится в режиме ожидания.

Робота описывает класс **RobotVacuum** . Так он выглядит с геттером:

```
class RobotVacuum:

def __init__(self, state):
    self.__state = state  # атрибут состояния

# геттер, который получает состояния робота-пылесоса
def get_state(self):
    return self.__state
```

# Сеттеры



Сеттер — это метод, который устанавливает значение приватного атрибута.

Название происходит от слова set — установить.

Чтобы его написать, нужно:

1. Создать в классе метод;

2. В теле метода ещё раз присвоить атрибуту новое значение.

Вот так:

```
def set_attribute(self, attribute):
    self.__attribute = attribute
```

Сеттеры называют так же, как геттеры. Только к имени атрибута добавляют set\_, а не get\_. **Пример:** метод set\_balance устанавливает значение баланса.

Часто значение атрибута нужно ограничить. **Пример.** Атрибут отвечает за имя пользователя. Его значением может быть только строка.



Чтобы ограничить неподходящие значения, в сеттере пишут условие.

**Пример.** У робота-пылесоса три состояния: "работает", "заряжается", "в ожидании". Атрибут state может принимать одно из этих значений.

Сеттер должен сравнить предлагаемое значение и допустимое. Для этого в условии нужно использовать оператор 🔟 и список подходящих состояний. Вот так:

```
class RobotVacuum:
    def __init__(self, state):
        self.__state = state

# геттер получает состояние робота-пылесоса
def get_state(self):
    return self.__state

# сеттер устанавливает состояние робота-пылесоса
def set_state(self, state):
    if state in ["работает", "заряжается", "в ожидании"]:
        self.__state = state
    else:
        print(f"Недопустимое состояние: {state}. Состояние может быть 'работает', 'заряжается', или 'в ожидании'")
```

Вот и всё: класс **RobotVacuum** написан по всем правилам инкапсуляции. Теперь можно создать объект и проверить работу методов:

```
# создали объекта
robo_vacuum = RobotVacuum("в ожидании")

# вызвали геттер, чтобы получить состояние робота-пылесоса
print(robo_vacuum.get_state()) # Вывод: в ожидании

# вызвали сеттер, чтобы поменять состояние робота-пылесоса
robo_vacuum.set_state("работает")
print(robo_vacuum.get_state()) # Вывод: работает

# попытались использовать сеттер, чтобы установить недопустимое состояние
robo_vacuum.set_state("летает") # Вывод: Недопустимое состояние: летает. Состояние может быть 'работает', 'заряжается', или 'в ожидании'
print(robo_vacuum.get_state()) # Вывод: работает
```

#### Свойства

Работу с сеттерами и геттерами можно упростить. С этим помогают свойства.




Свойства (property) — это особый вид атрибутов. При чтении они вызывают геттер, а при присвоении значения — сеттер.

Проще говоря, вызов методов работает через обращение к атрибуту.

```
# пишем так
                                    # а работает так
                   ---> robo_vacuum.get_state()
robo_vacuum.state
robo_vacuum.state = 'заряжается' ---> robo_vacuum.set_state('заряжается')
```

Геттеры и сеттеры словно прячутся за атрибутом. Они во всём его пародируют: откликаются на его имя и ведут себя не как методы. Но работу свою делать продолжают: если в них есть условия, они сработают. Программа не даст присвоить атрибуту неправильное значение.



# Как создать свойство

Чтобы сделать атрибут свойством, нужно навесить на его геттер декоратор @property.



Декоратор @property называют декоратором свойств. Он заставляет метод работать как атрибут.

Выбери атрибут, который хочешь сделать свойством. Затем:

- 1. Создай метод с тем же именем, что и у атрибута;
- 2. Напиши над ним декоратор @property . Метод станет геттером свойства.

Например, сделаем атрибут state свойством:

```
class RobotVacuum:
   def __init__(self, state):
       self.__state = state  # атрибут стал свойством
   шргорегty # теперь это - геттер свойства def state(self):
       return self.__state
```

```
class RobotVacuum:
    def __init__(self, state):
        self.__state = state

декоратор

имя метода повторяет
имя атрибута

тело метода как
в обычном геттере
```

Теперь можно обращаться к state как к обычной переменной. Это не будет обращением напрямую — в этот момент вызывается геттер:

```
# создали объект
robo_vacuum = RobotVacuum("в ожидании")

# свойство вызывают как атрибут, а не как метод
print(robo_vacuum.state) # Вывод: в ожидании
```

Часто разработчики пишут свойство только с геттером, без сеттера. Такое свойство можно прочитать, но нельзя изменить.

Это полезно, когда значение атрибута вычисляется динамически. То есть оно меняется через другие методы. Например, как «баланс» в классе «банковский счёт». Он привязан к операциям: пополнению и снятию средств. Нельзя выставить значение баланса из головы.

# Как написать сеттер для свойства

Чтобы значение свойства можно было менять, для него пишут сеттер.



Важно: сеттер пишут, когда уже есть геттер. Это требование языка: не бывает свойств с сеттером, но без геттера.

Сеттер для свойства выглядит почти так же, как сеттер для атрибута. Но есть пара отличий:

- 1. У свойства должен быть геттер с декоратором @property;
- 2. Метод называют так же, как свойство. Например, state;
- 3. Над методом ставят декоратор @<uмя\_свойства>.setter. Например, @state.setter.

#### Пример целиком:

```
@state.setter # сеттер для свойства state
def state(self, state):
    if state in ["работает", "заряжается", "в ожидании"]:
        self.__state = state
    else:
        print(f"Недопустимое состояние: {state}. Состояние может быть 'работает', 'заряжается', или 'в ожидании'")
```

```
декоратор

имя метода повторяет
имя атрибута

тело метода как
в обычном сеттере

@state.setter

def state(self, state):

if state in ["работает", "заряжается", "в ожидании"]:

self.__state = state

else:

print(f"Недопустимое состояние: {state}")
```

Оба метода для свойства — геттер и сеттер — носят одно имя. Их всегда называют так же, как свойство. Обращай на это внимание. Иначе программа не будет работать.

Так всё вместе:

Атрибут state стал свойством. На это указывают декораторы @property и @state.setter над геттером и сеттером.

Со свойством state можно работать напрямую —как если бы это был обычный атрибут. При этом действия через геттер и сеттер всё ещё выполняются:

```
# создали объект
robo_vacuum = RobotVacuum("в ожидании")

# обратились к свойству, чтобы получить состояния
print(robo_vacuum.state) # Вывод: в ожидании

# перезаписали свойство, чтобы установить состояние
robo_vacuum.state = "работает"
print(robo_vacuum.state) # Вывод: работает

# попытались использовать свойство, чтобы установить недопустимое состояние
robo_vacuum.state = "летает" # Вывод: Недопустимое состояние: летает. Состояние может быть 'работает', 'заряжается', или 'в ожидании'
print(robo_vacuum.state) # Вывод: работает
```

# Несколько свойств в классе

Если в классе несколько приватных атрибутов, их все можно сделать свойствами. Здесь нет ограничений.

**Пример.** В классе <u>student</u> два свойства: «возраст» — <u>age</u> и «оценка» — <u>grade</u>. У каждого из них есть сеттер и геттер:

```
class Student:

def __init__(self, age=0, grade=0):
    self.__age = age
    self.__grade = grade

@property  # геттер для свойства age
def age(self):
    return self.__age
```

```
@age.setter # сеттер для свойства age
def age(self, value):
    if 0 <= value <= 100:
        self.__age = value
    else:
        self.__age = 0

@property # геттер для свойства grade
def grade(self):
    return self.__grade

@grade.setter # сеттер для свойства grade
def grade(self, value):
    if 0 <= value <= 100:
        self.__grade = 0</pre>
```

Значение для age и grade устанавливаются через свойства:

```
# создали объект
student = Student()
student.age = 20  # работает сеттер age
student.grade = 90  # работает сеттер grade
```

Получить их можно так же — обратившись напрямую к свойствам.

```
print(student.age) # работает геттер age
# Выведет: 20
print(student.grade) # работает геттер grade
# Выведет: 90
```

При этом методы всё ещё работают. Если установить недопустимые значения, они обновятся до нуля:

```
Student.age = -1
Student.grade = 101
print(student.age)  # Выведет: 0
print(student.grade)  # Выведет: 0
```

#### Чем полезны свойства



Геттеры и сеттеры пришли в Python из других языков. С ним код работает, но выглядит не питонически.

Свойства и декоратор регоретту — это питоническое решение. С ними код выглядит чище и аккуратнее. А ещё его удобнее использовать.

Так тебе не нужно:

- придумывать названия методам они отзываются на имя атрибута;
- вызывать методы, если работаешь со значением атрибута.

Контроль доступа при этом сохраняется: геттеры и сеттеры работают так же, а вызывать их проще.