Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут комп'ютених наук та інформаційних технологій Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота №5 на тему:

"Налаштування з'єднання з комутатором

в Cisco Packet Tracer"

з курсу: "Комп'ютерні мережі"

Виконала:

студентка групи КН-210 Бурцьо Ольга

Перевірив:

Ржеуський А.В.

Варіант 4

Тема: Налаштування з'єднання з комутатором в Cisco Packet Tracer.

Mema: Ознайомитись з призначенням та роботою комутатора, виконати його налаштування у консольному режимі.

Хід роботи


- 1. Запустити програму Cisco Packet Tracer і створити новий проект мережі. Проект назвати згідно такого формату: Lab09-Прізвище-Група-Рік, наприклад, Lab09-Bender-KN31-2015.
- Додати у проект 4 робочі станції та комутатор, з'єднати комп'ютери з комутатором скрученою парою.
- 3. Для комп'ютерів налаштувати ІР-адреси (192.168. YYY.ZZZ, де YYY порядковий номер студента у списку навчальної групи, ZZZ=1,2,3,...) та маску (255.255.255.0).
- Один із комп'ютерів з'єднати з комутатором ще й консольним кабелем.
 Підключитись до комутатора через консоль.
- 5. Встановити власний пароль на привілейований режим.
- 6. Створити власного користувача.
- Встановити авторизацію на з'єднання через консоль.
- 8. Встановити IP-адресу комутатора (IP-адреса комутатора має бути з того ж діапазону IP-адрес, що й комп'ютери).
- Встановити віддалене з'єднання по telnet та увімкнути віддалену авторизацію.
- Перевірити доступність комутатора для будь-якого вузла мережі (за допомогою ping-запиту).
- 11. Перевірити з'єднання з комутатором на основі протоколу telnet.
- 12. Зберегти проект мережі.

Виконання роботи

1. Створюємо новий проект мережі:


Lab09-Burtso-CS210-2020.pkt

2. Додаємо у проект 4 робочі станції та комутатор(серія 2960), з'єднуємо комп'ютери з комутатором скрученою парою:




3. Налаштовуємо ІР-адреси та маску для комп'ютерів:


Вибираємо комп'ютер (для прикладу PC1), переходимо на вкладку Desktop -> IP Configuration та встановлюємо IP-адресу 192.168.4.(1,2,3,4) та маску 255.255.255.0



4. З'єднуємо комп'ютер з комутатором та консольним кабелем. Підключаємось до комутатора через консоль:




Вибираємо в Connections Console та підключаємо PC1 через порт RS-232 до комутатора через порт Консоль.



Заходимо на вкладку Desktop -> Terminal Configuration.

Нічого не міняємо.



5. Встановлюємо пароль на привієлований режим:

Switch>enable Переходимо у привієлований режим Switch#

Switch#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable password lqazxsw2

Встановлюємо пароль

Switch(config) #service password-encryption Switch(config) #enable secret qwerty

Захищаємо пароль

6. Створюємо користувача olha, встановлюючи 15 рівент привілеїв (найвищий) та встановлюємо пароль:

Перевірка

Switch(config) #username olha privilege 15 password qazxsw

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration: 1214 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable secret 5 $1$mERr$H/ic/D4UJHzrMLImlrWf1/
enable password 7 08705D4F1301160040
!
!
!
!
username olha privilege 15 password 7 08304D54110A12
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
--More--
```

7. Встановлюємо авторизацію на з'єднання через консоль:

8. Встановлюємо ІР-адресу комутатора:

```
Switch(config) #interface Vlan1
Switch(config-if) #ip address 192.168.4.5 255.255.255.0
Switch(config-if) #no shutdown
Switch(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

Переходимо у режим глобальних налаштувань інтерфейсів за допомогою команди *interface Vlan1*. Встановлюємо IP-адресу 192.168.4.5 та маску 255.255.255.0. Перевіряємо чи інтеріейс комутатора включений за допомогою команди *no shutdown*. Операція успішна.

9. Встановлюємо віддалене з'єднання по telnet та вмикаємо віддалену авторизацію:

```
Switch(config) #line vty 0 4
Switch(config-line) #transport input telnet
Switch(config-line) #login local
```

Заходимо у режим віртуальних ліній за допомогою команди *vty* 0 4, де *vty* - віртуальний термінал, 0 - номер початкової

лінії, 4 - кінцевої.

Визначаємо транспортний протокол для лінії (telnet) за допомогою команди *transport input telnet*.

Встановлюємо режим авторизації з локальної бази даних за допомогою команди *login local*.

```
Switch(config-line) #end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Виходимо з режиму налаштувань командою *end* і зберігаємо налаштування командою *write memory*.

10.Перевіряємо доступність комутатора для будь-якого вузла мережі (за допомогою ping-запиту):

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 192.168.4.1

Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.4.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Average = Oms
```

11. Перевіряємо з'єднання з комутатором на основі протоколу telnet:

```
C:\>telnet 192.168.4.5
Trying 192.168.4.5 ...Open

User Access Verification

Username: olha

Password:
Switch#
```

12. Зберігаємо проект мережі.

Висновок: на даній лабораторній роботі я навчилась підключатись до комутатора через консоль, встановлювати пароль на привілейований режим, створювати власного користувача, встановлювати авторизацію на з'єднання через консоль, встановлювати IP-адресу комутатора.