# 1. Energi og Energikonservasjon

Ekvipartisjon Ved T, vil den gjenomsnittlige energi av en

hver kvadratisk frihetsgrad være  $\frac{1}{2}kT$ . For N molekyler med f

frihetsgrader:  $\bar{U}_{thermal} = Nf \frac{1}{2}kT$ . Varme enhver spontan strøm av energi fra et objekt til et annet, forårsaket av forskjeller i temperatur mellom objekter. Konduksjon (kontakt mellom to systemer), konveksjon (Strøm av partikler mellom systemer) og stråling (E.M utsendt fra temperaturer). Arbeid: enhver annen overføring av energi inn og ut av systemet. Begge refererer til energier i overganger. Energikonservering i TD første lov  $\Delta U = Q + V$ .

## Kompresjonsarbeid

Kvas istatisk: Antar at gassen er komprimert så sakte at den forblir i intern likevekt.


$$W = PA\Delta X = -P\Delta V \sim -\int_{V_i}^{V_f} P(V) dV$$

Kvasistatiske prosesser: (i) Isotermisk: Så sakte  $\Delta V$  at gassens T er konstant, (ii) Adiabatisk: Så raskt  $\Delta V$  at ingen varme unslipper Q = 0.

For ideell gass:  $fNkdT/2 = -PdV \rightarrow V^{\gamma}P = const$  der  $\gamma$  kalles adiabatisk eksponent og er kortform for (f+2)/2.

### Varmekapasiteter

Mengden varme som trengs for å endre temperaturen i et system med en grad, c er en materialkonstant.  $C = \frac{Q}{\Delta T}$ ;  $c = \frac{C}{m}$ ;  $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ ;  $C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P + P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$  Clausius likheten:  $dS = \partial Qrev/T$   $Q_{irrev}/T < Qrev/T$ 



TdS - PdV),  $W_{rev} = -P(V_2 - V_1)$ ,  $\Delta S = \int_{isobar} dx$ 

### 2. TD Andre Lov

Kun en liten fraksjon av makrotilstandene til et stort interagerende sys tem har rimelige store sannsynligheter. Når to systemer interagerer de bevege seg mot makrotilstandenmed høyest mulig entropi

Totilstandssystemer: 
$$\Omega(N,n) = \frac{N!}{n!(N-n)!} = \binom{N}{n} \qquad P_n = \frac{\Omega(n)}{\Omega(all)}$$

Interagerende systemer
Fundamentalantakelsen i statistisk mekanikk: I et isolert system i termisk likevekt er alle tilgjengelige mikrotilstander like sannsyn-

misk likevekt er alle tilgjengelige mikrotilstander like sannsynlige.  $\Omega_{tot} = \Omega_A \Omega_B$  TD 2 lov: "Law of increase of multiplicity", den spontane strømmen av energi (Varme) stopper når systemet er , eller veldig nære, den mest sannsynlige makrotilstanden. Sterling approximasjon

 $N! \approx N^N e^{-N} \sqrt{2\pi N} \approx N^N e^{-N} \mid \ln N! \approx N \ln N - N$ 

Første ledd og ln N! er presis for store tall, andre for veldig store tall.

Entropi  $s = k \ln \Omega = -k \sum_{S} P(s) \ln P(s)$ 

Blandingsentropi  $\Delta S_t = \Delta S_A + \Delta S_B$   $S_t = k \ln(\Omega_A \Omega_B)$ 

# 3.Interaksjoner og implikasjoner

### Termodynamisk identiteter $dU = TdS - PdV + \sum_{i} \mu_{i} dN_{i}$

Entalpi	$dH = TdS + VdP + \mu dN$	
Hemholtz	$dF = -SdT - PdV + \mu dN$	
Gibbs	$dG = -SdT + VdP + \mu dN$	
Utledes: dS	$= \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U} dV \to \frac{1}{T} dU + 1$	

### Interasksjonstyper

Туре	Utvekslet kvantitet	Styrende variabel	Formel
Termisk	Energi	Т	$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}$
Mekanisk	Volum	P	$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}$
Diffusiv	Partikler	μ	$\frac{\mu}{T} = -\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V}$

Temperaturer Entropien styrer retningen til endringen, likevekt er entropien maksimert. Temperatur styrer spontan endring av energi. Trykk styrer spontan endring av volum.  $\frac{\partial S_{tot}}{\partial U_A} = \frac{\partial S_A}{\partial U_A} + \frac{\partial S_B}{\partial U_A} = 0 \rightarrow \frac{\partial S_A}{\partial U_A} = \frac{\partial S_A}{\partial U_B}$  Å måle entropi

$$\frac{\partial S_{tot}}{\partial U_A} = \frac{\partial S_A}{\partial U_A} + \frac{\partial S_B}{\partial U_A} = 0 \to \frac{\partial S_A}{\partial U_A} = \frac{\partial S_A}{\partial U_B}$$

$$dS = \frac{dU}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{C_V dT}{T} \rightarrow S_f - S(0) = \int_0^{T_f} \frac{C_V}{T} dT$$

TD tredje: S(0) = 0 i prinsippet,  $C_v \to 0$  når  $T \to 0$ .

Mekanisk likevekt og trykk i likevekt med U og N konstant:

$$\frac{\partial Stot}{\partial V_A} = \frac{\partial S_A}{\partial V_A} + \frac{\partial S_B}{\partial V_A} = 0 \rightarrow \frac{\partial S_A}{\partial V_A} = \frac{\partial S_A}{\partial V_B}$$
volumendring finner sted kvasistatisk (alltid

The vertices are used to get a konstant.  $\frac{\partial S_{tot}}{\partial V_A} = \frac{\partial S_A}{\partial V_A} + \frac{\partial S_B}{\partial V_A} = 0 \rightarrow \frac{\partial S_A}{\partial V_A} = \frac{\partial S_A}{\partial V_B}$  Hvis volumendring finner steed kvasistatisk (alltid uniformt trykk), Q = TdS og W = -PdV. En slik prosess kalles isentropisk. Diffusivt likevekt og kjemisk potensial Partikler tenderer til å gå fra systemer med høyere  $\mu$  til systemer med lavere  $\mu$ . I likevekt  $\mu_a = \mu_b$ :  $\mu = -T\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$ 

$$\mu = -T \left( \frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U,V} = \left( \frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S}$$

## 5.Frie Energier og kjemisk TD

Termodynamiske potensialer

Energi	$U = \Delta Q + \Delta W$		
Entalpi	H = U + PV	$(\Delta V = V)$	P
Hemholtz	F = U-TS	$(\Delta S = S)$	Т
Gibbs	G = U - TS + PV	P, T	

Maxwell-relasjoner

$$\begin{array}{ll} \mathbf{J} & \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left( \frac{\partial P}{\partial S} \right)_V \\ \mathbf{J} & \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left( \frac{\partial V}{\partial S} \right)_P \\ \vdots & \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \\ \mathbf{J} & \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = - \left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \\ \end{array} \end{array} \right] \begin{array}{ll} \mathbf{U} : \mathbf{Energien \ til \ systemet.} \\ \mathbf{Entalpi:} \quad \mathbf{PV} = \mathbf{arbeidet} \ \mathbf{på} \\ \mathbf{omgivelsene.} \quad \mathbf{or \ agiventent.} \\ \mathbf{TS} = \mathbf{varmen \ du \ får \ gratis \ fra} \\ \mathbf{omgivelsene.} \quad \Delta F \leq W. \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ å} \\ \mathbf{Gibbs \ arbeidet \ du \ trenger \ arbeidet \ arbeidet \ du \ trenger \ arbeidet \ du \ arbeidet \ arbeidet \ arbeidet \ arbeidet \$$

$$\begin{bmatrix} \textbf{Utled:} \ dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} & dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} & dV = TdS - PdV. \\ \left(\frac{\partial}{\partial V}\right)_{S} \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} & = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} \text{ samt } \left(\frac{\partial}{\partial S}\right)_{V} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = \\ -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} & \text{og MWR etablerer at } \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V} \end{aligned}$$


Extensive: Kvantiteter som dobbles når du dobller mengden stuff V, N, S, U, H, F, G, mass
IntensiveForblir uendret under dobbling av stuff T,P, \( \mu, \) den-

### Gibbs frie energi og kjemisk potensial

Kjemisk potensial er energiøkningen ved å legge til en partikkel i systemet når P og T er konstant.  $\mu=\left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} \to G=N\mu$ 

For en ideell gass:  $\frac{\partial \mu}{\partial P} = \frac{1}{N} \frac{\partial G}{\partial P} = \frac{V}{N} \rightarrow \mu(T, P = \mu^0(T) + kT \ln \left(\frac{P}{P^0}\right)$ 

## Fasetransformasjoner av rene substanser



Diskontinuerlig endring i sub-stansens egenskaper, når om-givelsene endres infinitesimalt. Fase: Substansens ulike for-mer. Fasediagram: diagram som viser likevektsfasen som en funksjon av T og P. Gibbs frie energi er den interes-

sante parameteret, systemet vil forsøke å minimere. Det mest stabile elementet er den med lavest G

### Clausius-Clapeyron modellen

Entropi bestemmer temperaturavhengigheten til Gibbs, og volum bestemmer trykkavhengigheten, slik vil linjene på PT diagramet knyttes sammen  $\rightarrow G_l = G_g$  i fasegrensen. i.e. er gass og vekse i diffusivt likevekt er deres kjemiske potensial, i.e. Gibbs per molekyl, like .  $\rightarrow dG_l = dG_g \rightarrow -S_l dT + V_l dP = -S_g dT + V_g dP.$ 

$$\frac{dP}{dT} = \frac{S_g - S_l}{V_g - V_l} = \frac{L}{T\Delta V}$$

Van der Waals modellen for væske-gas systemer

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2}\right)(V - Nb) = kT$$

En modifikasjon i ideel gass lov som tar approximert molekylær interkasjon med.

Tilstandslikning :En relasjon P,V,T.  $P = -(\partial F/\partial V)_{T,N}$ Trekker Nb fra V: Et fluid kan ikke komprimeres helt ned til

null, når  $P \to \infty$ . ber minimum volum okkupert av et molekyl. a $N^2/V^2$  inkluderer kort-rekkevidde tiltrekningskrefter mellom dN/V linkluder Advertexeving the transforming and the molekyler, eller den positive potensielle energien. Ikke eksakt. Gibbs frie energi for et van der Waals fluid  $dG = -SdT + VdP + \mu dN \rightarrow$ 

$$\left(\frac{\partial G}{\partial V}\right)_{N,T} = V \bigg(\frac{\partial P}{\partial V}\bigg)_{N,T} = -\frac{NktV}{(V-Nb)^2} + \frac{2aN^2}{V^2}$$

$$G = -NKT \ln(V - Nb) + \frac{(NkT)(Nb)}{V - Nb} - \frac{2aN^2}{V} + c(T)$$

V - Nb VMaxwellkonstruksjon for like volum i PV-diagramet.

### Frie energier som en kraft mot likevekt i reservoarer

Konstante verdier	Varierende størrelse	Naturli variabel
U, V	S (maksimeres)	S, U, N
T, V	F (minimeres)	T, V, N
T, P	G (minimeres)	T, P, N
P	H (minimeres)	S, P, N

## 6. Boltzmann Statistikk

$$e^{-E(s)/kT} \qquad Z = \sum_s e^{-E(s)/kT}$$
 
$$P(s) = \frac{1}{Z} e^{-E(s)/kT}$$

$$\begin{split} \bar{X} &= \sum_{s} X(s) P(s) = \frac{1}{Z} \sum_{s} X(s) e^{-\beta \bar{E}(s)} \\ \bar{E} &= -\frac{1}{z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \qquad U = N \bar{E} \end{split}$$

$$E = -\frac{1}{z} \frac{1}{\partial \beta} = -\frac{1}{\partial \beta} \text{ in } Z \qquad U = NE$$

$$Ikke fraskillbare partikkler : (Z >> 1): Z_{rot} \approx \frac{kT}{2\epsilon}$$

# Ekvipartisjonsteoremet

Bevis: 
$$E = cq^2 \rightarrow Z = \sum_q e^{-\beta cq^2} = \frac{1}{\Delta q} \sum_q e^{-\beta cq^2} \Delta_q \rightarrow \frac{1}{\Delta q} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta cq^2} dq$$
;  $x = \sqrt{\beta c}q$ ;  $Z = \frac{1}{\Delta q\sqrt{\beta c}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\Delta q\sqrt{\beta c}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ 

$$\frac{1}{\Delta q} \sqrt{\frac{\pi}{\beta C}} = c \beta^{-1/2}, \; \bar{E} = \frac{1}{z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \; ; \; \text{for} \; \Delta x << kT$$

## Maxwells fartsfordeling, molekyler i ideel gass

 $v_{max} < \bar{v} < v_{rms}$ , parabolsk stigning, dør eksponentielt. Sannynligheten for at en partikkel i en tilstand med hastighetsvektor:  $P_{3D}(\vec{V}) \sim e^{-\beta m \vec{V} \cdot \vec{V}/2}$ .  $D^{3D}P(v)dv \sim$  $P_{3D} dV_x dV_y dV_z = e^{-\beta mv^2/2} 4\pi v^2 dv \rightarrow \int_0^\infty dv D^{3D}(v) = 1$ 

$$P_{3D} dV_x dV_y dV_z = e^{-\beta mv} / 24\pi v^2 dv \to \int_0^\infty dv D^{3D}(v) = D^{3D}(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \qquad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{m\pi}}$$

$$v_{rms} = \sqrt{rac{m}{m}}$$
  $ar{v} =$  Partisjonsfunksjonen og fri energi

$$F = -kT \ln Z \qquad \qquad Z = e^{-F/kT}$$

$$F = -kT \ln Z \qquad \qquad Z = e^{-T/kT}$$

$$\begin{split} S &= - \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} & \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,N} \\ S &= - \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} P = - \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} & \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} \\ \text{Partisjonsfunksjon for sammensatte systemer} \end{split}$$

Ikkeinteragerene, distinguishable particle

$$Z_{\text{tot}} = Z_1 Z_2 Z_3 \dots Z_N \qquad Z_{\text{tot}} = Z_1^N$$

Ikkeinteragerende, indistinguishable particles

$$Z_{\text{tot}} = \frac{1}{N!} Z_1^N$$
 for  $V/N >> v_q$ 

bevis:  $Z_N(T,V) = \sum_{s1,s2,...,s_N} e^{-E_N(s_1,...,s_N)\beta}$ 

## 7. Kvantestatistikk

For systemer i kontakt med termiske- og partikkel reservoare

$$Z = \sum_{s} e^{-[E(s) - \mu N(s)]/kT}$$
 
$$P(s) = \frac{1}{Z} e^{-[E(s) - \mu N(s)]/kT}$$
 
$$GF_2 = e^{-[E(s) - \mu_A N_A(s) - \mu_B N_N(s)/kT]}$$

Karbonmonoksidforgiftning 
$$Z = 1 + e^{-(\epsilon - \mu)/kT}, \ \mu = -kT \ln \left(VZ_{int}/Nv_Q\right)$$

## Bosoner og fermioner

Pauli: Identiske fermioner kan ikke okupere samme tilstand, i.e  $Z=Z\frac{N}{1}/N!$ er ikke gyldig. Typisk for veldig tette eller veldig kalde systemer.

### Distribusjonsfunksjonene

En-partikkel tilstand Fermion :  $Z = 1 + e^{-(\epsilon - \mu)/kT}$ 

Avg # parikkler i tilstanden (occupancy of the state): 
$$\langle N \rangle = \sum_{N} \sum_{\epsilon(N)} N \frac{1}{z} e^{-(\epsilon(N) - N\mu)/kT}$$

 $= \bar{n}_{FD} = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} + 1}$ States  $\epsilon << \mu$  har tendens til å være okkupert.

Boson  $r: n \in \mathbb{N} \to Z = 1 + e^{-(\epsilon - \mu)/kT} + e^{-2(\epsilon - \mu)/kT} + e^{-2(\epsilon - \mu)/kT}$ 

... = 
$$1/(1 - e^{-(\epsilon - \mu)/kT}) \rightarrow \bar{n} = \sum_{n} ne^{-nx}/Z$$
  
$$n_{\bar{B}E} = -\frac{1}{\epsilon} \frac{\partial Z}{\partial x} = \frac{1}{(\epsilon - \mu)/kT}$$

 $n_{\bar{B}E} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial x} = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/kT} - 1}$ 

Tilstandstettheter i ulike dimensjoner Density of states er antallet enpartikkel tilstander per enhet energi, og det vi teller for å telle alle kvantetilstandene for en gitt energi. Kvantetilstandene er gitt av tilstandene til bølgefunksjonen.  $\epsilon d\epsilon$  =antallet tilstander med tilstandsnummer mellom n og n+dn i positiv kvadrant.  $D(n)dn = D(\epsilon)d\epsilon$ 

**1D:** D(n)dn = dn **2D:**  $D(n)dn = 2 \frac{\pi}{n} n dn = \pi n dn$ 

**3D:** 
$$D(n)dn = 2\frac{1}{8}4\pi^n 2dn = \pi n^2 dn$$

$$boks\epsilon(n) = \frac{h^2}{8mL^2}n$$

2D:  $D(n)dn = 2 - ndn = \pi ndn$ 3D:  $D(n)dn = 2 - 4\pi^n 2dn = \pi n^2 dn$ Energien  $\epsilon(n)$  er bestemt av kvante. partikkel i en boks $\epsilon(n) = \frac{h^2}{8mL^2}n^2$ HO:  $\epsilon(n) = n\hbar\omega$ Relativistiske partikler:  $\epsilon(n) = hf = hcn/2L$ For fermioner må tilstandene D(n) ganges med 2 fordi det er to elektroner per energinivå (spin). For Fotoner må D(n) ganges med to for de to transversale polarisasjonene av de elektromagnetiske bølgene. Fononer må ganges med 3 for polarisasjon. Vi kan finne tilstandstethheten om vi har en av disse to integralene for gjenomsnittelig energi og gjennomsnittelig antall partikler:

$$N = \int_0^{\epsilon_F} D(\epsilon) d\epsilon$$
 eller  $U = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) \epsilon d\epsilon$ 

og deretter gjennomføre et variabelskifte.

og deretter gjennomføre et variabelskifte. For å finne ut hvor mange tilstander det er mellom to energier så integrerer man opp intervallet. Antall i en elektrongass:  $N = \int_0^{\epsilon F} g(\epsilon) d\epsilon \text{ ved } T = 0$   $N = \int_0^{\infty} g(\epsilon) n_{FD} d\epsilon \text{ Enhver T, der } \mu(T) \neq \epsilon_F$ 

$$U = N\epsilon = \int_0^\infty \epsilon g(\epsilon) \frac{1}{e(\epsilon - \mu)/kT + 1} d\epsilon$$

### Degenererte Fermi gasser

Ved T=0 blir Fermi-Dirac distribusjonen en step-funksjon. Alle en-partikkel tilstander med energi mindre enn  $\mu$  er okkupert, og alle tilstander med energi større er uokkupert, en slik gass kalles **Degenerert**.  $\mu$  kalles i denne konteksten for Fermi energister.

$$\epsilon_F = \mu(T=0) = \frac{h^2(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)}{8mL^2} = \frac{h^2n_{max}^2}{8mL^2} = \frac{h^2N^2}{32mL^2}$$

S=0 når alle elektronene er pakket ned i de laveste energitil-S = 0 när alle elektronene or pulled standene.  $N=2 \times volum_{octantsfære} = \frac{\pi n_{max}^2}{3}$ , en Intensiv

 $U=2\sum_{n_{x}}\sum_{n_{y}}\sum_{n_{z}}\epsilon(\vec{n})=2\int\int\int\epsilon(\vec{n})dn_{x}dn_{y}dn_{z}$ 

$$=2\int_0^{n_{max}}dn\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{\pi/2}d\phi n^2sin\theta\epsilon(n)=\frac{3}{5}N\epsilon_F$$
 , 
$$U(T,V)=\int_0^\infty d\epsilon D(\epsilon)\frac{\epsilon}{\epsilon\beta\epsilon-1}=8\pi^5(kT)^4/15(hc)^3$$

$$N(T,V) = \frac{8\pi V}{(hc)^3} \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^2}{e^{\beta\epsilon} - 1}$$

 $V/N << v_Q$  er ekviv  $kT << \epsilon_F$ 

Fermi temperatur  $T_F = \epsilon_F/k$ 

Degenrasjonstrykket P =  $2N\epsilon_F/5V = \frac{2U}{3V}$ 

Bulk modulus  $B = \frac{10U}{}$ 

$$\begin{array}{l} \text{Bulk modulus } B = \frac{10U}{9V} \\ \text{For små men ikke null temperaturer:} \\ U = \frac{3}{5} \, N \epsilon_F + \frac{\pi^2}{4} \, N \frac{(kT)^2}{\epsilon_F}, \, C_V = \frac{\pi^2 \, N k^2 \, T}{2\epsilon_F} \\ \text{Termiske bad:} \quad \text{U(T), P(V,T)-fastholdt T} \end{array}$$

Termiske bad: U(T), P(V,T)-fastholdt T. System+Termisk bad = isolert system. Partisjonsfunksjonen bestermmer det termodynamiske potensialet som er minimert for gitt T,V og N: Hemholtz frie energi har en tendens til å minke for systemer i termiske bad. Når F er minimum er systemet i likevekt. Frie energier som en kraft mot likevekt System i kontakt

med reservoar er  $dS_{total} = dS + dS_R = -\frac{1}{T}dF$ .

For fastholdt T,V og N er en økning i den totale entropien av

universet det samme som en minkning i hemholtz frie energi

av systemet . Så vi kan glemme reservoaret og gjøre det vi kan for å minimere F

Fpr et fastholdt T,N og P vil Gibbs frie energi være minimer Når et system taper energi, vinner miljøet og entropien til miljøet øker. Systemets U og V ønsker å minke, S ønsker å øke.

## Isolerte systemer Uisfixed, S(U), T, P(V, T)

 $\Omega(U,V,N)$ teller alle like sannsynlige tilgjenglige mikrotilstander og entropien er maksimert for likevektstilstanden dS = 0. Termodynamisk identitet for S:  $dS = \frac{1}{L}dU + \frac{P}{L}dV - \frac{\mu}{L}dN$  Entropien har en tendens til å øke. I likevekt entropien det termiske potensialet i systemet, og betingelsen for likevekt er atentropien er i likevekt.

Ideell gass: Approximasjonen antar at hver gaspartikkel er punktpartikler (kun har translasjonel frihetsgrad), og har perfekte elastiske kollisjoner(svake bånd mellom partiklene). Holder når trykket ikke er for høy og temperaturen ikke for lav.  $\bar{K} = \frac{3}{2}kT$ . Ideelle gasslov PV = nRT = NkT

Multiplisiteten for N partikler:

$$\mbox{\it Monoatomisk:} \quad \Omega_N \, = \, \frac{1}{N!} \, \frac{V^N}{h^{3N}} \, \frac{2 \pi^{3N/2}}{(3N/2-1)!} (\sqrt{2mU})^{3N-1} \,$$

Interagerende  $\Omega = [f(N)]^2 (V_A V_B)^N (U_A U_B)^{3N/2}$ Eks ved isotermisk eller fri ekspansjon ( $\Delta U = 0 + 0$ ),  $\Delta S = NK \ln V_F / V_i$ 

Monoatomisk ideel gass:  $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{N,V} \left(\frac{\frac{3}{2}Nk}{U}\right)_{N,V}$ 

Ideell gass i termisk bad (Høy T-klassiske grensen)

$$\begin{split} Z_1 &= Z_{tr} Z_{int} = \sum_{tr} e^{-E_{tr}\beta} \sum_{int} e^{-E_{int}\beta} \\ \text{Molekylet i en endimensjonal boks har stående bølger:} \\ \lambda_n &= \frac{2L}{n} \left( \text{n=1,2,3,...} \right) \quad p_n = h/\lambda_n = hn/2L \end{split}$$

$$\begin{array}{lll} \lambda_{n} & -\frac{1}{n} & (n-1/2) & p_{n} & -n/\lambda_{n} \\ E & = p^{2}/2m & = h^{2}n^{2}/8mL^{2} \\ Z_{1d} & = \sum_{n} e^{-\frac{\beta h^{2}n^{2}}{8mL^{2}}} = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{\beta h^{2}n^{2}}{8mL^{2}}} dn & = \frac{L_{q}}{l_{Q}l_{Q}l_{Q}} \\ kvantelengden \ l_{q} & = h/\sqrt{(2\pi mkT)} \ \text{og} \ \frac{V}{v_{q}} & = \frac{L_{x}L_{y}L_{z}}{l_{Q}l_{Q}l_{Q}} \end{array}$$

 $Z_{1,3D} = rac{VZ_{int}}{vq}$ . Partisjonsfunk. for N-partiklgass

$$Z = \frac{1}{N!} \left( \frac{VZ_{int}}{v_q} \right)^N$$
 
$$= \frac{1}{N!} \left( \frac{VZ_{int}}{v_q} \right)^N$$
 
$$= \frac{1}{N!} \left( \frac{VZ_{int}}{v_q} \right)^N$$
 
$$= \frac{1}{N!} \left( \frac{1}{N!} \left( \frac{VZ_{int}}{v_q} \right)^N \right)$$
 
$$= \frac{1}{N!} \left( \frac{1}{N!} \left( \frac{1}{N!} \right)^N \right)$$
 
$$= \frac{1}{N!} \left( \frac{1}{N!} \right)^N$$
 
$$= \frac{1}{$$

 $P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = NKT/V$  $S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}^{T,N} = NKT[\ln\left(V/Nv_Q\right) + 5/2] - \frac{\partial f_{int}}{\partial T}$ 

 $\mu = - \left( \frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = -kT \ln \left( V Z_{int} / N v_Q \right) \; \textit{Sackur-Tetrode En-}$ 

tropi av monoatomisk ideell gass
$$S = Nk \left[ \ln \left( \frac{V}{N} \left( \frac{4\pi MU}{3Nh^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right] = Nk \left[ \ln \left( \frac{V}{Nvq} \right) + 5/2 \right]$$

Ideell gass i kontakt med et termisk bad: P(S)=  $\frac{1}{Z_1(T)}$ 

BD for avg n (okkupasjonsnummer) i en gitt energi tilstand:  $\langle N_S \rangle = NP(s) = e^{-\beta}(E_S - \mu)$  Monoatomiske ideelle gasser har ingen indre frihetsgrader.

$$\Omega(N_{\uparrow}) = \binom{q+N-1}{q} = \frac{(q+N-1)!}{q!(N-1)!}$$

Einstein Solid: Modellerer faststoff som en samling N identiske oscillatorer som deler q (kvantifiserte) energienheter. Vi kan beregne multiplisiteten til systemet ved å se på det som et totilstands-system, der vi har N-1 grenser mellom oscillatorene, og q energienheter er mellom de to tilstandene. o|ooo|loooo  $\Omega(N_\uparrow) = \binom{q+N-1}{q} = \frac{(q+N-1)!}{q!(N-1)!}$  Interagerende solids:  $\Omega_{tot}(N_A, N_B, q_A, q_B) = \Omega_A(N_a, q_A)\Omega_B(N_B, q_B)$ . Vil tendere mot konfigurasjonen som maksimerer  $\Omega_{tot}$ . For veldig store systemer kan vi anta at systemet er i den mest sannsynlige makrotilstanden. Store Einstein solid: Høytemp-grensen q > N  $\frac{(q+N)!}{q!(N)!} \to \Omega(N,q) \approx e^{N \ln(q/N)} e^N = (\frac{eq}{N})^N$  Når to store Einsteinsolids interagerer kan vi omformulere uttrykket  $\Omega = \Omega_{max} e^{-N(2x/q)^2}$ .  $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,V} = \frac{NK}{U}$ 

$$\frac{(q+N)!}{q!(N)!} \to \Omega(N,q) \approx e^{N \ln(q/N)} e^N = \left(\frac{eq}{N}\right)^N$$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,V} = \frac{NF}{U}$$


Paramagnet: Et system av N partikler, der partikklene (dipoler) opplinjer seg parallelt med et eksternt magnetfelt.  $N=N_{\uparrow}+N_{\downarrow}$ . Systemet har totalt  $2^N$  unike konfigursdjoner.


$$\Omega(N_{\uparrow}) = \binom{N}{N_{\uparrow}} = \frac{N}{N_{\uparrow}!N_{\downarrow}!}$$

$$U = \mu B(N_{\downarrow} - N_{\uparrow})) = \mu B(N - 2N_{\uparrow})$$

$$M = \mu(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}) = -\frac{U}{-}$$
 Magnetisering

Consider the three regions: U < 0,  $N_{\uparrow} > N_{\downarrow}$ : Positive enconsider the three regions.  $b \in V$ ,  $V_1 \cap V_2 \cap V_3 \cap V_4 \cap V_4$ 





$$\begin{split} &Entropy/Energy\ and\ Temperature/Energy.\\ &S/k = N \ln N - N_{\uparrow} \ln N_{\uparrow} - (N-N)_{\uparrow} \ln \left(N-N_{\uparrow}\right) \\ &T^{-1} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,B} = \frac{k}{2\mu B} \ln \left(\frac{N-U/\mu B}{N+U/\mu B}\right) \\ &U = -N\mu B \tanh \left(\frac{\mu B}{kT}\right) \end{split}$$

$$M = N\mu \tanh\!\left(\frac{\mu B}{kT}\right) = N\bar{\mu z}$$

$$C_B = \left(\frac{\partial U}{\partial T}_{N,B}\right) = NK \frac{(\mu B/kT)^2}{\cosh^2(\mu B/kT)}$$

Elektronisk totilstands paramagnet:  $\mu_b=eh/4\pi m_e=5.788e-5$  eV/T  $M\approx N\mu^2B/kT$  når  $\mu B<< kT$ . Curies lov  $M\propto 1/T$ 

$$Z = e^{\beta \mu B} + e^{-\beta \mu B} = 2 \cosh(\beta \mu B) \qquad \bar{\mu}_Z = \mu P_{\uparrow} - \mu P_{\downarrow}$$
$$\bar{E} = -\mu B \Big( P_{\uparrow} - P_{\downarrow} \Big) = -\mu B \tanh(\beta \mu B) = -\frac{1}{z} \frac{\partial Z}{\partial x}$$

Makrotilstand: En samling av mikrotilstander som har en utvalgt egenskap felles, som en partikkel figurasjon, en gitt temperatur, energi eller totalt spin. Mikrotilstand: En helt unik konfigurasjon av systemet, distangserbar fra enhver annen mikrotilstand. Multiplisitet: Antallet mikrotilstander i en gitt makrotilstand Frihetsgrader En dimensjon der partiklen kan lagre energi. Translasjonel, rotasjon (medium temp.), vib ved  $T \approx 300K$ . Mo: f = 3 (trans), Di: f = 5 (2rot), Poly: f = 6(3rot). f = 2 fra vibrasjon ved høy T. Reversibel: Prosess som ikke skaper ny entropi. En kvasistatisk prosess kan være irreversibel, men reverisbel prosesser vasistatiske slik at  $W = -P\Delta V$  Eksempel på en reversibel prosess er sakte kompresjon av gass. Dersom prosessen er kvasistatisk kan vi i dU = Q + W identifiser Q = TdS og W = -PdV

-PdV Irreversibel prosess: Prosess som skaper ny entropi. Et eksempel er den spontane strømmen av varme fra et varmt objekt til et kaldt, da dette fører til at den totale entropien

Varmekapasitet: Varmen som trengs for å gå fra  $T_i$  til  $T_f$ 

Isotermisk:  $\Delta S = Q_{rev}/T$  Adiabatisk:  $\Delta Q = 0$ 

Isentropisk: Adiabatisk + kvasistatisk (ds = 0 og reversibel)

- 1. Def. temperatur: A er i likevekt med B, system B er likevekt med C  $\rightarrow$  A er i likevekt med C. 2.  $\Delta U = Q + W$  3.  $\Delta S \geq 0$  4. Fikserer entropien i det abs. nullpunkt T = 0K

Konstanter R = 8.31 J/mol K  $N_A = 6.02 \times 10^{23} = N/n$   $k = R/N_A = 1.381 \times 10^{-23} J/K$ 

Sirkel:  $O = \pi r^2$ ,  $A = 2\pi r$ Sfære:  $A = 4\pi r^2$ ,  $V = 4\pi r^3/3$ 

 $\begin{array}{ll} \textbf{Temperaturkonverteringsskalaer} \\ T_c = T_K - 273.15, & T_c = (T_F - 32) \times 5/9 \\ T_F = T_K \times 9/5 - 459.67 \end{array}$ 

 $\begin{array}{l} F=T_K \times s/3 = 40s.01\\ \text{Dulong and Petit: } c=fR/m_{molar}\\ \text{Latent varme: } L=Q/m\\ \text{Saha likningen: } \frac{kT}{Pev_q}e^{-I/kT}\\ \text{Ser man på spin får man en degenrasjonsgrad 2 slik at }\\ z_{int}=\sum_e g(e)e^{-\epsilon e/kT}=2. \end{array}$ 

## Fordelinger og terningkast

Kaster en sekssidet terning 8 ganger. Hva er sannsynligheten for å få 6 på terningen 4 ganger? Du må få noe annet en 6 fire av gangene, en mulighet er P)(1,1,1,0,0,0) =  $p^4(1-p^4)$ . Siden dette ikke er den eneste muligheten må vi summere sannsynligheten for alle mulige sekvenser av kast som gir fire 6'ere. Alle disse mikrotilstandene har samme sannynlighet. Antallet mikrotilstander er lik antallet måter du kan velge 4 av

8. 
$$P = {8 \choose 4} p^4 (1-p)^4 = {8 \choose 4} \left(\frac{1}{6}\right)^4 \left(\frac{5}{6}\right)^4$$
. Palelt har vi for

to einstein krystaller A og B at Z =  $\binom{N}{N_A} Z_A^{N_A} Z_B^{N_B}$ 

Maxwell-speed 2D: For low speeds, the degeneracy level

 $(2\pi v \text{ VS } 4\pi v^2)$  is dominating over the Boltzmann factor, so the Maxwell distribution increases linearly with speed in 2D, while in the 3D case it scales quadratically with the speed (that is, it rises slower than in 2D for low speeds). As we go to higher speed, the Boltzmann factor will eventually dominate the degeneracy factor (at a somewhat higher speed in 3D compared to 2D), and both distributions will fall to zero following a negative

Esponenciai behavior Fermigass 2D:  $\epsilon_F = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2)$  Fermienergien er energien av det høyeste, fylte energinivået for et fermion i en gas ve T = 0K, i.e. Fermionene setter seg inn i det lavest fylte nivået og gir oss en kvart-sirkel med radius  $n_{max}$  i et todimensjonalt n-space. Totalt antall fermioner i systenet er  $N = \pi n_{max}^2/4$  ink spin  $\rightarrow \epsilon_F = \frac{h^2}{2N} \left(\frac{2N}{2N}\right)$ 

 $\begin{array}{l} U=2\int_0^n\!max\;dn\int_0^{\pi/2}d\phi\epsilon(\vec{n})=N\epsilon_F/2. \\ \text{Formelen for tilstandstettheten hvis vi har en av to integraler} \\ N=\int_0^{\epsilon F}d\epsilon\;\text{eller}\;U=\int_0^{\epsilon F}g(\epsilon)\epsilon d\epsilon.\;\text{Vi utnytter her }U\text{ og gjør et} \\ \text{variabelskifte}\;U=\pi\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{8mA}dn=\pi\int_0^{\epsilon F}\frac{4mA}{h^2}\epsilon d\epsilon\to 0 \\ \text{variabelskifte}\;U=\frac{\pi}{2}\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{8mA}dn=\pi\int_0^{\epsilon F}\frac{4mA}{h^2}\epsilon d\epsilon\to 0 \\ \text{variabelskifte}\;U=\frac{\pi}{2}\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{8mA}dn=\pi\int_0^{\epsilon F}\frac{4mA}{h^2}\epsilon d\epsilon\to 0 \\ \text{variabelskifte}\;U=\frac{\pi}{2}\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{8mA}dn=\pi\int_0^{\epsilon F}\frac{4mA}{h^2}\epsilon d\epsilon\to 0 \\ \text{variabelskifte}\;U=\frac{\pi}{2}\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{8mA}dn=\frac{\pi}{2}\int_0^{\epsilon F}\frac{4mA}{h^2}\epsilon d\epsilon\to 0 \\ \text{variabelskifte}\;U=\frac{\pi}{2}\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{8mA}dn=\frac{\pi}{2}\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{4m^2}\epsilon d\epsilon\to 0 \\ \text{variabelskifte}\;U=\frac{\pi}{2}\int_0^n\!max\;n\frac{h^2n^2}{4m^2}\epsilon d\epsilon\to 0 \\ \text{variabelskif$ 

 $g(\epsilon) = \frac{4\pi mA}{h^2} = \frac{N}{\epsilon_F} \qquad \begin{array}{c} 8mA & 0 \\ \hline \text{Viktige lover:} \\ \hline \text{Klassiske grensen Når} \\ \hline \text{kvantestatistikk går over i klassisk boltzmannstatistikk. i.e.} \\ \hline Z_1 >> N \text{ eller } (\epsilon - \mu)/kT >> 1 \rightarrow \mu << -kT. \text{ Predikasjon av varmekapasite:} \\ \hline \text{(i) Bruke kvantemekanikk og kombinatorik for å finne } \Omega(U,V,N). \\ \hline \text{(ii) Ta logaritmen og finn S. (iii)} \\ \hline \text{Deriver S med hensyn på U og finn T. (iv) Løs for U(T). } \\ \hline \text{(v)} \\ \hline \text{Deriver U(T) for å finne } C_V. \text{ For å måle entropien gjør trinn 5-3 i revers.} \\ \hline \end{array}$ 


Fundamentale antakelsen i statistisk mekanikk: I et isolert ystem i termisk likevekt er alle tilgjengelige mikrotilstander

like sannsynlige.


Lov for økning i multiplisitet: Varme er en sannsynlighetsdrevet fenomen, den spontante strømmen av energi stopper når systemet er i, eller veldig nære, den mest sannsynlige mikrotil-

standen. **Termodynamiske grensen** Grensen der systemet blir uendelig stort, så da enhver målbar fluktuasjon bort fra den mest sannsynlige makrotilstanden aldri inntreffer. Tillegg om temperaturer According to the second law,

when two systems are in thermal equilibrium, their entropies are maximiced. Systems must therefore have their most probable macrostate when their temperatures are equal. We introduce the definition of temperature  $T^{-1}$  The temperature is the inverse of how much energy is needed. to raise the entropy. Since systems always try to maximize their total entropy, a system with a higher temperature (shallower entropy/energy graph, entropy doesnt increase that much for each energy unit) will give away energy to a system of lower temperature (steeper entropy/energy graph, entropy increases more for each unit of entropy/energy graph, entropy increases more for each unit of



B has a shallower entropy/energy graph(higher temperature), and the total system will gain entropy if it gives away energy to A



Systems usually have a logarithmic looking entropy/energy graph, but it might also be exponential, meaning the temperature and willingness to give up energy decreases as it gains more energy.

Eksempler på ikke-tellbare partikler: fotoner

Boltzman, Fermi-Dirac, Bose-einstein

 ${f P}$  robability of the system being in a given microstate is proportional to the probability that the reservois is in any state that accomodate that particular microstate ( hence the total number of microstates of the thermal bath corresponding to a given system's microstate )

Utledning av adiabatisk likning:  $dU=W=-PdV,\ dU=\frac{f}{2}NkdT \rightarrow \frac{f}{2}\frac{dT}{T}=-\frac{dV}{V}$  ved ideell gasslov. i.e.  $\frac{f}{2}\ln\frac{T_f}{T_i}=\frac{dV}{T_i}$ 

Svartlegeme stråling Ultrafiolette katastrofen: klassisk teori impliserte at den totale termiske energien burde være uendelig, eksperimenter viste at det ikke var slik. Løsningen var kvantifiseringen av energi (0, hf, 2hf, ...)

Kvantinseringen av energi (0,nr,2nr,...) 
$$Z = 1 + e^{-\beta h f} + e^{-2\beta h f} + \dots = \frac{1}{1 - e^{-\beta h f}}$$
 
$$E = \frac{hf}{e^{hf/kT} - 1} \qquad \bar{n}_{Pl} = \frac{1}{e^{hf/kT} - 1}$$

 $E = \frac{hf}{e^{hf/kT}-1} \qquad \bar{n}_{Pl} = \frac{1}{e^{hf/kT}-1}$   $\bar{n}_{Pl} \text{ er gjenomsnittelig antall enheter av energi i oscillatoren.}$   $Fotomer: \text{Enhetene av energi i det elektromagnetiske feltet. De er bosoner, og antallet i hver mode er gitt av <math>\bar{n}_{BE} \mod \epsilon = hf$  og  $\mu = 0$ . Summen over alle singel-partikkel tilstand. Totalt antall fotoner i boksen: Totalt energi av alle fotonene:  $\epsilon = pc = hcn/2L \rightarrow U = 2\sum_{x}\sum_{y}\sum_{z}\epsilon\bar{n}_{Pl}(\epsilon) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)$ 

 $\int_0^\infty dn \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} d\phi n^2 \sin \phi \frac{hcn}{L} \frac{1}{ehcn/2LkT-1}$  Planc spekteret: Energi tetthet per enhet fotonenergi, eller

spekteret av fotoner:  $u(\epsilon) = \frac{6\pi}{(hc)^3} \frac{\epsilon}{e^{\epsilon/kT} - 1}$ 

 $\begin{array}{c} (hc)^3 e^{\epsilon/\kappa I} - 1 \\ \text{Tot U per enhet volum:} \ \frac{U}{V} = \frac{8\pi(kT)^4}{(hc)^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} \, dx \\ \text{Wiens lov: Høyere T har en tendens til å gi høyere fotonenergier} \\ \text{Tot energitethet:} \ \frac{U}{V} = \frac{8\pi^5(kT)^4}{15(hc)^3}, \ C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_V = 4aT^3 \\ C_{V} = \frac{2\pi^2(V)^4}{3} & C_{V} = \frac{2\pi^2(V)^4}{3}$ 

 $S(T) = \int_0^T \frac{C_V(T')}{T'} dT' = \frac{4}{3} a T^3, \ a = 8\pi^5 k^4 V / 15 (hc)^3$   $F = U - TS = -U/3, \ P = U/3V$ 

systemet er  $N=\pi n_{max}^2/4$  ink spin  $\rightarrow \epsilon_F=\frac{h^2}{8mA}\bigg(\frac{2N}{\pi}\bigg)$ Magnetisering