# 实验九 处理机调度

# 1、实验目的

加深对操作系统调度机制的理解;

# 2、实验准备

拷贝 lab9 中文件(课堂上提供)到~/raspberry/prj\_os/lab9,


执行命令

make

编译;

# 3、实验内容

在采用多道系统的程序设计中,往往有若干进程同时处于就绪状态。当就绪状态进程数大于处理机数时,就必须按照某种策略来决定哪些进程优先占用处理机。本实验模拟在单处理机情况下处理机调度。



#### 3.1 按时间片轮转法实现处理机调度

# 3.1.1 设计思路

- 1) 每个进程用一个进程控制块 PCB 来代表,进程控制块包括进程名(进程的标识)、已运行时间、要求运行时间、状态(运行、就绪、结束)、PCB 指针(把进程连成队列,用指针指出队列中下一个进程控制块首地址);
- 2) 队列分就绪队列和完成队列;
- 3) 每模拟运行一次进程,已运行时间加一,要求运行时间减一;
- 4) 进程运行一次后,若进程要求运行时间未全部用完(不为0),表示进程未执行完,将该进程插入 到就绪队列队尾;若进程要求运行时间全部用完(为0),则表示进程完成,进程状态改为结束, 退出就绪队列,插入到完成队列队首;
- 5) 若就绪队列不为空,重复步骤3)和4);
- 6) 程序有显示和打印语句,每次运行后显示变化。

#### 3.1.2 实验操作

阅读分析源代码 round-robin.c,编译并运行;

yangyb@ubuntu:~/raspberry/prj\_os/lab9\$ ./round-robin

Please enter the total number of PCB:

3

Please enter the timeround(don't be too big,1 or 2 is best):

1

Please enter the name and time of PCB:

p14

p2 3

p3 2

Display is going to start:

******	******	******	******	*****
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
р1	0	4	0	R
p2	0	3	0	W
р3	0	2	0	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
p2	0	3	0	R
р3	0	2	0	W
p1	1	3	0	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
р3	0	2	0	R
p1	1	3	0	W
p2	1	2	0	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
p1	1	3	0	R
p2	1	2	0	W
р3	1	1	0	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
p2	1	2	0	R
р3	1	1	0	W

p1	2	2	0	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
р3	1	1	0	R
p1	2	2	0	W
p2	2	1	0	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
p1	2	2	0	R
p2	2	1	0	W
рЗ	2	0	1	Е
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
p2	2	1	0	R
p1	3	1	0	W
р3	2	0	1	E
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
p1	3	1	0	R
p2	3	0	1	Ε
р3	2	0	1	E
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	COUNT	STATUS
p1	4	0	1	Ε
p2	3	0	1	Е
р3	2	0	1	E

yangyb@ubuntu:~/raspberry/prj\_os/lab9\$

## 3.2 优先调度算法实现处理机的调度

### 3.2.1 设计思路

1) 每个进程用一个进程控制块 PCB 来代表,进程控制块包括进程名(进程的标识)、已运行时间、要求运行时间、状态(运行、就绪、结束)、PCB 指针(把进程连成队列,用指针指出队列中下一个进程控制块首地址);

typedef struct node

int needtime; /\*要求运行时间\*/

char state; /\*状态\*/ struct node \*next; /\*指针\*/

}PCB;

- 2) 队列分就绪队列(按优先数的大小排列)和完成队列;
- 3) 每模拟执行一次进程,优先数减一,要求运行时间减一,已运行时间加一;
- 4) 正在运行的进程完成一次调度运行后,若:
  - ▶ 要求运行的时间=0

那么把它的状态修改为结束,且退出就绪队列,加入完成队列(队首位置);

▶ 要求运行的时间>=0

如果刚完成调度的进程优先数最大,则进程队列维持不变;

如果刚完成调度的进程优先数小于其后一个进程,则重新将该进程插入到队列中(按优先数的 大小插入,重置队首标志);

作业:请将 pri-schedule.c 中的 prio()函数补充完整,实现上述 4)所描述的功能;编译运行,参照如下蓝色字体所示输入运行所需的参数,给出运行结果截图;

备注: 如果有更好的想法,整个pri-schedule.c 可以自行重新设计;

Please enter the total number of PCB:

3

Please enter the name and time and priority of PCB:

p147

p234

p3 3 6

- 5) 若就绪队列不为空,重复上述3)和4),直到所有的进程都结束;
- 6) 程序有显示和打印语句,每次运行后显示变化。

#### 3.2.2 实验操作

在将 pri-schedule.c 补充完整后,编译并运行,观察是否正确模拟了优先调度算法;

# 4、作业

请将 pri-schedule.c 中的 prio()函数补充完整,实现上述 4)所描述的功能;编译运行,参照如下蓝色字体所示输入运行所需的参数,给出运行结果截图(注意运行结果和题后所给出的运行结果比较,要一致); 备注:如果有更好的想法,整个 pri-schedule.c 可以自行重新设计; yangyb@ubuntu:~/raspberry/prj\_os/lab9\$

Please enter the total number of PCB:

3

Please enter the name and time and priority of PCB:

p1 4 7

p2 3 4

p3 3 6

注意比较最后运行结果和如下结果是否一致;

Display is going to start:

******	******	******	*****	*****
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
p1	0	4	7	W
р3	0	3	6	W
p2	0	3	4	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
<b>p1</b>	1	3	6	R
р3	0	3	6	W
p2	0	3	4	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
р3	0	3	6	R
<b>p1</b>	2	2	5	W
p2	0	3	4	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
р3	1	2	5	R
<b>p1</b>	2	2	5	W
p2	0	3	4	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
<b>p1</b>	2	2	5	R
p2	0	3	4	W
р3	2	1	4	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
p1	3	1	4	R

p2	0	3	4	W
р3	2	1	4	W
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
p2	0	3	4	R
р3	2	1	4	W
p1	4	0	3	Е
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
р3	2	1	4	R
p2	1	2	3	W
p1	4	0	3	E
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
p2	1	2	3	R
р3	3	0	3	E
p1	4	0	3	E
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
p2	2	1	2	R
р3	3	0	3	E
p1	4	0	3	E
NAME	CPUTIME	NEEDTIME	PRIORITY	STATUS
p2	3	0	1	E
р3	3	0	3	E
p1	4	0	3	E