TNM094 – Medietekniskt kandidatprojekt

Multi-trådning

Idag

- Processorer blir inte snabbare
 - samma klockfrekvens
 - marginellt förbättrad prestanda
- Processorer får fler kärnor
 - PC: 2-8 kärnor
 - Laptop: 2-8 kärnor
 - Telefon: 2-8 kärnor
 - Snart: 128 kärnor

Vad betyder det här?


- Mer responsivt användargränssnitt
 - en tråd för användargränssnittet
 - en tråd för underliggande processer
- Bakgrundsprocesser
 - hämtar nya data från Internet
 - kontrollerar filer om de ändrats
- Parallelliserad processning
 - dela upp bildbehandling per 16x16 pixlar

Vad betyder det här?

- HPC High Performance Computing
 - 10-1000 samtida trådar
 - Single Instructions on Multiple Data (SIMD)
 - OpenMP, MPI, OpenCL, CUDA, GPGPU, clusters



- Multi-trådade system
 - 2-5 samtida trådar
 - Olika uppgift per tråd
 - Manuell synkronisering



Parallell körning

Process

- har eget program-minne
- kommunicerar över nätverk eller delat minne
- Tråd (thread)
 - flera trådar kör parallellt inom samma process
 - individuell anropsstack men delar heap

Minnesaccess

- Stack
- Heap
- Delat minne




Multi-trådning

```
bool alive;


void server_function(void *ptr) {
    while(alive) {
        processServer();
    }
}

int main() {
    alive = true;
    Thread *thread
    = new Thread(server_function, NULL);
    while(alive) {
        processGUI();
    }
}
```



Problem

- Access av minne
 - två trådar skriver olika värde till samma variabel
 - en tråd läser samtidigt som en annan skriver
- Kompletta tillstånd
 - beroende variabler änras av olika trådar
- Lösning
 - atomiska operationer
 - atomiska transaktioner



Exempel

```
bool alive;
int call count = 0;
void call counter() {
  call_count += 1;
void main2 (void *ptr) {
  while (alive) {
    call counter();
int main() {
  alive = true;
  Thread *thread = new Thread (main2, NULL);
  while (alive) {
    call counter();
```

Exempel

Tråd 1

Tråd 2

call_count
$$\rightarrow$$
 R0 (0)
R0 + 1 \rightarrow R1 (1)

call count
$$\rightarrow$$
 R2 (0)

$$R2 + 1 \rightarrow R3 \tag{1}$$

$$R3 \rightarrow call_count$$
 (1)

$$R1 \rightarrow call_count (1)$$


Programmeringsprinciper

- Atomiska operationer
 - för att undvika samtida hantering av samma data
 - mutex lock (mutually exclusive)
 - read-write lock (många kan läsa men bara en kan skriva)
- Konstrukter på högre nivå
 - barrier alla trådar väntar på varandra
 - parallel region flera trådar inom en begränsad bit kod
 - serial region en enda tråd inom en begränsad bit kod
- Designmönster bra sätt att hantera trådning
 - scoped lock
 - thread-safe interface
 - active objects

Mutex-exempel

```
bool alive;
int call count = 0;
mutex call counter lock;
void call counter() {
  call counter lock.lock();
  call count += 1;
  call counter lock.unlock();
void main2(void *ptr) {
  while (alive) {
    call counter();
int main(){
  alive = true;
  mutex init(call counter lock);
  Thread *thread = new Thread (main2, NULL);
  while (alive) {
    call counter();
```

Dead-lock-exempel



Execution: A1, A2, B1, A3(wait), B2, B3(wait)

Trådsäkerhet

- Klassificera funktioner, klasser eller andra enheter
 - Unsafe
 - trådade, samtida anrop leder till oförutsägbara resultat
 - gäller de flesta metoder som ändrar i data

Guarded

- trådar kommer att vänta på sin tur
- kan leda till deadlock

Thread safe

- trådade, samtida anrop körs parallellt
- använder medlemsvariabler som är const
- processar data på anropsstacken eller duplicerar data
- använder mer avancerade design-mönster