系统初始化入口是JNI_CreateJavaVM函数,位于 YourProjPath/hotspot/src/share/vm/prims/jni.cpp 中,hotspot代的prims模块里面定义的就是一些外部接口,供JDK或者其他应用程序调用。

为了加深印象,我们先复习下JNI_CreateJavaVM函数是怎么来的。入口main函数中创建了运行JavaMain的主线程,在是程中会调用InitializeJVM来对虚拟机进行初始化,InitializeJVM中通过InvocationFunctions结构体中的函数指针来调用CreateJavaVM,这个CreateJavaVM是通过 dlsym(libjvm, "JNI CreateJavaVM") 获取到的。

系统初始化

JNI CreateJavaVM函数中做的主要工作:

- 1.通过CAS判断vm created变量是否为1,来保证当前只有一个JVM被创建
- 2.调用Threads::create vm()来创建虚拟机
- 3.分别处理创建成功和失败的后续工作

所以想要知道真正的创建虚拟机的过程,我们需要去Threads::create_vm()中一探究竟。这个函数做了大量的工作,初始绝大多数Hotspot内核模块。由于代码极其的长,贴上之后影响阅读,可自行去 hotspot/src/share/vm/runtime/thread.下查看,从函数名称中可以大概看出都有哪些流程,接下来我们对其中一些重要步骤做详细分析。

初始化一些版本信息

初始化流输出模块

处理launcher属性

包括-Dsun.java.launcher和-Dsun.java.launcher.pid属性

初始化os

os::init()函数,位于 hotspot/src/os/linux/vm/os_linux.cpp ,用于初步初始化一些linux系统相关内容,主要包括:

- 1.初始化随机数产生器种子
- 2.设置内存页大小
- 3.初始化系统信息
- 4. 获取原生主线程句柄
- 5.初始化时钟

初始化系统属性

与操作系统相关的属性,详细代码位于 hotspot/src/share/vm/runtime/arguments.cpp 中

的 void Arguments::init_system_properties() 函数

初始化JDK版本

初始化/升级JDK版本特定的系统属性

解析程序参数

初始化和应用ergonomics

jvm ergonomics主要用于根据机器配置选择JVM内存参数和gc策略等等。

init before ergo主要初始化了大内存页。

Arguments::apply_ergo()根据机器的内存、CPU等等硬件信息,初始化了一些JVM内存参数、gc策略、根据CPU不同选同策略的BiasedLocking(偏向锁)等等内容,还初始化了JDK8取消持久带新增的Metaspace区。

启动timer,用于统计一些JVM启动信息

再次初始化os

os::init_2()函数,位于 hotspot/src/os/linux/vm/os_linux.cpp ,和os::init()不同的是,os::init()用于初始化一些固定配os::init_2()根据外部传进来的参数来进行配置,os::init_2()初始化了以下内容:

- 1.初始化快速线程时钟
- 2.使用mmap分配一个只读单页内存供safepoint polling使用

safepoint是JVM中很重要的一个概念,在很多场景下都会看到,特别是在GC时。safepoint是指一些特定的位置,当线程行到这些位置时,线程的一些状态可以被确定。

3.使用mmap分配memory serialize page

memory_serialize_page是用来在不使用memory barrier系指令的场景下模拟其操作,这样VM Thread可以在Java线程状生变化时,及时获取到它们的状态,以正确地进行safe point时的管理。

- 4.初始化内核信号,安装信号处理handler
- 5.设置线程栈大小,设置线程初始栈
- 6.初始化libpthread
- 7.设置linux最大fd数量
- 8.设置用于串行化线程创建的时钟

9.若开启PerfAllowAtExitRegistration选项,向系统注册atexit函数

10.初始化线程优先级策略

以上可能有很多概念还不是很理解,这没关系,到后面随着一步步对hotspot了解的加深,很多问题都会豁然开朗,这里对hotspot启动时做了哪些工作有个大致了解即可。

配置好os后再做一步参数调整

初始化TLS

ThreadLocalStorage::init();

初始化输出流log

加载系统库

在解析JVM配置选项的时候,Arguments模块根据虚拟机选项-Xrun将要加载的本地库加入到_libraryList中,根据-agentli agentpath选项将要加载的本地代理库加入到_agentList中,当这些库被加载进虚拟机进程后,虚拟机将在库中查找函数行 JVM Onload或者Agent OnLoad并调用该函数,实现这些库与虚拟机的连接。

初始化全局数据结构

```
void vm_init_globals() {
  check_ThreadShadow();
  basic_types_init();
  eventlog_init();
  mutex_init();
  chunkpool_init();
  perfMemory_init();
}
```

- 1.初始化java基本类型系统
- 2.初始化事件队列
- 3.初始化全局锁
- 4.初始化chunkpool

这是hotspot实现的内存池,包括_large_pool,_medium_pool,_small_pool和_tiny_pool,这样系统就不必执行malloc/f 5.初始化JVM性能统计数据区(PerfData),由选项UsePerfData设置。

创建JavaThread

在openjdk中,一个Java线程背后涉及到许多数据结构,Java层面是java.lang.Thread,hotspot层面是JavaThread -> OSThread,native层面是pthread_create()创建的线程。

java中:

```
class Thread implements Runnable {
  private long     eetop;
}
```

eetop就是指向JavaThread的指针。

hotspot中,Thread用于记录平台无关信息,OSThread记录平台相关信息。

```
class Thread: public ThreadShadow {
  OSThread* _osthread;
}
```

```
class JavaThread: public Thread {
}
```

有了以上知识,我们来看JavaThread的创建:

```
JavaThread* main_thread = new JavaThread();
main_thread->set_thread_state(_thread_in_vm);
main thread->record stack base and size();
```

```
main_thread->initialize_thread_local_storage();
main_thread->set_active_handles(JNIHandleBlock::allocate_block());
if (!main_thread->set_as_starting_thread()) {
vm_shutdown_during_initialization(
   "Failed necessary internal allocation. Out of swap space");
delete main_thread;
*canTryAgain = false; // don't let caller call JNI_CreateJavaVM again return JNI_ENOMEM;
}
main_thread->create_stack_guard_pages();
```

首先创建了一个JavaThread类型的main_thread,set_thread_state将线程状态设置为_thread_in_vm,表示该线程处于7 JVM中执行的状态,record_stack_base_and_size记录线程栈的基址和大小,initialize_thread_local_storage初始化线程存储区TLS,set_active_handles为线程设置JNI句柄,set_as_starting_thread为JavaThread创建了OSThread,并Store pthread info into the OSThread,create_stack_guard_pages初始化这个线程栈。

初始化Java的对象监视器

java的关键字synchronized就是通过对象监视器实现的

init globals()函数

这个函数实现了对全局模块的初始化,代码位于 hotspot/src/share/vm/runtime/init.cpp 。这些模块是Hotspot的整体础,后面会对这些模块分别分析

将创建的main thread加入线程队列

创建VMThread

VMThread用于执行VMOptions,VMOptions实现了JVM内部的核心操作,为其他运行时模块以及外部程序接口服务。 VMThread创建成功后不断等待、接受并执行指定的VMOptions。

初始化主要的JDK类

创建Java层Thread

在java.lang.Thread类初始化好之后,创建了java.lang.Thread,设置到刚才创建的JavaThread中

去,main_thread->set_threadObj(thread_object);,同时这个main_thread也被设置给了java.lang.Thread的eetop。到这里,java版的main线程就被创建好了,所以现在就是java.lang.Thread中有JavaThread,JavaThread中有OSThreadOSThread中又有pthread也就是native thread,这里的pthread才是真正的可以被操作系统执行的线程,其他的都只是一约特体,而且这里的pthread就是上一节中分析启动流程时说过的通过pthread_create的主线程,真正的java main函数在这程中执行。

创建一些守护进程

JVM初始化完毕,比较难的是弄清这些线程之间的关系。