# PHP-FPM 调优:使用'pm static'来最大化你的服务器负载能力

让我们来迅速了解一下怎样设置 PHP-FPM,以便达到高吞吐,低延迟以及稳定的使用 CPU 和内存的完美状态。在默认的情况下,大多数设置都将 PHP-FPM PM(进程管理器)设置为 dynamic ,或者当你有可用内存的问题时常建议你使用 ondemand。接下来,让我们根据 php.net 的官方文档来比较一下这两个管理选项和我最常用的设置 —— static 之间的区别:

- pm = dynamic: 子进程的数量是根据以下指令来动态生成的: pm.max\_children, pm.start\_servers, pm.min\_spare\_servers, pm.max\_spare\_servers.
- pm = ondemand: 在服务启动的时候根据 pm.start\_servers 指令生成进程,而非动态生成。
- pm = static: 子进程的数量是由 pm.max\_children 指令来确定的。

查看完整列表,深入了解 php-fpm.conf 的所有指令。

# PHP-FPM 进程管理器(PM)和 CPUFreq Governor 的相似之处

现在,我们要说些偏离主题,但我觉得和 PHP-FPM 调优有关的事情。好了,我们都有过在某些时候的 CPU 缓慢问题,无论是笔记本电脑、VM或者是专用的服务器。还记得 CPU 频率缩放问题吗?(CPUFreqgovernor)这些设置在类 Unix 系统和 Windows 上是有效的,可以通过修改 CPU governor,将其从 ondemand 修改为 performance 来提高性能并加快系统的响应。现在,让我们来比较下列 CPUFreq governor 描述和 PHP-FPM PM 有哪些相似之处:

- **Governor = ondemand**:根据当前负荷动态调整 CPU 频率。先将 CPU 频率调整至最大,然后随着空闲时间的增加而缩小频率。
- Governor = conservative: 根据当前负荷动态调整频率。比设置 成 ondemand 更加缓慢。

• Governor = performance: 始终以最大频率运行 CPU。

查看 CPUFreq governor 选项详细列表 ,获取更多相关信息。

注意到相似之处了吗? 这就是我这个比较的首要目的,为了找到一个最好的方式来写这篇文章,推荐你将 PHP-FPM 的 pm static 当作你的第一选择。

使用 CPU Governor 的 performance 设置是一个非常安全的性能提升方式,因为它能完美的使用你服务器 CPU 的全部性能。唯一需要考虑的因素就是一些诸如散热、电池寿命(笔记本电脑)和一些由 CPU 始终保持100% 所带来的一些副作用。一旦设置为 performance,那么它确实是你CPU 最快的设置。相关实例请阅读 'force\_turbo' 在 Raspberry Pi 上的设置,它教你在 RPi 板上使用 performance Governor,由于 CPU 时钟速度较低,性能改善将更加明显。

# 使用 pm static 优化你的服务器性能

PHP-FPM 的 static 设置取决于你服务器有多少闲置内存。大多数情况下,如果你服务器的内存不足,那么 PM 设置成 ondemand 或 dynamic 将是更好的选择。但是,一旦你有可用的闲置内存,那么把 PM 设置成 static 的最大值将减少许多 PHP 进程管理器(PM)所带来的开销。换句话说,你应该在没有内存不足和缓存压力的情况下使用 pm. static 来设置 PHP-FPM 进程的最大数量。此外,也不能影响到 CUP 的使用和其他待处理的 PHP-FPM 操作。

top - 10:14:15 up 18 days, 14:25, 1 user, load average: 1.74, 1.05, 0.87
Tasks: **244** total, **2** running, **242** sleeping, **0** stopped, **0** zombie %Cpu(s): **30.7** us, **3.7** sy, **0.0** ni, **65.4** id, **0.0** wa, **0.0** hi, **0.0** si, **0.1** st GiB Mem : **31.263** total, **2.582** free, **5.799** used, **22.881** buff/cache GiB Swap: **15.750** total, **15.740** free, **0.010** used. **24.400** avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	SWAP S	%CPU	%MEM	TIME+	nTH	COMMAND
26604		20	0	1257.9m		36.9m	R	12.3	2.1	28:18.37	1	php-fpm
9300		20	0	1336.2m	675.0m	34.1m	S	11.3	2.1	38:39.95	1	php-fpm
17019		20	0	748.5m	88.6m	31.7m	S	8.0	0.3	29:42.35	1	php-fpm
7812		20	0	668.4m	91.2m	38.3m	S	7.6	0.3	32:37.19	1	php-fpm
9303		20	0	672.6m	95.2m	39.2m	S	6.6	0.3	42:49.42	1	php-fpm
9288		20	0	672.7m	90.2m	37.3m	S	5.3	0.3	36:56.67	1	php-fpm
9310		20	0	675.0m	90.9m	35.7m	S	5.0	0.3	34:58.14	1	php-fpm
9315		20	0	667.0m	91.7m	41.5m	S	3.0	0.3	43:38.56	1	php-fpm
9268		20	0	746.8m	95.8m	40.8m	S	2.3	0.3	41:09.79	1	php-fpm
9275		20	0	672.8m	93.1m	39.8m	S	2.3	0.3	33:55.29	1	php-fpm
9298		20	0	673.0m	88.6m	32.0m	S	2.0	0.3	40:22.87	1	php-fpm
21761		20	0	670.9m	92.1m	36.8m	S	2.0	0.3	37:20.14	1	php-fpm
6264		20	0	668.6m	89.4m	36.4m	S	1.3	0.3	33:36.36	1	php-fpm
9285		20	0	668.6m	87.9m	36.4m	S	1.3	0.3	42:20.01	1	php-fpm
9286		20	0	668.6m	91.6m	38.5m	S	1.3	0.3	37:31.17	1	php-fpm
9293		20	0	670.7m	86.9m	37.1m	S	1.3	0.3	38:49.71	1	php-fpm
16346		20	0	635.4m	49.0m	30.1m	S	1.3	0.2	6:38.38	1	php-fpm
19345		20	0	668.4m	86.3m	33.5m	S	1.3	0.3	18:08.67	1	php-fpm
8645		20	0	668.4m	85.0m	32.2m	S	1.0	0.3	19:50.85	1	php-fpm
9274		20	0	670.9m	93.3m	38.0m	S	1.0	0.3	37:05.21	1	php-fpm
9278		20	0	746.7m	94.4m	39.4m	S	1.0	0.3	37:35.84	1	php-fpm
9301		20	0	669.0m	93.3m	41.2m	S	1.0	0.3	34:55.62	1	php-fpm
12344		20	0	670.5m	88.5m	33.4m	S	1.0	0.3	39:25.87	1	php-fpm
14383		20	0	658.8m	77.2m	34.0m	S	1.0	0.2	23:21.34	1	php-fpm
18439		20	0	669.5m	89.7m	35.7m	S	1.0	0.3	21:09.87	1	php-fpm
9271		20	0	668.7m	91.6m	38.6m	S	0.3	0.3	41:13.72	1	php-fpm
9280		20	0	668.6m	89.3m	36.3m	S	0.3	0.3	36:20.29	1	php-fpm
9296		20	0	675.3m	97.5m	42.2m	S	0.3	0.3	36:50.66	1	php-fpm
9317		20	0	670.6m	85.9m	34.8m	S	θ.3	0.3	42:13.75	1	php-fpm
5481		20	0	666.4m	81.7m	30.8m	S		0.3	23:15.93	1	php-fpm
5954		20	0	672.5m		32.8m	3		0.3	39:42.86	1	php-fpm
6992		20	0	680.6m	90.5m	37.5m	S		0.3	35:57.92	1	php-fpm
7214		20	0	664.8m	85.9m	36.7m	S		0.3	33:27.48	1	php-fpm
9270		20	0	670.6m	89.9m	38.9m	S		0.3	33:32.21	1	php-fpm
9272		20	0	668.8m	88.8m	35.6m	S		0.3	39:13.35	1	php-fpm
9283		20	0	679.1m	96.7m	38.2m	S		0.3	43:17.32	1	php-fpm
9290		20	0	668.0m	88.9m	36.5m	S		0.3	39:39.88	1	php-fpm
9291		20	0	672.8m	91.9m	36.2m	S		0.3	37:19.58	1	php-fpm
9299		20	0	743.1m	89.8m	38.5m	S		0.3	40:02.81	1	php-fpm
9305		20	0	668.6m	83.6m	36.5m	S		0.3	44:29.88	1	php-fpm
9313		20	0	672.8m	89.6m	36.8m	S		0.3	36:18.63	1	php-fpm
12179		20	0	638.3m	51.9m	29.4m	S		0.2	3:15.23	1	php-fpm
12308		20	0	637.1m	51.2m	29.6m	S		0.2	6:17.30	1	php-fpm
18775		20	0	749.0m	94.3m	36.9m	S		0.3	33:04.19	1	php-fpm
19508		20	0	666.4m	86.5m	35.7m	S		0.3	37:37.54	1	php-fpm
20630		20	0	670.7m	88.6m	34.3m	S		0.3	35:37.50	1	php-fpm
21071		20	0	674.6m	88.2m	33.4m	S		0.3	31:07.71	1	php-fpm
23364		20	0	664.7m	84.8m	35.7m	S		0.3	37:39.98	1	php-fpm
28163	100 May 140 Ma	20	0	670.8m	91.0m	36.0m	S		0.3	33:56.49	1	php-fpm

#### 在上面的截图中, 这台服务器的设置

(pm = static, pm·max\_children =100)最多使用了 10GB 的内存。请注意高亮的列。Google 分析图中大概有 200 个活跃用户(60秒内)。在这种用户量下,有 70% 的 PHP-FPM 子进程被闲置。这意味着,无论当前流量如何,PHP-FPM 始终保持着足够多的进程。闲置的进程始终保持在线,就算达到了流量的峰值也能快速响应,而不是等待 PM 生成子进

程,然后在 x pm.process\_idle\_timeout 秒后将此进程结束。我将 pm.max\_requests 设置的非常高,因为这是一个不可能发生内存泄漏的 PHP 生产服务器。如果你对你的 PHP 脚本有着 110% 的信心,那么你可用选择使用 pm.max\_requests = 0。但建议适当的重启服务。将请求数量设置的很高,是为了避免过高的 PM 开销。例如,设置 pm.max\_requests = 1000,但这需要根据 pm.max\_children 的设置和实际每秒的请求数量来决定。

截图使用 <u>Linux top</u> 通过 'u'(user)选项和 PHP-FPM 用户名进行过滤。并只显示了前 50 个左右(未统计)的进程,但基本上 top 命令也只会显示适合你终端窗口大小的内容 —— 在本例中,使用 %CPU 排序。要查看全部的 100 条 PHP-FPM 进程的话,你需要使用以下命令:

top -bn1 | grep php-fpm

# 何时使用 ondemand 和 dynamic

使用 pm dynamic, 您可能会出现类似于下面的错误:

WARNING: [pool xxxx] seems busy (you may need to increase pm.start\_servers, or pm.min/max\_spare\_servers), spawning 32 children, there are 4 idle, and 59 total children

您可能会尝试调整 pm 配置,但仍然会看到同样的错误\ 在这种情况下,pm·min 太低,并且因为流量和峰值波动很大,使用 pm dynamic 可能难以调整

一般的建议是使用 pm ondemand。然而,情况会变的更糟,因为 ondemand 会在没有流量时关闭空闲进程,然后最终会产生与流量波动很大一样的开销问题(除非您设置空闲超时的时间非常非常的长)

但是,当您拥有多个 pm 进程池时,pm dynamic,特别是 ondemand 是可以为您节省时间的。例如在共享的 VPS 上,有 100+ 的 cPanel 账号和 200+ 的域名,使用 pm.static 或者是 pm.dynamic 都是不可能的,即使在没有任何流量的情况下,内存会被瞬间用完,而 pm.ondemand 意味着所有

空闲的子进程都会被完全关闭,节省了大量内存。cPanel 的开发者已经意识到了这个问题,现在的 cPanel 默认就是设置为 pm.ondemand。


### 结论

当流量波动比较大的时候, , PHP-FPM 的 ondemand 和 dynamic 会因为固有开销而限制吞吐量。 您需要了解您的系统并设置 PHP-FPM 进程数, 以匹配服务器的最大容量。\

从 pm.max\_children 开始,根据 pm dynamic 或 ondemand 的最大使用情况去设置

您会注意到,在 pm static 模式下,因为您将所有内容都保存在内存中,所以随着时间的推移,流量峰值会对 CPU 造成比较小的峰值,并且您的服务器负载和 CPU 平均值将变得更加平滑。 每个需要手动调整的 PHP-FPM 进程数的平均大小会有所不同

更新: 附上一张 A/B 测试图。



转自 PHP / Laravel 开发者社区 https://laravel-china.org/top...