# DictWordService

<u>DictwordService</u> 是一个服务类,负责管理和处理与字典词(<u>Dictword</u>)相关的操作。 这些词可能代表不同类型的语义元素,如维度、指标、实体等,用于增强系统的知识 库。以下是对该类的详细解析:

### 主要功能

- 1. 加载字典词 (loadDictWord):
  - 初始化时从语义架构(SemanticSchema )中提取所有字典词,并将它们加载到知识库中。
- 2. 重新加载字典词 (reloadDictWord):
  - 定期检查字典词是否发生变化,如果有变化则更新知识库。
- 3. 获取所有字典词 (getAllDictWords):
  - 从语义架构中提取各种类型的字典词。
- 4. **去重 (distinct)**:
  - 对获取的语义元素进行去重操作,确保每个元素只出现一次。

### 方法解析

- 1. loadDictWord():
  - 功能:用于初始化时加载字典词。
  - 步骤:
    - 1. 调用 getAllDictWords() 方法从语义架构中获取所有字典词。
    - 2. 将获取到的字典词保存在 preDictWords 中。
    - 3. 调用 knowledgeBaseService.reloadAllData(dictWords) 方法,将字典词加载到知识库中。
- 2. reloadDictWord() :
  - 功能:定期重新加载字典词,以检查是否有新的字典词需要更新到知识库。
  - 步骤:
    - 1. 记录开始时间。
    - 2. 获取当前所有的字典词,并与之前加载的字典词进行对比。

DictWordService 1

- 3. 如果字典词未发生变化,直接返回。
- 4. 如果有变化,更新 preDictWords ,并调用 knowledgeBaseService.updateOnlineKnowledge(dictWords) 方法更新知识库。
- 5. 记录并输出重新加载所花费的时间。

#### 3. getAllDictWords():

• 功能:从语义架构中提取所有类型的字典词。

#### • 步骤:

- 1. 获取当前语义架构对象 semanticSchema 。
- 2. 通过调用 addwordsByType() 方法,将各种类型的语义元素转换为字典词并添加到词列表中。
- 4. addWordsByType(DictWordType value, List<SchemaElement> metas, List<DictWord> natures)
  - 功能:将给定类型的语义元素转换为字典词。
  - 步骤:
    - 1. 调用 distinct() 方法对语义元素进行去重。
    - 2. 使用 WordBuilderFactory.get(value).getDictWords(metas) 将语义元素转换为字典词。
    - 3. 将生成的字典词添加到 natures 列表中。
- 5. distinct(List<SchemaElement> metas) :
  - 功能:对语义元素进行去重。
  - 逻辑:
    - 。 如果元素列表为空,直接返回。
    - 。 如果元素的类型是 TERM ,表示术语类型,不进行去重,直接返回。
    - 。 否则,使用 SchemaElement 的 ID 作为键,去重后的元素列表通过映射收集并返回。

### 依赖关系

- SchemaService :用于获取当前的语义架构 SemanticSchema 。
- KnowledgeBaseService : 负责知识库的管理与更新操作。

• WordBuilderFactory : 一个工厂类,根据传入的 DictWordType 类型,生成对应的字典词列表。

## 总结

DictWordService 是一个核心服务类,用于处理字典词的加载、更新和管理。它从语义架构中提取各种语义元素,并将它们转换为字典词,然后加载到系统的知识库中。这个类确保系统的知识库始终保持最新,并在需要时高效地更新字典词。