

# DHL Lieferadressen: Adress-Suche von Packstationen und Filialen

Das Modul *DHL\_LocationFinder* für Magento® ermöglicht es, DHL Abholorte (Packstationen, Postfilialen und Paketshops) im Magento® Checkout zu wählen und diese als Lieferadresse zu übernehmen. Das Modul nutzt dazu den von DHL bereitgestellten Service Standortsuche API Europa.

Als synonyme Bezeichnungen gelten auch: DHL Standortsuche, DHL Location Finder, DHL Parcelshop Finder oder Postfinder.

## **Endbenutzer-Dokumentation**

1	Vora	ussetzungen	2
	1.1	Magento®	2
	1.2	PHP	2
	1.3	Google API Key	2
2	Insta	llation und Konfiguration	3
	2.1	Installation	3
	2.2	Modulkonfiguration	3
	2.3	Einrichten der Adress-Templates	4
3	Hinweise zur Verwendung des Moduls		
	3.1	Erlaubte Länder	7
	3.2	Sprachunterstützung	7
	3.3	Einbindung von jQuery	7
	3.4	Magento® API	7
		3.4.1 SOAP V2	7
		3.4.2 SOAP V2 (WS-I Compliance Mode)	7
		3.4.3 REST	8
4	Funk	tionsweise im Frontend	9
	4.1	Magento® Checkout	9
	4.2	Magento® Checkout: Lieferadresse	9
	4.3	DHL Location Map: Initiales Anzeigeergebnis und neue Standortsuche	9
	4.4	DHL Location Map: Mögliche Filterung des Anzeigeergebnisses	10
	4.5	DHL Location Map: Zusätzliche Informationen und Übernahme des Standorts	11
	4.6	Magento® Checkout: Lieferadresse - Überprüfung Ihrer Angaben	13
	4.7	Magento® Checkout: Zusätzliche Hinweise	13
5	Modu	ıl deinstallieren oder deaktivieren	14
6	Tech	nischer Support	15

Stand: 02/12/2016 1/15



## 1 Voraussetzungen

Die nachfolgenden Voraussetzungen müssen für den reibungslosen Betrieb des Moduls erfüllt sein:

### 1.1 Magento®

Folgende Magento®-Versionen werden vom Modul unterstützt:

- Community Edition 1.9
- Community Edition 1.8
- Community Edition 1.7

#### 1.2 PHP

Folgende PHP-Versionen werden vom Modul unterstützt:

- PHP 7.0
- PHP 5.6
- PHP 5.5

Für die Anbindung der API muss die PHP SOAP Erweiterung auf dem Webserver installiert und aktiviert sein.

## 1.3 Google API Key

Das Modul verwendet Google Maps. Zur Nutzung ist ein Google Maps API Key notwendig. Im Regelfall genügt ein kostenloser Key, siehe auch https://developers.google.com/maps/pricing-and-plans/#details

Stand: 02/12/2016 2/15



## 2 Installation und Konfiguration

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Modul installiert wird und welche Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden müssen.

#### 2.1 Installation

Installieren Sie die Dateien gemäß Ihrer bevorzugten Installations- und Deployment-Strategie. Aktualisieren Sie den Konfigurations-Cache, damit die Änderungen wirksam werden.

Beim ersten Aufruf des Moduls werden diese neuen Adress-Attribute im System angelegt:

- dhl\_post\_number
- dhl\_station\_type
- dhl\_station

Die Attribute werden in folgenden Tabellen hinzugefügt:

- sales\_flat\_quote\_address
- sales\_flat\_order\_address
- eav\_attribute

## 2.2 Modulkonfiguration

Öffnen Sie nach erfolgter Installation den Konfigurationsbereich:

```
\mathtt{System} \, \to \, \mathtt{Konfiguration} \, \to \, \mathtt{Verk\"{a}ufe} \, \to \, \mathtt{Zur} \, \, \mathtt{Kasse}
```

Dort finden Sie einen neuen Abschnitt "DHL Parcelshop Finder" mit den für das Modul relevanten Konfigurationseinstellungen.

#### Konfigurationseinstellungen

Konfiguration	Pflichtfeld / Optional	Kommentar
Google Maps API Key	Pflichtfeld	Zur Anzeige der DHL Abholorte im Checkout wird die Google Maps API verwendet, die einen API Key erfordert.
Suchergebnisse beschränken	Optional	Dieses Feld legt fest, wie viele Ergebnisse auf der Karte angezeigt werden. Die Standortsuche API Europa liefert maximal 50 Abholstationen zurück.
Zoom (Automatisch oder Festwert)	Pflichtfeld	Dieses Feld legt fest, ob die Karte im Checkout entsprechend den Suchergebnissen automatisch eingepasst oder ein fester Zoom-Faktor verwendet wird.
Zoom-Faktor (nur bei Festwert)	Optional	Wenn ein fester Zoom-Faktor verwendet werden soll, kann dieser hier festgelegt werden. Werte zwischen 9 und 15 sind möglich, wobei 15 der größte (detaillierteste) Zoom-Faktor ist.

Stand: 02/12/2016 3/15




### 2.3 Einrichten der Adress-Templates

Das Modul führt neue Adress-Attribute ein. Um diese auch im System anzuzeigen, ist es evtl. erforderlich, die Adress-Templates um die neuen Attribute zu erweitern:

```
{\tt System} \ \to \ {\tt Konfiguration} \ \to \ {\tt Kunden} \ \to \ {\tt Kundenkonfiguration} \ \to \ {\tt Addressvorlagen} \ \ ({\tt Templates})
```

Im folgenden Ausschnitt sind die mit dem Modul ausgelieferten Standardvorlagen zu sehen:



Sollten Sie diesen Konfigurations-Abschnitt bereits verändert haben, müssen Sie die Adress-Attribute manuell in Ihrer Systemkonfiguration ergänzen, z.B. so:

```
{{depend dhl_post_number}}{{var dhl_post_number}}{{/depend}} {{depend dhl_station_type}}{{var dhl_station_type}}} {{var dhl_station}}{{/depend dhl_station}}
```

Stand: 02/12/2016 4/15



#### Text:

```
{{depend prefix}}{{var prefix}} {{depend}}{{var firstname}} {{depend middlename}}{{var middlename}} {{depend}}{{var lastname}}{{depend suffix}} {{var suffix}}{{depend}} {{depend company}}{{var company}}{{depend}} {{depend dhl_post_number}}{{var dhl_post_number}}{{depend dhl_station_type}}{{var dhl_station_type}} {{depend}}{{depend dhl_station}} {{var dhl_station}}{{var dhl_station}}{{var dhl_station}}{{var street1}}{{vif}} {{depend}} {{depend street2}}{{var street2}}{{depend}} {{depend street3}}{{var street3}}{{depend}} {{depend street4}}{{var street4}}{{depend}} {{depend street4}}{{var street4}}{{depend}} {{depend}}{{var postcode}}{{var city}}, {{vif}}{{if region}}{{var region}}, {{vif}}{{if postcode}} {{var telephone}} {{depend fax}}F: {{var fax}}{{depend}}}
```

#### Text One Line:

```
{{depend prefix}}{{var prefix}} {{/depend}}{{var firstname}} {{depend middlename}}{{var middlename}} {{/depend}}{{var lastname}}{{depend suffix}} {{var suffix}}{{/depend}}{{depend dhl_post_number}}, {{var dhl_post_number}}{{/depend}}}{{depend dhl_station}}, {{var dhl_station}}{{/depend}}, {{var city}}, {{var region}} {{var postcode}}, {{var country}}
```

#### HTML:

```
{{depend prefix}}{{var prefix}} {{{depend}}{{var firstname}} {{depend middlename}}{{var middlename}} {{{depend}}{{var lastname}}{{depend suffix}} {{var suffix}}{{{depend}}{<br/>{{depend}}{{var company}}{{br />{{depend}}} {{depend dhl_post_number}} {br />{{depend}}} {{depend dhl_pstation_type}}{{var dhl_station_type}} {{var dhl_station}} {{var dhl_station}} {{var dhl_station}} {{var street1}}{{var street1}} {{var street1}} {{var street1}} {{depend street2}}{{var street3}}{br />{{depend}}} {{depend street3}}{{var street3}}{br />{{depend}}} {{depend street4}}{{var street4}}{br />{{depend}}} {{if city}}{{var city}}, {{if region}}{{var region}}, {{if postcode}}{{var postcode}}{{/if}}{br/>{{depend}}} {{depend telephone}}T: {{var telephone}}{{/depend}}} {{depend fax}}{br/>F: {{var fax}}{{depend}}}}
```

#### PDF:

```
{{depend prefix}}{{var prefix}} {{/depend}}{{var firstname}} {{depend middlename}}{{var middlename}}

{{/depend}}{{var lastname}}{{depend suffix}} {{var suffix}}{{/depend}}|

{{depend company}}{{var company}}|{{/depend}}

{{depend dhl_post_number}} {{var dhl_post_number}}|{{/depend}}

{{depend dhl_station_type}}{{var dhl_station_type}} {{/depend}}

{{depend dhl_station}}{{var dhl_station}}|{{/depend}}

{{if street1}}{{var street1}}{{/if}}

{{depend street2}}{{var street2}}|{{/depend}}

{{depend street3}}{{var street3}}|{{/depend}}

{{depend street4}}{{var street4}}|{{/depend}}

{{if city}}{{var city}}, {{/if}}{{if region}}{{var region}}, {{/if}}

{{if postcode}}{{var postcode}}{{/if}}|

{{depend telephone}}T: {{var telephone}}{{/depend}}|

{{depend fax}}<br/>
}{{/depend}}
```

#### JavaScript Template:

```
#{prefix} #{firstname} #{middlename} #{lastname} #{suffix}<br/>#{company}<br/>#{dhl_post_number},
#{dhl_station}<br/>#{street0}<br/>#{street1}<br/>#{street2}<br/>#{street3}<br/>#{city}, #{region},
#{postcode}<br/>#{country_id}<br/>*F: #{fax}
```

Stand: 02/12/2016 5/15



Stand: 02/12/2016 6/15



## 3 Hinweise zur Verwendung des Moduls

#### 3.1 Erlaubte Länder

Derzeit werden folgende Länder durch Standortsuche API Europa unterstützt:

- Belgien
- Deutschland
- Niederlande
- Österreich
- Polen
- Slowakei
- Tschechien

Somit sind beim DHL Parcelshop Finder im Checkout auch nur diese Länder verfügbar (oder weniger, je nach Shop-Konfiguration).

## 3.2 Sprachunterstützung

Das Modul unterstützt die Lokalisierungen en\_US und de\_DE. Die Übersetzungen sind in den CSV-Übersetzungsdateien gepflegt und somit auch durch Dritt-Module anpassbar.

## 3.3 Einbindung von jQuery

Das im Modul verwendete DHL Location Maps Plugin *Store Locator* basiert auf der JavaScript-Bibliothek jQuery. Diese wird durch die Template-Datei

base/default/template/dhl\_locationfinder/page/html/head.phtml eingebunden.

jQuery wird jedoch *nicht* eingebunden bei Verwendung des *RWD*-Themes. Sollten Sie ein angepasstes Theme einsetzen, das bereits jQuery ausliefert, übernehmen Sie bitte die Datei

rwd/default/template/dhl locationfinder/page/html/head.phtml in Ihr eigenes Theme.

## 3.4 Magento® API

Die vom Modul im System angelegten Adressattribute sind für die Verwendung in Drittsystemen über die Magento® API abrufbar.

#### 3.4.1 SOAP V2

```
$result = $proxy->salesOrderInfo($sessionId, $incrementId);
var_dump($result->shipping_address);
```

#### 3.4.2 SOAP V2 (WS-I Compliance Mode)

```
$result = $proxy->salesOrderInfo((object)array(
    'sessionId' => $sessionId->result,
    'orderIncrementId' => $incrementId,
));
var_dump($result->result->shipping_address);
```

Stand: 02/12/2016 7/15



#### 3.4.3 REST

```
curl --get \
   -H 'Accept: application/xml' \
   -H 'Authorization: [OAuth Header] \
   "https://magentohost/api/rest/orders/:orderid/addresses"
```

Beachten Sie, dass die neuen Attribute für den Abruf über die REST-API explizit freigegeben werden müssen. Gehen Sie dazu in:

 $\texttt{System} \, \rightarrow \, \texttt{Web Services} \, \rightarrow \, \texttt{REST} \, \rightarrow \, \texttt{Attributes}$ 



Stand: 02/12/2016 8/15



## 4 Funktionsweise im Frontend

### 4.1 Magento® Checkout

- Gehen Sie in den Checkout wie im Magento® Standard vorgesehen
- Geben Sie im Checkout Schritt Rechnungsadresse Ihre Rechnungsadresse an
- Wählen Sie die Option An andere Adresse verschicken aus und klicken Sie dann auf Weiter



### 4.2 Magento® Checkout: Lieferadresse

- Wenn Sie bereits mit Ihrem Kundenkonto eingeloggt sind und Ihr Adressbuch-Dropdown zur Vefügung steht, wählen Sie die Option Neue Adresse
- Aktivieren Sie die Checkbox Lieferung an einen DHL Abholort
- Durch Aktivierung erscheinen die zusätzlichen Eingabefelder DHL Postnummer und DHL Abholort sowie der Button Paketshop / Postfiliale suchen
- Per Klick auf den Button Paketshop / Postfiliale suchen öffnen Sie die DHL Location Map




## 4.3 DHL Location Map: Initiales Anzeigeergebnis und neue Standortsuche

- Das initiale Anzeigeergebnis basiert stets auf der zuvor hinterlegten Rechnungsadresse
- Die Anzahl der Standorte und die Zoomstufe der Map definieren Sie in der Modulkonfiguration
- Sie k\u00f6nnen die Adressdaten nach Ihren W\u00fcnschen \u00e4ndern und den Prozess mit dem Button Suchen erneut ausf\u00fchren
- Für eine erfolgreiche Suche benötigen Sie mind. die Angabe Land, Stadt oder erweitert Land, Stadt, PLZ oder Land, Stadt, PLZ, Straße ggf. Hausnummer
- Das Dropdown-Feld Land richtet sich nach Ihrer Systemkonfiguration für general\_country\_default und general\_country\_allow


Stand: 02/12/2016 9/15





# 4.4 DHL Location Map: Mögliche Filterung des Anzeigeergebnisses

• Durch Aktivierung oder Deaktivierung der Checkboxen können Sie das Anzeigeergebnis nach Packstationen, Postfilialen oder Paketshops filtern




Stand: 02/12/2016 10/15



# 4.5 DHL Location Map: Zusätzliche Informationen und Übernahme des Standorts

- Bei einfachem Klick auf ein Standort Icon erhalten Sie zusätzliche Informationen zum Standort
- Für Packstationen: Packstationsnummer und Adresse
- Für Postfilialen und Paketshops: Name, Adresse, Öffnungszeiten, Services
- Mit einem Klick auf den Textlink *Diesen Standort verwenden* können Sie den Standort übernehmen; die DHL Location Map schließt sich danach
- Per *Doppelklick* auf ein Standort Icon können Sie den Standort direkt übernehmen, die Map schließt sich sofort



Stand: 02/12/2016 11/15





✓ Lieferung an einen DHL Abholort
DHL Postnummer * ?
123456
DHL Abholort *
DHL Packstation 208
Vorname *
Max
Nachname *
Mustermann
Firma
Musterfirma
Adresse *
Schwedter Str. 83
Adresse 2
Stadt *
Berlin
Bundesland  Berlin  •
PLZ * 10437
Land *
Deutschland •
Telefon *
12345678
Fax
☐ Rechnungsadresse verwenden
FORTSETZEN

Stand: 02/12/2016 12/15



# 4.6 Magento® Checkout: Lieferadresse - Überprüfung Ihrer Angaben

- Die Standortdaten zu *Packstation*, *Postfiliale* oder *Paketshop* wurden übernommen. Sie können diese nicht manuell editieren
- Um einen anderen DHL Standort zu wählen, öffnen Sie erneut die DHL Location Map per Klick auf den Button *Packstation / Postfiliale suchen*
- Wenn Sie eine *Packstation* ausgewählt haben, müssen Sie Ihre persönliche *DHL Postnummer* angeben (Pflichtfeld)
- Bei Auswahl einer *Postfiliale* oder eines *Paketshops* ist die Angabe der persönlichen *DHL Postnummer* nicht erforderlich (kann aber trotzdem angegeben werden)
- Setzen Sie den Checkout wie üblich fort (Magento®-Standardverhalten)

### 4.7 Magento® Checkout: Zusätzliche Hinweise

- Adressen von Packstationen, Postfilialen oder Paketshops können nicht im Adressbuch Ihres Kundenkontos gespeichert werden
- Falls Sie im Checkout-Schritt *Lieferadresse* doch Ihre Rechnungsadresse verwenden möchten, deaktivieren Sie zuvor die Checkbox *Lieferung an einen Abholort*

Stand: 02/12/2016 13/15



### 5 Modul deinstallieren oder deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das Modul zu deinstallieren:

- 1. Löschen Sie alle Moduldateien aus dem Dateisystem.
- 2. Entfernen Sie die im Abschnitt Installation genannten Adressattribute.
- 3. Entfernen Sie den zum Modul gehörigen Eintrag dhl\_locationfinder\_setup aus der Tabelle core\_resource.
- 4. Entfernen Sie die zum Modul gehörigen Einträge checkout/dhl\_locationfinder/\* aus der Tabelle core\_config\_data.
- 5. Leeren Sie abschließend den Cache.

Sollten Sie das Modul nur *deaktivieren* wollen, ohne es zu deinstallieren, kann dies auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden:

1. Deaktivierung des Moduls

Das Modul wird nicht geladen, wenn der Knoten active in der Datei app/etc/modules/Dhl\_LocationFinder.xml von true auf false abgeändert wird.

2. Deaktivieren der Modul-Ausgaben

Das Modul wird nicht angezeigt, wenn in der Systemkonfiguration die Modulausgaben deaktiviert werden. Es wird aber weiterhin geladen.

 ${\tt System} \to {\tt Konfiguration} \to {\tt Erweitert} \to {\tt Erweitert} \to {\tt Deaktiviere} \ {\tt Modulausgaben} \to {\tt Dhl\_LocationFinder}$ 

Stand: 02/12/2016 14/15



## 6 Technischer Support

Wenn Sie Fragen haben oder auf Probleme stoßen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick in das Support-Portal (FAQ): http://dhl.support.netresearch.de/

Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, können Sie das Supportteam über das o.g. Portal oder per Mail unter dhl.support@netresearch.de kontaktieren.

Stand: 02/12/2016 15/15