

Man4x_MondialRelay

Gestion des expéditions Mondial Relay pour Magento

Version: 1.4.0

Plateforme Magento: CE 1.4 +

Auteur: Emmanuel Catrysse (man4x@hotmail.fr)

AVERTISSEMENT

Ce module est fourni "en l'état", sous licence libre, sans garantie d'aucune sorte.

Dans tous les cas, l'installation de ce module doit se faire sur une plate-forme de développement avant tout déploiement en production de manière à s'assurer de l'absence d'incompatibilité avec les modules/templates installés et de procéder à des tests fonctionnels.

INSTALLATION

Copier simplement le contenu du package à la racine de votre site. Se déconnecter puis se reconnecter à la partie administrative du site.

Renseigner vos données client Mondial Relay dans les paramètres de configuration (Configuration > Ventes > Modes de livraison > Mondial Relay : paramètres génériques).

Sauvegarder et purger le cache.

DESCRIPTION DU MODULE

Ce module a été inspiré par le module MondialRelay_Pointsrelais <u>disponible sur Magento Connect</u>¹ dans le but de corriger certaines limitations de ce dernier et de lui ajouter quelques fonctionnalités pratiques. En particulier, le module Man4x_MondialRelay permet :

- · La gestion des expéditions en points relais® et à domicile
- La sélection des points relais[®] sur carte ou par liste.

Pour une sélection sur carte, lorsque le client sélectionne une livraison par points relais®, un pop-up s'affiche lui présentant les différents points pertinents sur une carte de type Google Maps².

Dans le cas d'une sélection par liste, les différents points relais® apparaissent sous forme de case à cocher, un lien permettant d'accéder à des informations supplémentaires pour chaque relais (photo, horaires, localisation...)

- La gestion des expéditions par lot : plusieurs commandes peuvent être expédiées en un seul clic, soit directement par web service soit par génération d'un fichier plat à soumettre à l'extranet Mondial Relay.
- La saisie des poids réels : lors d'une expédition par lot, possibilité d'"écraser" le poids du colis calculé par Magento par la valeur de votre choix³.
- L'interception des échecs d'expédition et affichage du message d'erreur Mondial Relay⁴.
- La compatibilité avec les tunnels de commande de type "One Step Checkout"⁵
- La possibilité de spécifier une liste d'articles pour lesquels l'expédition Mondial Relay est interdite.
- La possibilité de choisir le nombre de points relais® à afficher en front (de 1 à 10).
- La gestion des frais d'expédition par l'intermédiaire d'un simple champ zone de texte (liste de valeurs)⁶. Grille de tarification au choix par poids, valeur du colis ou nombre d'articles et en fonction de la destination (pays et/ou région et/ou code postal).
- · La gestion des collectes au domicile de l'expéditeur, en agence ou en dépôt en point relais®.
- La gestion de l'unité de poids des articles du catalogue.
- L'affichage adapté sur des petits écrans (Responsive design pour smartphone).

Avertissement pour les utilisateurs du module MondialRelay_Pointsrelais

Le module Man4x_MondialRelay ne présente pas de compatibilité avec le module MondialRelay_Pointsrelais. En ce sens, dès lors que vous utilisez le module MondialRelay_Pointsrelais et que vous le remplacez par le module Man4x_MondialRelay, les commandes de type Mondial Relay passées avant la bascule de module ne seront plus reconnues comme telles et ne pourront donc plus être enregistrées par web service auprès du transporteur. Nous vous conseillons donc, <u>avant de procéder à la bascule des modules</u>, d'expédier toutes les commandes en préparation de type Mondial Relay.

Une fois la bascule réalisée, deux possibilités s'offrent à vous afin de gérer les anciennes commandes Mondial Relay :

- Soit expédier manuellement celles-ci, une à la fois, d'abord sur l'extranet de Mondial Relay, puis, via le back-office de Magento, grâce au bouton [EXPEDIER] de la commande.
- Soit, si vous avez accès à la base de données du site (via phpMyAdmin), modifier manuellement la table sales_flat_order pour les commandes concernées. Dans ce cas, pour chacune d'elles, modifier le champ [shipping_method] et remplacer la valeur de type "pointsrelais_XXXXXXX" par la valeur "mondialrelaypickup_24R_XXXXXX". Ces commandes pourront alors être gérées par le nouveau module.

¹ Projet initié par <u>Boutik Circus</u> puis repris ensuite par Cyrille Guillaud

² Avec le module MondialRelay_Pointsrelais, toute modification de l'adresse d'expédition causait la création de dix nouveaux enregistrements dans la table sales_flat_quote_shipping_rate, entraînant une croissance très rapide de la taille de cette dernière. Ceci peut désormais être évité en choisissant une sélection des points relais "sur carte".

³ Disposition utile afin de spécifier le poids réel du colis, si celui-ci est très différent du poids calculé. ATTENTION, ce poids réel est simplement utilisé pour l'enregistrement auprès de Mondial Relay et n'est pas sauvegardé dans la base de données.

⁴ Avec le module MondialRelay_Pointsrelais, toute expédition manquée (quelle que soit la raison) faisait néanmoins passer la commande au statut "terminé" dans le back-office Magento, empêchant toute nouvelle possibilité d'expédition. Il fallait alors saisir l'expédition manuellement dans l'extranet Mondial Relay puis ré-importer le numéro d'expédition dans le back-office.

⁵ Sous certaines conditions (voir détails techniques plus loin)

A la différence du module MondialRelay_Pointsrelais où la configuration de la tarification se faisait par l'intermédiaire de tables au sein de la base de données.

Le choix d'un simple champ de configuration a été préféré dans le sens où Mondial Relay propose généralement aux e-commerçants une tarification à très faible granularité géographique,
c'est-à-dire une tarification nationale sans spécificité régionale ou départementale. Néanmoins, la possibilité de proposer une tarification selon la région et/ou le code postal a été conservée.

FRONT-END

PAGE PANIER (CHECKOUT/CART)


Au niveau du bloc "Estimation des frais de port" de la page panier, le module affiche les méthodes d'expédition Mondial Relay actives ainsi que leur coût, en fonction des données de livraison fournies.



TUNNEL DE COMMANDE (CHECKOUT)

Mode sélection sur carte

Au niveau du tunnel de commande, les méthodes d'expédition Mondial Relay actives sont affichées sous le format cidessous:



A l'arrivée sur la page, la case à cocher correspondante à la livraison par point relais® est désactivée. Elle ne sera activée que lorsqu'un relais aura été sélectionné sur le formulaire accessible par le lien d'ouverture (en bleu sur la capture d'écran).

D'un point de vue technique, ce formatage particulier des méthodes de livraison de type Mondial Relay est réalisé par l'ajout d'un bloc défini dans le layout du module et associé au handle <checkout_onepage_shippingmethod>. Ce bloc est essentiellement composé d'un script permettant d'ajouter au DOM de la page le lien d'ouverture du formulaire de sélection du point relais ainsi que le descriptif rapide des différentes méthodes. Le formatage étant ainsi assuré côté client, aucun template n'est surchargé et le module est donc théoriquement compatible avec tout template pré-existant, dès lors que l'attribut id des cases à cocher reste inchangé par rapport au template de base (c'est-à-dire de type id="s_method_xxx").

Lors du clic sur le lien d'ouverture du formulaire de sélection du point relais®, un popup s'affiche automatiquement sur la page afin de procéder au choix du point relais.

Le popup est un simple DIV construit à partir d'une requête AJAX.



Les recherches de points relais® sont basées sur la valeur du code postal et du pays⁷.

Si le popup est appelé alors qu'une adresse de livraison a déjà été définie sur le tunnel de commande, les champs "Code postal" et "Pays" sont pré-remplis avec les valeurs actives et la liste de points relais® construite en conséquence.

Pour chaque recherche, un à dix point(s) relais® sont retournés en fonction du nombre de résultats renvoyé par Mondial Relay et de la valeur définie dans les paramètres de configuration⁸.

Les relais sont automatiquement disposés sur une carte de type Google Map et mis en évidence à l'aide de fanions explicites. Cette carte bénéficie de toutes les fonctionnalités permises par l'API Google Map et peut donc être zoomée, déplacée, affichée en mode plan ou satellite voire en vue Google Street pour les zones couvertes.

Ces mêmes points relais® sont également listés

dans la zone de résultat. Un clic sur l'une des entrées de cette liste centre automatiquement la carte sur le relais correspondant.

Pour chaque relais, une icône "*Information Point Relais*" permet d'afficher les horaires d'ouverture du relais correspondant telles que recensées dans la base de donnée Mondial Relay⁹.

Le client peut cliquer sur le lien "*Fermer cette fenêtre*" (situé en haut à droite) ou sur n'importe quelle zone du fond afin de quitter le popup et revenir au tunnel de commande.

Afin de sélectionner un relais, il suffit de cliquer sur un relais (fanion ou bloc texte) puis cliquer sur le lien "*Choisir ce relais*" qui apparaît. Dès lors, le formulaire se ferme¹⁰ et l'on revient sur le tunnel de commande où la méthode d'expédition en relais est désormais activée et le relais choisi mis en évidence.



Lorsqu'un relais est choisi, le module procède à une requête AJAX afin de sauvegarder en variable de checkout/session le numéro du relais choisi.

A ce stade, le client peut tout à fait modifier son choix de relais en re-cliquant sur le lien d'ouverture du pop-up. S'il choisit un autre mode de livraison, le bloc indiquant le relais choisi disparaît. Il réapparaît si le mode de livraison en points relais® est re-sélectionné.

Dans le cas d'une livraison en points relais®, une fois la commande validée, l'événement [sales_convert_quote_address_to_order] est exploité de manière à remplacer l'adresse d'expédition par l'adresse du relais choisi. De même, le numéro d'identification de ce dernier est ajouté à la valeur du champ shipping_method de l'enregistrement commande afin de pouvoir être récupéré lors de l'expédition de la commande par web-service.

⁷ La zone de liste "Pays" est construite automatiquement à partir des pays autorisés pour la livraison en points relais e tels que définis dans les paramètres de configuration du module.

⁸ Il semble que deux requêtes identiques adressées au serveur web-service Mondial Relay ne renvoient pas toujours la même liste ordonnée de points relais *! Il est donc probable que dans le cas où l'administrateur du site décide d'afficher moins de 10 points relais *, ceux affichés ne soient pas obligatoirement les plus proches du domicile du client.

Par ailleurs, il apparaît que les coordonnées de géolocalisation des points relais * telles que définies par Mondial Relay s'avèrent parfois assez... imprécises.

⁹ A la différence du module MondialRelay_Pointsrelais historique, la photographie (quand elle existe) des points relais® n'apparaît pas sur la liste de résultats. Ce choix a été délibérément effectué afin de ne pas provoquer l'affichage de notifications de sécurité dans le cas d'un site marchand hébergé sur protocole sécurisé (https)

¹⁰ En réalité, le formulaire n'est pas détruit mais rendu invisible de manière à pouvoir être ré-affiché immédiatement en cas de nouvelle recherche.

Mode sélection par liste

Dans le cas d'une sélection par liste, chaque point relais est disposé dans le bloc "modes de livraison" comme s'il s'agissait d'une méthode à part entière, de la manière ci-contre.

Un lien [détails] permet d'accéder à des informations supplémentaires via pop-up.





BACK-OFFICE

EXPÉDITION PAR LOT DES COMMANDES


Afin de procéder à plusieurs expéditions simultanément (expédition par lot) sélectionnez le menu :

Ventes > Mondial Relay > Expédition par lot

Vous accédez alors à une grille standard regroupant par défaut toutes les commandes Mondial Relay au statut "En cours de traitement".

Vous pouvez filtrer cette liste sur les champs date de facturation, magasin (store) et montant total de commande.





Pour les commandes sélectionnées, vous pouvez saisir le poids réel du colis dans la dernière colonne de la grille. Cette valeur sera utilisée lors de l'enregistrement du colis auprès de Mondial Relay.

Pour ce faire, cocher <u>individuellement</u> la case correspondant au colis : le champ texte de la colonne "poids réel" devient actif. Saisissez simplement le poids désiré¹¹ et renouvelez l'opération pour toutes les expéditions dont vous souhaitez modifier le poids.

¹¹ Attention de bien utiliser le point décimal anglais et non pas la bonne vieille virgule française.

Sélectionnez les commandes à expédier puis choisissez votre méthode d'expédition :

- Expédition par fichier plat : à l'issue de ce type d'expédition, un fichier texte est généré regroupant toutes les commandes sélectionnées. Ce fichier devra ensuite être importé manuellement dans l'extranet Mondial Relay afin de procéder à l'enregistrement des commandes concernées. Celles-ci resteront au statut "En cours de traitement" dans le back-office Magento. 12
- **Expédition par web service** : cette méthode procède à l'enregistrement des expéditions sélectionnées directement auprès du web service Mondial Relay.
 - Si toutes les commandes sont correctement enregistrées¹³, vous êtes automatiquement redirigé au terme du processus vers la liste des étiquettes Mondial Relay correspondant aux commandes expédiées (voir cidessous, chapitre "Impression des étiquettes")¹⁴.
 - Cliquez sur le bouton "Précédent" de votre navigateur pour retourner ensuite sur le back-office Magento.

Si l'enregistrement par web service échoue pour une ou plusieurs commande(s), le fichier des étiquettes n'est pas affiché¹⁵ et un message d'erreur explicite liste la (ou les) erreur(s) rencontrée(s) pour les commandes en cause (voir ci-dessous). Procédez alors aux corrections requises¹⁶ avant de retenter une expédition.



Les commandes correctement enregistrées auprès de Mondial Relay passent au statut "*Expédiée*". Leur numéro d'enregistrement est automatiquement associé à l'expédition créée, de même qu'un lien de tracking direct vers la page de suivi du colis du transporteur.





Détail de votre expédition

Via la configuration du module, vous pouvez déterminer si les clients doivent être automatiquement notifiés par e-mail de l'expédition de leur commande.



- 12 A l'heure où sont écrites ces lignes, Mondial Relay n'indique pas le moyen de récupérer un fichier des expéditions créées par soumission de fichier plat. Un tel fichier permettrait de récupérer le numéro d'expédition des commandes concernées et leur intégration dans le back-office Magento afin de mettre à jour leur statut et de fournir aux clients leur lien de suivi.
- 13 Le processus peut réclamer quelques minutes si le nombre de commandes à enregistrer est important.
- 14 Pour les versions plus anciennes de Magento, le fichier des étiquettes est automatiquement téléchargé et aucune redirection n'est effectuée.
- 15 Dans ce cas, afin d'accéder aux étiquettes des commandes du lot ayant été correctement enregistré, il faudra alors passer par le menu "Impression des étiquettes" (voir plus bas)
- 16 Le plus souvent, l'erreur sera due à une donnée de l'adresse du client ; procédez alors à l'édition de cette adresse via le back-office avant de renouveler l'expédition

Remarque sur l'expédition simple

Magento propose deux manières d'expédier une commande depuis le back-office :

- Le bouton [EXPEDIER] visible sur la commande
- · La case à cocher [Créer l'expédition] visible lors de la mise en facturation d'une commande

🕬 Communide n°200088640 | 6 april 2013 08:24,84

| C C S MARCON | Latter | Lat

Une fois le module Man4x_MondialRelay installé, deux comportements sont possibles selon la valeur de la variable de configuration auto ws.

Si cette variable est activée, l'expédition d'une commande par les deux moyens ci-dessus exposés provoquera automatiquement l'enregistrement de la commande auprès de Mondial Relay : la commande passera au statut "Terminée" et un numéro d'expédition sera attribué au colis correspondant.

Si, pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez pouvoir effectuer des expéditions Mondial Relay sans enregistrement auprès du transporteur, il vous faudra préalablement désactiver l'option auto ws dans les paramètres de configuration du module. Dans ce cas, la commande passera au statut "*Terminée*" sans que celle-ci soit enregistrée auprès du transporteur, comme pour une expédition "normale".

Attention: si vous procédez à une expédition par ce moyen, vous ne pouvez pas définir pour votre colis un poids différent de celui calculé par Magento.

Le module recourt à l'événement [sales_order_shipment_save_before] dans le but de ne pas avoir à surcharger le contrôleur de base (Mage/Adminhtml/controllers/Sales/Order/ShipmentController). Afin que le code spécifique à l'expédition par lot soit néanmoins exécuté de manière pertinente (et non pas à chaque modification-sauvegarde de l'expédition), le gestionnaire d'événement teste au préalable l'existence d'un flag spécifique préalablement associé aux commandes concernées au niveau du contrôleur.

Notes techniques sur l'intégration du module dans un processus de commande de type One Step Checkout

Le module est fourni dans la configuration nécessaire à une intégration au processus standard de commande de Magento. Afin de rendre ce dernier compatible avec un processus de commande de type One Step Checkout, il faut procéder à quelques modifications. Malheureusement, il existe beaucoup de modules tiers de ce type sur la plateforme Magento et il s'avère donc impossible de décrire précisément ces modifications pour chacun de ceux-ci. Néanmoins, la majorité de ces modules usent des mêmes techniques afin d'implémenter ce processus particulier et l'exemple donné cidessous pourra donc assez facilement être porté sur un autre module de même nature.

Nous utiliserons pour notre exemple le module OneStepCheckout de IDev.

Le principe de ce type de module consiste à afficher tous les blocs fonctionnels du processus de commande (adresse de facturation, adresse de livraison, méthode de livraison, méthode de paiement, résumé de la commande) sur une seule et même page. Au gré des choix de l'utilisateur, les différents blocs sont mis à jour par le biais de requête AJAX sans rechargement complet de la page, d'où un meilleure expérience client au niveau de ces pages généralement très importantes.

Bien évidemment, le module OneStepCheckout définit son propre layout (onestepcheckout.xml) afin de constituer la page de commande, à laquelle est associé le handle principal <onestepcheckout_index_index>. Celui-ci est de la forme (seules les lignes nous important sont reprises):

```
<onestepcheckout_index_index>
                                     <reference name="head">
                                                                            Sont ici décrits les différents fichiers javascript et/ou feuilles de style css nécessaires au bon fonctionnement de la page
                                       </reference>
                                     <reference name="content">
                                                                              <block type="onestepcheckout/checkout" name="onestepcheckout.checkout" template="onestepcheckout/checkout.phtml">
                                                                              Il s'agit ici du bloc principal, celui gérant l'ensemble des blocs fonctionnels constituant la page — ceux-ci étant listés ci-après :
                                                                                                                      <br/>

                                                                                                                      <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>

                                                                                                                      <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>

                                                                                                                      <block as="shipping_method" type="checkout/onepage_shipping_method_available" template="onestepcheckout/shipping_method.phtml" />
                                                                                                                      Il s'agit ici du bloc gérant l'affichage des méthodes de livraison
                                                                              </block>
                                       </reference>
     /onestepcheckout index index>
```

Afin de ne pas modifier le layout du module OnseStepCheckout, nous allons procéder aux modifications sur le fichier layout de notre propre module (Man4x_MondialRelay.xml) ou, mieux encore, sur le layout local de votre thème (app/design/frontend/votre_theme/default/local.xml).

1. Ajout de la feuille de style

La première chose à faire ici est de forcer l'intégration à la page de commande de la feuille de style gérant l'apparence des popups de notre module. Ceci est très simplement réalisé en ajoutant les trois lignes suivantes (en rouge) dans le bloc "head" de la page.

Comme ces lignes l'indiquent aisément, on force ici l'ajout de notre feuille de style (fichier css/Man4x_MondialRelay.css) à la page, mais uniquement si la livraison par points relais est activée dans la configuration de Magento, dans le but de ne pas surcharger inutilement la page

2. Ajout du bloc gérant les méthodes de livraison Mondial Relay

 $Pour \ cela, \ il \ suffit \ d'ajouter \ au \ bloc \ principal \ "one step checkout. checkout" \ not re \ fichier \ dédié \ à \ cette \ t \ ache \ (ligne \ rouge):$

De cette manière, notre propre bloc sera ajouté à la page de commande et le code javascript défini dans ce dernier exécuté dès son chargement afin de modifier le formatage visuel des méthodes de livraison par Mondial Relay et ajouter le lien d'ouverture du popup de sélection des points relais®.

3. Ajout du bloc gérant les méthodes de livraison Mondial Relay aux requêtes AJAX

Pour terminer, comme nous l'avons expliqué plus haut, le module OneStepCheckout procède au rafraîchissement "à la demande" des blocs par le biais de requêtes AJAX. Dans le cas de notre module, ces requêtes sont prises en charge par un handle particulier du layout onestepcheckout.xml :

De fait, cet handle reprend en grande partie le contenu du handle principal, en se limitant aux différents blocs à recharger lors de la soumission d'une requête AJAX.

La dernière modification à effectuer sera donc de forcer l'inclusion de notre bloc "mondialrelay_shippingmethods" de manière à ce que ce dernier soit également rechargé lors d'une requête AJAX. Si nous ne prenions pas cette peine, le bloc "Méthode de livraison" serait redessiné de manière standard, et nous perdrions notre formatage particulier des méthodes d'expédition par Mondial Relay.

 $Pour \ procéder \ \grave{a} \ cela, \ on \ commencer a \ par \ modifier \ le \ handle \ \verb|| < onestepcheckout_ajax_save_billing> \ de \ cette \ mani\`ere \ (en \ rouge):$

Comme précédemment, on force ici l'ajout de notre bloc "mondialrelay.shippingmethods" au contenu du bloc "Méthodes de Livraison" mis à jour à chaque requête Ajax.

Avec une petite différence, toutefois ; ici, notre bloc est ajouté comme bloc enfant du bloc "choose-shipping-method", et non plus comme bloc frère.

La conséquence de cette petite nuance est qu'il nous faut ajouter une ligne à la toute fin du template du bloc "choose-shipping-method"

(onestepcheckout/shipping_method.phtml) afin de forcer l'intégration de notre bloc enfant :

<?php echo \$this->getChildHtml('mondialrelay_shippingmethods') ?>

Une fois ceci effectué et après purge du cache, l'intégration du module Man4x_MondialRelay ne devrait pas poser de problème. <u>Veillez néanmoins à toujours réaliser une batterie exhaustive de tests fonctionnels avant de procéder à une mise en production.</u>

IMPRESSION DES ÉTIQUETTES

Afin de visualiser les étiquettes des commandes expédiées par Mondial Relay, activez le menu :

Ventes > Mondial Relay > Impression des étiquettes

Vous accédez alors à une grille standard regroupant par défaut toutes les commandes de type Mondial Relay au statut "*Terminé*"¹⁷. Procédez aux filtrages désirés, sélectionnez les enregistrements voulus puis lancez l'action "Impression des étiquettes" afin d'ouvrir le document pdf des étiquettes correspondantes que vous pourrez enregistrer ou imprimer à votre convenance.

Cliquez ensuite sur le bouton précédent de votre navigateur afin de revenir à l'interface Magento.



Par défaut, les cases "Ref Client" et "Ref Expédition" de l'étiquette sont remplies, respectivement, avec le nom du client et le numéro de la commande. Vous pouvez modifier ces valeurs par le biais de la fonction_getWsRegisterShipmentParams définie dans la classe Man4x_MondialRelay_Model_Carrier_Abstract.

¹⁷ Vous remarquerez que quel que soit le nombre de commandes concernées par la grille, le total d'enregistrement indiqué sera toujours égal à 1. Il semble qu'il s'agisse d'un bug Magento lié au calcul des enregistrements dans une grille associée à une requête SQL comportant une clause GROUP BY (cf http://ka.lpe.sh/2012/01/05/magento-wrong-count-in-admin-grid-when-using-group-by-clause-overriding-lib-module/)

OPTIONS DE CONFIGURATION

Le module ajoute trois nouveaux volets aux modes de livraison recensés dans le back office Magento (Configuration > Ventes > Modes de Livraison)

Nom	Label	Notes	
MODEL	Man4x_MondialRelay_Model_Carrier_Abstract	Au niveau du codage, ces paramètres génériques se trouvent de fait encapsulés dans une méthode d'expédition "virtuelle" modélisée par une classe abstraite servant de classe parente pour les méthodes d'expédition réelles.	
ACTIVE	False	Cette "méthode" étant purement virtuelle, elle est marquée comme inactive.	
COMPANY	Enseigne	Paramètre donné par Mondial Relay	
COMPANY_REF_WS	Référence de marque (web service)	Paramètre donné par Mondial Relay	
KEY_WS	Clé (web service)	Paramètre donné par Mondial Relay	
URL_WS	URL du web service Paramètre donné par Mondial Relay		
COMPANY_REF_TRACKING	Référence de marque pour le tracking	Paramètre donné par Mondial Relay	
KEY_TRACKING	Clé (tracking) Paramètre donné par Mondial Relay		
URL_TRACKING	URL de tracking des expéditions	Paramètre donné par Mondial Relay	
AUTO_WS	Détermine si l'expédition d'une commande par le bouton [louvia la case à cocher [Créer la livraison] doit automatique déclencher un enregistrement auprès de Mondial Relay		
COLLECTION_MODE	Mode des collectes des colis	Détermine si les colis à expédier sont collectés au domicile de l'expéditeur / en agence ou déposés en point relais A l'heure où sont écrites ces lignes, il semble que Mondial Relay ne prenne pas en charge informatiquement cette option pourtant dûment exposée dans le descriptif technique de ses web services.	
COLLECTION_PICKUP	Code du point relais de collecte	Code à 6 chiffres tel que défini sur le site de Mondial Relay	
DISPLAY_WEIGHT	Ajout du poids de la commande à la méthode d'expédition Détermine si le poids calculé du colis doit figurer sur la red'expédition Pour les poids inférieurs au poids minimum facturé par Mondial Relay (100 sera "(jusqu'à 100g)"		
SENDER_ADDRESS	Adresse de l'expéditeur	Maximum 4 lignes d'adresses de 32 caractères maximum	
SENDER_POSTCODE	Code postal de l'expéditeur		
SENDER_CITY	Ville de l'expéditeur		
SENDER_COUNTRY	Code pays de l'expéditeur	Code pays sur 2 lettres ISO 3166-1. Ex : FR, BE, ES	
SENDER_PHONE	Téléphone fixe de l'expéditeur		
SENDER_MOBILE	Téléphone portable de l'expéditeur		
SENDER_EMAIL	Adresse e-mail de contact de l'expéditeur		
RATE_CONDITION	Paramètre de tarification des expéditions	 poids vs destination valeur de la commande vs destination nombre d'articles vs destination 	
CATALOG_WEIGHT_UNIT	Unité de poids des articles du catalogue	Sont proposées par défaut les unités : gramme, kilogramme, once et livre. NB : En effet, même si la grille de tarification configurée pour le site est indépendante du poids des colis, Mondial Relay doit être informé du poids des envois expédiés. Pour définir de nouvelles unités, mettre à jour le fichier de configuration de définition des unités (Man4x_MondialRelay_Model_System_Config_Source_Weightunit.php) ainsi que la méthode de conversion _convertWeight() du helper Man4x_MondialRelay_Helper_Data.	
MAX_WEIGHT_PER_BOX	Poids maximal d'un carton pour les expéditions légères (< 30 kg)	Dans l'unité de poids des articles du catalogue Cette option de configuration permet de déterminer le nombre de colis constituant un envoi. Laisser à 0 pour considérer toutes les expéditions comme composées d'un seul colis.	
SENDEMAIL	Notification email pour l'expédition par lot	Indique si le client doit être notifié de l'expédition par e-mail lors de l'expédition par lot	
DEBUG_MODE	Mode débogage	Lorsque le mode débogage est actif, les données sont archivées dans le fichier /var/log/man4x_mondialrelay_debug.log	

Nom	Label	Notes
Paramètres de co	nfiguration s'appliquant aux expédition à domicile	
ACTIVE	Méthode active	
TITLE	Intitulé générique du mode de livraison	Tel qu'affiché sur le front-end
TABLE_RATE	Grille de tarification	Sous la forme de valeurs séparées par des <u>points virgules</u> (;) Chaque ligne est de la forme (au choix): prix ¹⁸ condition; prix code pays; prix code pays; condition; prix code pays; code postal; condition; prix code pays; code postal; condition; prix code pays; code région; code postal; condition; prix Le caractère joker * peut être utilisé pour les 4 premiers champs¹9. Le tarif retenu correspond à la première ligne vérifiant la condition. Exemple de grille de tarification FR;*,75,500;2.99 FR;*,*,1000;4.99 FR;*,*,1000;4.99 FR;*,*,*,8.99; Expédition de moins de 500 g à Paris : 2,99 €, jusqu'à 1 kg partout en France : 4,99 € puis 6,99 € au delà. Toute expédition en Belgique : 8,99 €. ATTENTION : après tout changement des valeurs de cette grille, procéder à un vidage du cache.
ACTIVE_COLISDRIVE	Livraison en Colis-Drive activée	Indique si les articles de plus de 30 kg peuvent être expédiés
METHODTITLE	Intitulé de la méthode de livraison	Tel qu'affiché sur le front-end
DESC	Description longue	Telle qu'affichée sur le front-end
FRANCO	Montant minimum de commande pour bénéficier des frais de port gratuits	Laisser à 0 pour ne pas accorder de franco.
XITEMS	Articles interdits à cette méthode de livraison	Liste de codes article séparés par des virgules
MAP_SELECTION	Mode de sélection des points relais® par carte	Attention : dans le cas d'une sélection par liste, la table sales_flat_quote_shipping_rates est susceptible de gagner rapidement en taille
RELAY_COUNT	Nombre de points relais® affichés par requête	Nombre maximal de relais proposés au client. Entre 1 et 10
SPECIFICCOUNTRY	Pays de destination autorisés	
SHOWMETHOD	Afficher si non disponible	
SPECIFICERRMSG	Message d'erreur	
SORT_ORDER	Ordre de tri	

¹⁸ Cas d'un tarif unique, quel que soit le pays d'expédition autorisé. Le champ sera alors constitué d'une seule valeur.

¹⁹ Le caractère joker, quand il est utilisé, doit être l'unique caractère du champ. Les valeurs telles que 75* ou *200 ne seront donc pas acceptées.

Nom	Label	Notes
Paramètres de conf	iguration s'appliquant aux expédition en Points Relais	9
ACTIVE	Méthode active (formule Standard)	
TITLE	Intitulé générique du mode de livraison	Tel qu'affiché sur le front-end
TABLE_RATE	Grille de tarification	cf ci-dessus ATTENTION: après tout changement des valeurs de cette grille, procéder à un vidage du cache.
METHODTITLE	Intitulé de la méthode de livraison (formule Standard)	Tel qu'affiché sur le front-end
DESC	Description longue (formule Standard)	Telle qu'affichée sur le front-end
FRANCO	Montant minimum de commande pour bénéficier des frais de port gratuits (formule Standard)	Laisser à 0 pour ne pas accorder de franco.
XITEMS	Articles interdits pour une livraison à domicile (formule Standard)	Liste de codes article séparés par des virgules
ACTIVE_COMFORT	Formule Confort active	
METHODTITLE_COMFORT	Intitulé de la méthode de livraison (formule Confort)	Tel qu'affiché sur le front-end
DESC_COMFORT	Description longue (formule Confort)	Telle qu'affichée sur le front-end
EXTRAFEE_COMFORT	Frais supplémentaires (formule Confort)	Surcoût à ajouter au tarif indiqué par la grille de tarification
FRANCO_COMFORT	Montant minimum de commande pour bénéficier des frais de port gratuits (formule Confort)	Laisser à 0 pour ne pas accorder de franco.
XITEMS_COMFORT	Articles interdits à cette méthode de livraison (formule Confort)	Liste de codes article séparés par des virgules
ACTIVE_PREMIUM	Formule Premium active	
METHODTITLE_PREMIUM	Intitulé de la méthode de livraison (formule Premium)	Tel qu'affiché sur le front-end
DESC_PREMIUM	Description longue (formule Premium)	Telle qu'affichée sur le front-end
EXTRAFEE_PREMIUM	Frais supplémentaires (formule Premium)	Surcoût à ajouter au tarif indiqué par la grille de tarification
FRANCO_PREMIUM	Montant minimum de commande pour bénéficier des frais de port gratuits (formule Premium)	Laisser à 0 pour ne pas accorder de franco.
XITEMS_PREMIUM	Articles interdits à cette méthode de livraison (formule Premium)	Liste de codes article séparés par des virgules
SPECIFICCOUNTRY	Pays de destination autorisés	
SHOWMETHOD	Afficher si non disponible	
SPECIFICERRMSG	Message d'erreur	

COMPOSITION DU PACKAGE

```
CODE
COMMUNITY
MAN4x
MONDIALRELAY
BLOCK
                                              BLOCK
CHECKOUT

Pickupinfo.php
Modèle de block pour le popup information des points relais (page checkout)
Pickuppopup.php
Modèle de block pour le formulaire de sélection des points relais (page checkout)
Shippingmethods.php
Modèle de block pour les méthodes d'expéditions Mondial Relay (page checkout/cart)
                                                                     LABELPRINTING
Grid.php Composant grille pour l'impression des étiquettes
                                                                     Masshipping
Grid,php Composant grille pour l'expédition par lot
Labelprinting,php Container pour le composant grille d'impression des étiquettes
Massshipping.php Container pour le composant grille d'expédition par lot
                                                          Data.php Helper de classe
                                                          CARRIER
                                                                      Abstract.php Classe abstraite de gestion des expéditions MondialRelay
Home.php Classe de gestion des expéditions MondialRelay à domicile
Pickup.php Classe de gestion des expéditions MondialRelay en points relais
                                                          System
                                                                    CONFIG SOURCE
                                                                                            Collectionmodephp Liste des valeurs autorisées pour l'option de configuration [collection mode]
Conditions.php Liste des valeurs autorisées pour l'option de configuration [rate_condition]
Weightunit.php Liste des valeurs autorisées pour l'option de configuration [catalog_weight_unit]
mino
                                                                                            nton
Senderaddress.php Modèle de validation pour l'option de configuration [sender_address]
Tablerate.php Modèle de validation pour les option de configuration [table_rate]
                                                          Observer.php Observeurs pour les événements <sales_convert_quote_address_to_order> et <sales_order_shipment_save_before>
                                                          ShippingController.php Contrôleur de gestion des actions par lot (mass action) IndexController.php Contrôleur de gestion des actions liées au choix des points relais

    adminhtml.xml
    Fichier de configuration pour le back office

    config.xml
    Fichier de configuration du module

    system.xml
    Fichier de définition des options de configuration

                                 DEFAULT
LAYOUT

Man4x_MondialRelay.xml Fichier de layout pour le front-end
                                              Manus mondantes...

TEMPLATE

MANUS MONDIALRELAY

pickupinfo.phtml Template du popup information des points relais (page checkout)

pickuppopup.phtml Template du formulaire popup de sélection des points relais (page checkout)

shippingmethods.phtml Template de manipulation des méthodes de livraison (page checkout)
            MODULES
Man4x_MondialRelay.xml Fichier d'enregistrement du module
  LOCALE

EN_US

____Man4x_MondialRelay.csv Fichier de traduction anglais
_____traiter fragenia
             FR_FR
Man4x_MondialRelay.csv Fichier de traduction français
 FRONTEND
BASE
DEFAULT
CSS
                                               Man4x_MondialRelay.css Fichier de définition des css pour le front-end
                                    Man4x_MondialRelay Fichier des images utilisées par le module
```

CHANGELOG

Version	Date	Caractéristiques
1.0.0.	10/08/13	Publication sur Magento Connect (aka "le début des ennuis" ^^)
1.1.0	18/09/13	 Ajout de la possibilité pour l'administrateur de choisir entre une sélection des points relais® sur carte ou sur liste Reformatage visuel du popup de sélection des points relais®
1.1.1	06/11/13	Différenciation entre les messages d'erreur dus à une indisponibilité du serveur Mondial Relay et l'inexistence de points relais pour le code postal / pays donnés
1.1.5	12/11/13	Ajout d'un formatage CSS "responsive design" pour les petits écrans (320 px)
1.1.6	16/11/13	 Correction d'un gros bug empêchant l'enregistrement des commandes par web service Correction d'un bug dans le cas de poids non entiers
1.2.0	22/11/13	 Extension de la compatibilité aux versions CE 1.4+ Suppression automatique des préfixes internationaux pour les numéros de téléphone client
1.2.1	23/11/13	Correction d'un bug empêchant l'édition des étiquettes pour les versions anciennes de Magento
1.3.0	29/11/13	 Ajout du paramètre de configuration auto_ws permettant de déterminer le comportement des expéditions effectuées via le bouton [EXPEDIER] ou la case à cocher [Créer l'expédition] Ajout du paramètre display_weight permettant de choisir si le poids de la commande est ajouté à l'intitulé de l'expédition Ajout du paramètre collection_mode permettant de définir le mode de collecte des colis Ajout des champs numéro de commande et nom du client aux étiquettes pdf Reformatage du popup sélection des points relais sur carte (ajout de chiffres aux fanions) et du popup détail point relais
1.3.1	30/11/13	Ajout du paramètre de collection_pickup permettant de définir le point relais de collecte pour ce mode
1.4.0	05/12/13	Ajout de la possibilité de définir un poids réel pour les colis en mode expédition par lot

SUPPORT

"La boîte est très fière que tu t'investisses dans l'Open Source... entre midi et deux."

Mon Patron (2013)

Bref, en d'autres termes, la meilleure volonté du monde ne peut rien face à une surcharge de travail plus ou moins ponctuelle d'origine céleste hiérarchique. En conséquence, je serai ravi d'aider toute personne dans l'intégration de ce module mais, malheureusement, sans aucune garantie d'aucune sorte quant aux résultats et, surtout, aux délais de réponse. N'en prenez aucun ombrage : le salaire reste hélas bien plus efficace que le karma pour appréhender diverses contingences matérielles comme nourrir ses enfants ou acheter sa lessive. ^^

Ainsi averti(e), n'hésitez pas à me contacter à <u>man4x@hotmail.fr</u>. Il paraît même qu'un <u>compte Paypal</u> existe à ce nom...;^)

LIENS UTILES

Description des web services Mondial Relay: http://www.mondialrelay.fr/webservice/Web_Services.asmx

 $Module\ Mondial Relay_Points relais: \underline{http://www.magentocommerce.com/magento-connect/mondial relay-points relais.html}$

REMERCIEMENTS

Remerciements à celles et ceux qui ont eu le cran de télécharger ce module voire – les fous – à le mettre en production (^^), et qui ont eu la gentillesse de me prévenir des petits et grands soucis.

Un merci particulier et chaleureux à Yannick "Zuiko" pour son "hospitalité" et sa fabuleuse faculté à détecter les bugs ;-)