Jämför två sidor – bredvid varandra, på varandra eller med gardin

Behöver du se om två sidor är likadana – eller exakt var de skiljer sig? I **jämförelseläget** visar OpenDocViewer (ODV) två sidor bredvid varandra. Du kan sedan lägga dem på varandra eller dra en gräns mellan dem, så att även små skillnader syns. Allt du ställer in gäller bara tills du laddar nya dokument. Dokumenten i arkivet ändras aldrig.

Den här guiden hör ihop med Kom igång med OpenDocViewer. Bilderna visar ett påhittat testdokument. Ladda ned guiden som PDF.

Tips: allt i den här guiden finns med från början, men din organisation kan ha stängt av delar av det – se Det här kan din organisation ha stängt av. Saknar du en knapp som beskrivs här är det troligen därför.

1. Öppna jämförelsen och välj sidor

2. Justeringarna följer med sidan (kalibrering)

3. Finjustera varje sida

4. Lägg sidorna på varandra (överlagring)

5. Dra en gräns mellan sidorna (gardin)

6. Skriv ut från jämförelsen


7. Det här kan din organisation ha stängt av

8. Tangenterna i jämförelsen


---

1. Öppna jämförelsen och välj sidor

1. Klicka på **jämförelseknappen** i verktygsfältet (*Aktivera jämför-läge*), till höger om knapparna 1:X och Finjustering. Sidan du tittar på visas till vänster med **blå ram** och en andra sida till höger med **orange ram** – första gången samma sida, senare den du jämförde med sist.
2. **Högerklicka på en miniatyr** och välj *Visa till höger*. Sidan visas till höger.



Jämförelseläget. Vänster sida har blå ram, höger sida orange. Ringen uppe till vänster i varje sida visar vilken som är aktiv, och i miniatyrpanelen märks sidorna **V** och **H**.



Högerklick på en miniatyr. *Visa till höger* lägger sidan till höger i jämförelsen – även när jämförelsen är avstängd, då öppnas den samtidigt.

Så här hänger färgerna och bokstäverna ihop i guiden och i ODV:

Vänster sida	Höger sida
Blå ram. Märks **V** i miniatyrpanelen. Kallas **A** i överlagringsvyn och gardinvyn.	**Orange ram**. Märks **H** i miniatyrpanelen. Kallas **B** i överlagringsvyn och gardinvyn.

Vyn med de två sidorna bredvid varandra kallas **jämförelsevyn**. En av sidorna är alltid **aktiv**: när du öppnar jämförelsen med jämförelseknappen, `Pil höger` eller *Visa till höger*, är det höger sida, sedan den du senast klickade i. Ringen uppe till vänster i den aktiva sidan är ifylld, och du kan klicka på en ring för att byta. Sidfältet, bläddringsknapparna, tangentbordet och bildjusteringarna gäller den aktiva sidan. Ramarna runt knapparna i verktygsfältet visar vilken: blå för vänster, orange för höger.


▾ Fler sätt att öppna jämförelsen och byta sida

- Klicka på en miniatyr för att byta ut den aktiva sidan. `Shift`+klick byter ut den andra sidan. Är jämförelsen avstängd öppnas den.
- `Pil höger` gör samma sak som jämförelseknappen. Är jämförelsen redan igång gör tangenten i stället höger sida aktiv, och `Pil vänster` gör vänster sida aktiv.
- Håll `Shift` nedtryckt medan du klickar på en knapp eller trycker på en tangent, så gäller kommandot den sida som *inte* är aktiv – ett klick eller tryck i taget. Ramarna byter färg medan du håller Shift.



Shift nedtryckt. Orange ramar = knapparna styr höger sida just nu.

Avsluta jämförelsen med jämförelseknappen (*Inaktivera jämför-läge*), med `Pil vänster` när vänster sida redan är aktiv, eller med *Avsluta jämförelse* i högerklicksmenyn på höger sida. Dina justeringar finns kvar om du slår på jämförelsen igen.



Högerklick på höger sida. Samma val som vanligt, plus *Avsluta jämförelse* sist i menyn.

---

2. Justeringarna följer med sidan (kalibrering)

Två sidor ligger sällan exakt lika. Den ena kan vara lite förskjuten, vriden eller skannad i en annan skala. Därför justerar du varje sida för sig – zoom, läge, rotation och bild – tills de hamnar lika. ODV kallar det **kalibrering**.

- Justeringarna **hör till sidan**. Byter du till en annan sida och sedan tillbaka finns de kvar. En sida du inte har rört är ojusterad.
- De **följer med** mellan de tre vyerna: jämförelsevyn (sida vid sida), överlagringsvyn och gardinvyn.
- De **försvinner** när du laddar nya dokument. Inget sparas i arkivet eller på servern.

Gardinknappen i verktygsfältet är grå tills du har öppnat överlagringsvyn en gång – först då räknar ODV sidorna som kalibrerade. Verktygstipset säger *Gardin: öppna överlagringsvyn först – den kalibrerar de två sidorna*. Avslutar du jämförelsen behöver du öppna överlagringsvyn igen innan gardinen går att öppna. Se Lägg sidorna på varandra och Dra en gräns mellan sidorna.




Verktygsfältet i jämförelseläget. Från vänster: Finjustering, jämförelse (på), överlagring och gardin. Gardinknappen är grå tills sidorna är kalibrerade.

3. Finjustera varje sida

Panelen **Finjustera** är verktyget för kalibreringen. Den ligger ovanför varje sida – båda sidorna i jämförelseläget, eller den enda sidan när du inte jämför.

1. Klicka på **Finjustering** i verktygsfältet (knappen med reglagen, bredvid jämförelseknappen). Panelen **Finjustera** visas utfälld ovanför varje sida.
2. Ändra zoom, läge, rotation eller bild i panelen tills sidan ligger som du vill. Du kan också dra i sidan för att flytta den.
3. Klicka på **Finjustering** igen när du är klar. Panelerna döljs, men justeringarna finns kvar.



Panelen Finjustera. Zoom, läge, rotation och bild för en sida, och längst ned de tre återställningarna.

Panelens rubrik visar en sammanfattning, till exempel *100,0 % · 0,0°*, och tecknet ◐ när bilden är justerad. Klicka på rubriken för att fälla ihop eller ut panelen. Utfälld har den fyra grupper:

- **Zoom** i procent, 10–800. Knapparna − och + ändrar 0,1 % (med `Shift` 1 %).
  Procenten läggs ovanpå den gemensamma zoomen i verktygsfältet. Klickar du på *Anpassa till skärm*, *Anpassa till bredd*, *Faktisk storlek (1:1)* eller *Egen storlek*, eller dubbelklickar på sidan, går zoomen tillbaka till 100 % på både vänster och höger sida, även när jämförelsen är avstängd. Läge, rotation och bild finns kvar.
- **Läge**: vågrät och lodrät förskjutning i pixlar. Dra i sidan, eller markera flyttknappen (fyra pilar) och använd piltangenterna: 1 px per tryck, 10 px med `Shift`.
- **Rotation** i grader. Knapparna ↺ och ↻ vrider 0,1° (med `Shift` 1°); en vridning moturs visas som ett negativt tal. De yttre knapparna i rotationsgruppen (verktygstips *Vrider 90° och behåller finjusteringen*) vrider ett kvarts varv och behåller finjusteringen – 4,6° blir 94,6°.

- **Bild**: ljusstyrka och kontrast 0–200 (100 = oförändrad), gråskala 0–100 (0 = i färg) och kryssrutan *Invertera*.

Längst ned finns tre återställningar: **Återställ allt (läge och bild)**, **Återställ läge (zoom, position, rotation)** och **Återställ bild (ljus, kontrast, färg)**. En knapp är grå när det inte finns något att återställa.

I fälten kan du skriva med decimalkomma eller decimalpunkt – 12,5 och 12.5 fungerar båda. `Enter` använder värdet, `Esc` ångrar det du skrivit.

Medan en sidas panel är utfälld **drar** du i sidan för att flytta den i stället för att rulla, och `Ctrl` + mushjulet zoomar bara den sidan. Fäll ihop panelen, eller slå av Finjustering, för att rulla och zooma som vanligt igen.

I jämförelseläget gör verktygsfältets återställningsknapp samma sak som *Återställ allt (läge och bild)* för den aktiva sidan. Verktygsfältets 90°-knappar behåller finjusteringen, och knapparna för ljusstyrka och kontrast visar den aktiva sidans värde.

▾ Zoomknapparna bakom ringen och verktygsfältets zoom

I jämförelseläget har varje sida också egna zoomknappar, gömda bakom den färgade ringen uppe till vänster. Peka på ringen (eller tabba dit) så fälls de ut under den: zooma in, faktorn (till exempel ×1.0, alltid med punkt) och zooma ut. Faktorn är samma värde som *Zoom* i panelen Finjustera (×1.1 = 110 %). Varje klick ändrar den med 0,1, och decimaler du har finjusterat finns kvar.

Verktygsfältets *Anpassa till skärm*, *Anpassa till bredd*, *Faktisk storlek (1:1)* och *Egen storlek* sätter båda sidornas faktor till ×1.0 igen men behåller läge och rotation.




Ringen med zoomknapparna utfällda. Plus, faktorn och minus under ringen.

4. Lägg sidorna på varandra (överlagring)

Små skillnader syns lättast när sidorna ligger på varandra. I överlagringsvyn ligger sida A (vänster, blå) underst och sida B (höger, orange) överst, och du bestämmer hur genomskinlig den översta sidan ska vara.

1. Klicka på **överlagringsknappen** (staplade lager) bredvid jämförelseknappen – den finns bara när två sidor jämförs. Vyn tar över hela fönstret, med ett eget verktygsfält.
2. Dra i reglaget **Opacitet** tills du ser båda sidorna. Första gången öppnas vyn med 50 %.
3. Flytta sida B tills den ligger exakt på sida A: dra i sidan, eller använd panelen **B** ovanför sidorna. `Ctrl` + mushjulet zoomar den översta sidan.
4. Klicka på **Stäng** (eller tryck `Esc`) när du är klar. Du kommer tillbaka till jämförelsevyn, och kalibreringen finns kvar.



Överlagringsvyn. Reglaget *Opacitet* styr den översta sidan. Panelerna *A* och *B* är samma Finjustera-paneler som i jämförelsevyn.

Knapparna i vyns verktygsfält:

- **Byt vilken sida som ligger överst** (pilar upp och ned) lägger den andra sidan överst. Reglaget *Opacitet* styr alltid den sida som ligger överst.
- **Knuffläge** (knappen med pilar runt en punkt): när det är på flyttar piltangenterna den översta sidan, 1 px per tryck – inte när markören står i ett fält.
- **Återställ till justeringen från jämförelsevyn**: när vyn öppnas tar ODV en ögonblicksbild av båda sidornas justeringar. Knappen går tillbaka till den – zoom, läge, rotation och bild.
- **Kopiera kalibreringen som JSON (för support)** lägger båda sidornas värden som text i urklipp, så att du kan klistra in dem i ett supportärende. *Kalibreringen är kopierad* visas en kort stund.
- **Gardin** öppnar gardinvyn med samma kalibrering, se Dra en gräns mellan sidorna. **Skriv ut** beskrivs i Skriv ut från jämförelsen.


Panelerna *A* och *B* öppnas utfällda här, oavsett valet i det vanliga verktygsfältet; klicka på en rubrik för att fälla ihop den. Nästa gång du öppnar överlagringsvyn är opaciteten och den översta sidan som du lämnade dem.

---

5. Dra en gräns mellan sidorna (gardin)

I gardinvyn ligger de två kalibrerade sidorna på samma plats, och en gräns som du drar delar bilden: på ena halvan ser du sida A, på den andra sida B. Så ser du direkt om linjer och text fortsätter obrutet över gränsen.

1. Klicka på **Gardin** i överlagringsvyns verktygsfält. Du kan också klicka på gardinknappen bredvid överlagringsknappen i det vanliga verktygsfältet – den är grå tills du har öppnat överlagringsvyn en gång.
2. Dra i greppet på gränsen. Greppet är markerat när vyn öppnas, så piltangenterna flyttar det direkt: 1 % per tryck, 10 % med `Shift`.
3. Välj **Horisontell** om du hellre vill ha en vågrät gräns. Vyn öppnas alltid med **Vertikal** och gränsen på 50 %.
4. Klicka på **Stäng** (eller tryck `Esc`). Du kommer tillbaka dit du öppnade gardinvyn från: överlagringsvyn eller jämförelsevyn.



Gardinvyn. Sida A till vänster om gränsen, sida B till höger. Etiketterna i hörnen visar vilken sida, med sidnummer, som ligger var.

- **Vertikal**: gränsen är lodrät, sida A syns till vänster och sida B till höger. **Horisontell**: gränsen är vågrät, sida A ovanför och sida B nedanför. Varje riktning kommer ihåg sitt eget läge så länge vyn är öppen.
- Etiketterna i hörnen visar vilken sida som ligger var, till exempel *A · sida 1* och *B · sida 2*.
- Panelerna *A* och *B* är utfällda även här och ändrar samma kalibrering som de andra vyerna.
- **Skriv ut** beskrivs i Skriv ut från jämförelsen.

Är överlagringsvyn avstängd i din installation öppnar gardinen direkt, med jämförelsevyns kalibrering.

---

6. Skriv ut från jämförelsen


Det finns tre sätt att få jämförelsen på papper eller som PDF. Alla använder ODV:s vanliga utskriftsdialog. Orsak, mottagare och vattenstämpel fyller du i som vanligt – se

avsnittet Skriv ut i Kom igång-guiden. Längst ned väljer du **Skriv ut via HTML** eller **Skriv ut via PDF**, beroende på vilka knappar som finns hos dig. Knappen **Spara PDF** finns bara om din organisation har slagit på den.

Sida vid sida – två sidor på utskriften:

1. Klicka på skrivarknappen i verktygsfältet.
2. Välj utskriftsmetoden **Aktiv sida**.
3. Under *Sidor och omfång* finns två val: *Endast vänster / huvudsida* (förvalt) och *Båda jämförelsesidorna*. Välj **Båda jämförelsesidorna**.
4. Fyll i uppgifterna och klicka på **Skriv ut via HTML** eller **Skriv ut via PDF**.

Du får två sidor, precis som du ser dem: zoom, läge, rotation och bildjusteringar följer med. Låter du förvalet *Endast vänster / huvudsida* stå skrivs bara vänster sida ut – även när höger sida är aktiv. Alla andra utskriftsmetoder skriver ut sidorna som de är i arkivet.



Utskriftsmetoden Aktiv sida i jämförelseläget. *Båda jämförelsesidorna* ger två sidor på utskriften.


Skriv ut överlagringsvyn: klicka på **Skriv ut** i överlagringsvyns verktygsfält. Du får en sammansatt sida av den synliga ytan, med sidorna lagda på varandra som på skärmen: den undre sidan täckande, den översta med reglagets opacitet, och båda med sin kalibrering.

Skriv ut gardinvyn: klicka på **Skriv ut** i gardinvyns verktygsfält. Du får en sammansatt sida av den synliga ytan, med gränsens riktning och läge som i det ögonblicket och båda sidornas kalibrering.

När du skriver ut från en av de två vyerna är dialogen enklare:

- Utskriftsmetoden är låst till *Aktiv sida*, och avsnittet *Sidor och omfång* finns inte.
- Sammanfattningen säger till exempel *Förbered överlagringsvyn av sidorna 1 och 2 som en sida*.
- Resultatet är alltid **en sammansatt sida**, med samma sidhuvud, sidfot och vattenstämpel som andra utskrifter. Verktygsfält, reglage, grepp och hörnetiketter skrivs inte ut.

Knappen **Skriv ut** i en vy visas först när alla sidor har laddats, och är grå medan en PDF förbereds.



Utskrift från överlagringsvyn. Samma dialog som vanligt, men metoden är låst till *Aktiv sida* och resultatet är en sida.

---

7. Det här kan din organisation ha stängt av

Allt i guiden finns med från början, men den som sköter installationen kan stänga av delar av det. Saknar du en knapp som beskrivs här är det troligen därför – fråga din lokala support.

- **Finjustering, överlagring och gardin tillsammans.** Då finns varken knappen Finjustering, panelerna, zoomknapparna bakom ringen eller de två vyerna. Jämförelse sida vid sida och dess utskrift finns kvar.
- **Överlagringsvyn eller gardinvyn var för sig.** En avstängd vy har ingen knapp alls, varken i verktygsfältet eller i den andra vyn. Är överlagringen avstängd öppnar gardinen direkt, och gardinknappen är aldrig grå.
- **Utskrift från en vy.** Vyn finns kvar men saknar knappen Skriv ut. Knappen saknas också medan sidorna fortfarande laddas. Utskriften sida vid sida påverkas inte.

- **Verktygsfältets bildknappar i jämförelseläget.** Normalt visar ljusstyrka och kontrast den aktiva sidans värden. En installation kan dölja 90°-knapparna, ljusstyrka, kontrast och återställ medan en panel Finjustera är utfälld – panelen har samma kontroller. Knappen *Öka PDF-sidans upplösning* finns alltid kvar.

<details>
<summary>För den som sköter installationen: inställningarna bakom avsnittet</summary>

Inställningarna ligger i `odv.site.config.js`. `fineTune.enabled` stänger av finjustering, överlagring och gardin tillsammans. `compare.overlay.enabled` och `compare.curtain.enabled` styr om respektive vy kan öppnas. `compare.overlay.print.enabled` och `compare.curtain.print.enabled` styr respektive vys knapp **Skriv ut**. Alla fem har standardvärdet `true`; bara värdet `false` stänger av. `compare.adjust.toolbarMode` är `'mirror'` (standard: verktygsfältet visar sidans värden) eller `'hide'` (bildknapparna ger plats medan en panel är utfälld).
</details>

---

8. Tangenterna i jämförelsen

Tangent	Gör detta
`Pil höger`	Öppnar jämförelsen, eller gör höger sida aktiv när jämförelsen redan är igång.
`Pil vänster`	Gör vänster sida aktiv. Är den redan aktiv avslutas jämförelsen.
`Shift` + knapp eller tangent	Gäller den sida som inte är aktiv, ett klick eller tryck i taget.
`Shift` + klick på en miniatyr	Byter ut den sida som inte är aktiv.
`Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger`	Vrider den aktiva sidan 90° och behåller finjusteringen.
`Enter` / `Esc` / `Pil upp` / `Pil ned` i ett fält i panelen Finjustera	Använder värdet / ångrar / stegar värdet (med `Shift` tio steg).
Piltangenterna på flyttknappen	Flyttar sidan 1 px, med `Shift` 10 px.
`Ctrl` + mushjul över en sida med utfälld panel	Zoomar bara den sidan, 1 % per hack.

Tangent	Gör detta
Piltangenterna på reglaget Opacitet	Vänster/ned −1 %, höger/upp +1 %, med `Shift` 10 %. `Home` 0 %, `End` 100 %.
Piltangenterna i knuffläge	Flyttar den översta sidan 1 px, med `Shift` 10 px.
Piltangenterna på gardinens gräns	Vänster/upp −1 %, höger/ned +1 %, med `Shift` 10 %.
`Esc`	Stänger överlagringsvyn eller gardinvyn – inte när markören står i ett textfält.

Medan överlagringsvyn eller gardinvyn är öppen är de vanliga kortkommandona pausade. Alla kortkommandon i ODV finns i guiden Fler funktioner.

Kort kontrollista för jämförelse

- ✓ Blå ram = vänster sida (A), orange ram = höger sida (B). Den ifyllda ringen visar vilken sida som är aktiv.
- ✓ *Finjustering* i verktygsfältet visar panelerna Finjustera. Justeringarna finns kvar när du döljer dem.
- ✓ Öppna överlagringsvyn en gång – sedan går gardinen att öppna.
- ✓ Utskrift från överlagringsvyn eller gardinvyn ger alltid en sida. Utskriftsmetoden *Aktiv sida* med *Båda jämförelsesidorna* ger två.
- ✓ Inget sparas i arkivet. Allt du ställt in försvinner när du laddar nya dokument.

Tillbaka till Kom igång med OpenDocViewer. Guiden gäller OpenDocViewer 2.11.
Uppdaterad 2026-10-25.