Urval – välj sidor som visas och skrivs ut

Med ett **urval** bestämmer du vilka sidor OpenDocViewer (ODV) visar och skriver ut. Du utgår från alla sidor och tar bort dem du inte vill ha med. Det är praktiskt när en session innehåller många dokument men du bara behöver några sidor.

Den här guiden hör ihop med Kom igång med OpenDocViewer. Bilderna visar ett påhittat testdokument. Ladda ned guiden som PDF.

Viktigt: ett urval döljer sidor i ODV och styr vad som skrivs ut. Originaldokumenten i arkivet påverkas aldrig. Urvalet sparas inte: när du laddar nya dokument visas alla sidor igen.

1. Öppna urvalsarbetsytan

2. Ta bort sidor ur urvalet

3. Lägg tillbaka sidor i urvalet

4. Ändra ordning

5. Förhandsvisa en sida i arbetsytan

6. Spara urvalet eller lämna arbetsytan

7. Så ser du att ett urval är aktivt

8. Skriv ut urvalet


9. Ta bort urvalet

---

1. Öppna urvalsarbetsytan

Klicka på **urvalsknappen** i verktygsfältet – knappen med en lista och en bock, direkt till höger om skrivarknappen. Verktygstipset säger *Hantera vilka sidor som visas och skrivs ut*. Arbetsytan öppnas över hela fönstret.

Knappen är grå tills alla sidor är inlästa. Verktygstipset säger då *Urval kan hanteras när alla sidor är helt inlästa*.



Arbetsytan. Till vänster *Tillgängliga sidor* – alla sidor i sessionen. Till höger *Valda sidor* – de sidor som ingår i urvalet, i den ordning de visas och skrivs ut. En bock på en sida till vänster betyder att den redan är med.



Verktygsfältet i arbetsytan. Från vänster: läge (*Dokument* eller *Sidor*), panellayout, miniatyrstorlek, *Ångra* och *Gör om*. Till höger: knappen som makulerar osparade ändringar, *Spara* och *Lämna*.

Två lägen. Uppe till vänster väljer du hur sidorna får flyttas:

- **Dokument** håller ihop sidorna per dokument. Du kan ta bort och lägga till sidor och flytta dem inom sitt dokument. Läget är förvalt när systemet du kom från har lämnat uppgifter om dokumenten. Annars är valet grått, och bara *Sidor* finns.
- **Sidor** släpper grupperingen. Då kan du blanda sidor från olika dokument i vilken ordning du vill, till exempel inför en utskrift.

<details>
<summary>Fler knappar och reglage i arbetsytan</summary>

- **Panellayout**: *Visa båda panelerna* eller *Visa valda sidor*, som bara visar höger panel.
- **Miniatyrstorlek**: reglaget gör sidorna i panelerna större eller mindre, mellan 70 och 320 %.
- **Dölj tillagda sidor** i vänster panel döljer de sidor som redan är med, så att du bara ser dem som är kvar att lägga till. Räknaren visar då hur många som är kvar.
- **Ögat** i panelrubriken förhandsvisar panelens sidor från den första (se *Förhandsvisa en sida i arbetsytan*).
- Dra i **skiljelinjen** mellan panelerna för att ändra deras bredd.
- Tangenten `Esc` gör samma sak som **Lämna**.

</details>

<details>
<summary>För den som sköter installationen: knappen kan vara avstängd</summary>

Arbetsytan stängs av med `print.selectionWorkspace.enabled` i `odv.site.config.js`. Då finns ingen urvalsknapp i verktygsfältet, men högerklicksmenyn och tangenten `Delete` (se *Ta bort sidor ur urvalet*) fungerar ändå.


</details>

---


2. Ta bort sidor ur urvalet

1. **Klicka på en sida i höger panel** som inte ska vara med – den får en mörk ram, och knapparna kallar den nu *vald*. Håll `Ctrl` och klicka för att markera fler, eller håll `Shift` och klicka för att markera alla sidor mellan två klick.
2. Klicka på **Ta bort valda** – pilen ‹ mellan panelerna. Sidorna försvinner från höger panel och tappar sin bock till vänster.

Vill du börja från noll i stället? Klicka på **Ta bort alla** (*«*) så töms höger panel.



Markerade sidor. Tre sidor i dokument 1 har en mörk ram. Ögat på sidan där muspekaren vilar öppnar förhandsvisningen.



Efter Ta bort valda. Dokument 1 har en sida kvar och räknaren visar *21 valda*. Sidorna till vänster har tappat sin bock, *Spara* har blivit grön och *Ångra* går att klicka på.

▾ Fler sätt att markera: Shift, Ctrl, rektangel, dubbelklick


- `Shift`+klick markerar alla sidor mellan två klick. `Ctrl`+klick lägger till eller tar bort en enskild sida i markeringen.
- Dra en **rektangel** över en tom yta i panelen så markeras sidorna innanför. Håller du `Ctrl` läggs de till den markering du redan har.
- **Dubbelklicka** på en sida: i höger panel tas den bort, i vänster panel läggs den till – är sidan redan med (grå, med bock) tas den i stället bort.
- Klicka på en **dokumentrubrik** för att markera hela dokumentet. Dubbelklicka på rubriken för att ta bort hela dokumentet (höger) eller lägga till det (vänster; är hela dokumentet redan med tas det bort).
- Du kan också **dra** sidor från den ena panelen till den andra.

▾ Dölj sidor direkt från dokumentet: högerklick eller Delete


För enstaka sidor behöver du inte öppna arbetsytan:

- **Högerklicka** på en miniatyr eller på sidan i mitten och välj **Dölj denna sida** eller **Dölj dokument 1/5**. Siffrorna är dokumentets nummer och antalet dokument i sessionen.
- Tryck `Delete` för att dölja sidan du tittar på, eller `Ctrl` + `Delete` för hela dokumentet.

Sidorna försvinner direkt, utan att du behöver spara. Valen visas först när alla sidor är inlästa.



Högerklick på en miniatyr. De två sista valen döljer sidan eller hela dokumentet. *Visa till höger* hör till guiden Jämför två sidor.



Högerklick på sidan i mitten. Samma val för att dölja sidan eller dokumentet.

---

3. Lägg tillbaka sidor i urvalet

1. Klicka på en sida utan bock i **vänster** panel – sidor utan bock är inte med. Håll `Ctrl` och klicka för att markera fler, eller håll `Shift` och klicka för att markera alla sidor mellan två klick.
2. Klicka på **Lägg till valda** (›). Sidorna får tillbaka sin bock och visas i höger panel – i läget *Dokument* på sin plats i dokumentet.

Du kan också lägga tillbaka en sida genom att dubbelklicka på den till vänster eller dra den till höger panel. Vill du ha tillbaka allt? Klicka på **Lägg till alla** (»).

Ångra i verktygsfältet tar tillbaka din senaste ändring, och **Gör om** gör om den igen. Bara den senaste ändringen kan ångras, inte flera i rad. Vill du tillbaka till det senast sparade urvalet använder du den orange knappen till vänster om *Spara* (se *Spara urvalet eller lämna arbetsytan*).

4. Ändra ordning

Dra en sida i höger panel till en ny plats. Ett märke visar var den hamnar när du släpper.

- I läget *Dokument* flyttar du sidor inom sitt dokument. Dra i dokumentrubriken för att flytta hela dokumentet. En sida som inte längre ligger i sin ursprungliga ordning får en orange ram. Håll muspekaren över den så står det *Den här sidan ligger inte i ursprunglig ordning inom sitt dokument*.
- I läget *Sidor* blandar du fritt, även mellan dokument.

Ordningen i höger panel blir ordningen i ODV och på utskriften. Siffran uppe till vänster på varje sida i höger panel är sidans plats i utskriften.


Byter du till *Dokument* när ordningen korsar dokumentgränser frågar ODV om du vill återställa den ursprungliga dokument- och sidordningen.

5. Förhandsvisa en sida i arbetsytan

Håll muspekaren över en sida och klicka på **ögat** (*Visa sida*). Sidan visas stor.

- Ett **grönt band** högst upp betyder att sidan ingår i urvalet, ett **rött band** att den inte gör det.
- Knappen i bandet lägger till (+) eller tar bort (−) sidan direkt. `Mellanslag` gör samma sak.
- Pilarna vid kanterna, eller piltangenterna, bläddrar till nästa sida i samma panel.
- `Esc` eller krysset uppe till höger stänger.

Ögat i panelrubriken (*Förhandsvisa valda sidor från första sidan*; till vänster *Förhandsvisa tillgängliga sidor från första sidan*) öppnar förhandsvisningen på panelens första sida, så att du kan bläddra igenom hela panelen.



Förhandsvisning. Bandet är grönt, så sidan ingår i urvalet. Knappen − tar bort den. Uppe till vänster står sidans nummer i sessionen och dess plats i dokumentet.

---

6. Spara urvalet eller lämna arbetsytan


1. Klicka på **Spara**. Knappen är grön så länge du har osparade ändringar, och vit med tunn ram när det inte finns något att spara.
2. Klicka på **Lämna**. Du kommer tillbaka till dokumentet med urvalet aktivt.

Lämnar du utan att spara visas rutan *Osparade ändringar* med tre val: **Spara ändringar**, **Makulera ändringar** och **Fortsätt redigera**.

Den orange knappen till vänster om *Spara* makulerar dina osparade ändringar och går tillbaka till det senast sparade urvalet. Höger panel måste innehålla minst en sida för att du ska kunna spara.



Verktygsfältet med osparade ändringar. Grön *Spara* sparar, den orange knappen makulerar ändringarna.




Rutan Osparade ändringar. Visas när du klickar på *Lämna* eller trycker `Esc` utan att ha sparat.

---

7. Så ser du att ett urval är aktivt

Tillbaka i dokumentet syns urvalet på tre ställen:

- **Urvalsknappen** i verktygsfältet är röd.
- **Sidfältet** i verktygsfältet räknar bara urvalets sidor, till exempel *1 / 21*. Märket *T* på miniatyrerna visar sidans nummer i urvalet.
- **Miniatyrpanelen** visar bara de sidor som är med. Högst upp i panelen finns en **röd knapp** som tar bort urvalet.




Aktivt urval. Sidfältet visar *1 / 21*, urvalsknappen är röd, panelen visar bara urvalets sidor och den röda knappen uppe till höger i panelen tar bort urvalet.

Tips: döljer du sidan du tittar på hoppar ODV till närmaste sida som är kvar.

---

8. Skriv ut urvalet

1. Klicka på **skrivarknappen**, eller tryck `Ctrl` + `P` – normalt öppnar det ODV:s utskriftsdialog.
2. Välj **Alla sidor** under *Utskriftsmetod*.
3. Kontrollera under *Sidor och omfång* att **Aktuellt urval** är valt (det är förvalt), så skrivs bara urvalets sidor ut, i urvalets ordning. Vill du ha med allt väljer du **Hela sessionen** i stället.
4. Fyll i utskriftsuppgifterna och starta utskriften som vanligt. Hur det går till står i Skriv ut i Kom igång-guiden.



Alla sidor med urval. Under *Sidor och omfång* är *Aktuellt urval (21 sidor)* förvalt. *Hela sessionen (24 sidor)* tar med allt.

Valen *Enkelt intervall* och *Anpassade sidor* finns inte när ett urval är aktivt – då styr urvalet vad som skrivs ut. Sidorna skrivs ut som de är i arkivet: rotation, ljusstyrka och kontrast följer bara med när du skriver ut med utskriftsmetoden *Aktiv sida*.

---

9. Ta bort urvalet

Snabbast: klicka på den röda knappen högst upp i miniatyrpanelen (*Ta bort urval/filtrering och visa alla sidor*). Alla sidor visas igen i sin ursprungliga ordning.

Från arbetsytan: klicka på **Lägg till alla** (»), sedan **Spara** och **Lämna**. Då ingår alla sidor igen. Urvalet tas bara bort om sidorna också ligger i sin ursprungliga ordning. Har du ändrat ordningen använder du i stället den röda knappen i miniatyrpanelen.



Den röda knappen. Den sitter längst till höger i panelens knapprad och finns bara när ett urval är aktivt.

Har du dolt alla sidor, till exempel genom att dölja det sista dokumentet, visar ODV texten *Inga sidor återstår i det aktuella urvalet* i stället för sidan. Klicka på **Visa alla sidor** där.

Kort kontrollista för urval

- ✓ Grön *Spara*-knapp i arbetsytan betyder att du har osparade ändringar.
- ✓ Röd urvalsknapp i verktygsfältet betyder att ett urval är aktivt: sidor är dolda eller ligger i en annan ordning.
- ✓ Ordningen i höger panel är ordningen i ODV och på utskriften.
- ✓ *Aktuellt urval* skriver ut det du valt, *Hela sessionen* skriver ut allt.
- ✓ Den röda knappen i miniatyrpanelen tar bort urvalet.

Tillbaka till Kom igång med OpenDocViewer. Guiden gäller OpenDocViewer 2.11.

Uppdaterad 2026-10-25.