Операционные системы

Лекция № 8 Память и адресное пространство процесса (4 часа)

Основные определения

Управлением памятью (memory management) называется задача распределения памяти операционной системой для размещения в ней нескольких процессов.

Часть операционной системы, отвечающая за управление памятью, называется модулем управления памятью или менеджером памяти.

Требования к стратегиям управления памятью

- **Перемещение** (relocation) перемещение программы из одной области памяти в другую;
- **Защита** (protection) защита памяти одного процесса от других процессов;
- **Совместное использование** (sharing) возможность обращаться к одной области памяти нескольким процессам;
- Логическая организация (logical organization) совмещение линейной организации памяти и модульности ПО;
- Физическая организация (physical organization) организация взаимодействия между первичной и вторичной памятью.

Основное управление памятью

Системы управления памятью


Реализующие обмен между ОЗУ и внешней памятью

Не использующие обмен между ОЗУ и внешней памятью


Осуществляю щие подкачку процессов целиком (swapping)

Использую щие страничную подкачку (paging)

Фиксированное распределение памяти



Фиксированное распределение памяти



Алгоритм размещения

- Простейший каждый процесс размещается в наименьшем разделе, способном уместить данный процесс
- Одна очередь для всех разделов

Достоинства

- Простота
- Минимум требовании к ОС
- Накладные расходы процессов невелики


Недостатки

- Ограниченное количество активных процессов
- Программа может быть слишком велика для загрузки в память => использование оверлеев
- Небольшие процессы неэффективно используют память (внутренняя фрагментация)

Основные понятия

Ситуация появления неиспользуемой памяти в результате того, что загружаемый блок по размеру меньше раздела, называется внутренней фрагментацией (internal fragmentation).

Динамическое распределение разделов



OC		OC		OC		OC	
Процесс 1	20M6	Процесс 1	20M.f) 20M6	Процесс 2] 14Mf
	J		J]] [) 6M6
] 14M6	Процесс 4] 8M6	Процесс 4	8 M6	Процесс 4] 8M6
	J) 6M6) 6M6) 6M6
Процесс 3] 18M6] 3 4M6	Процесс 3	18M6) 4M6	Процесс 3	18M6 4M6	Процесс 3]18M6]4M6

Основные определения

Явление увеличения фрагментации в результате которого блок памяти меньше, чем загружаемая программа называется внешней фрагментацией (external fragmentation).

Сильно фрагментированной становится память, внешняя по отношению ко всем разделам (в отличие от внутренней фрагментации).

Уплотнение памяти

Периодически системы с динамическим распределением разделов требуют проведения уплотнения памяти (memory compaction) — перемещения процессов в памяти в смежные блоки и сбор свободной памяти в один блок.

Алгоритм размещения

- Наилучший подходящий
- Первый подходящий
- Следующий подходящий

Достоинства

- Отсутствие внутренней фрагментации
- Более эффективное использование основной памяти, чем в случае фиксированного распределения

Недостатки

• Неэффективное использование CPU из-за необходимости уплотнения для противодействия внешней фрагментации

Типы адресов

- Логический адрес ссылка на ячейку памяти, не зависящая от текущего расположения данных в памяти.
- Перед тем как получить доступ к этой ячейке памяти, необходимо **транслировать** логический адрес в физический.

Типы адресов

• Относительный адрес —частный случай логического адреса: адрес определяется положением относительно некоторой известной точки (обычно — начала программы).

Типы адресов

• Физический адрес (абсолютный) — действительное расположение интересующей нас ячейки памяти

Простая страничная организация

- Основная память разделена на одинаковые блоки относительно небольшого фиксированного размера **кадры** (frames), или **фреймы**.
- Процесс разделен на одинаковые блоки, известные как **страницы** (pages) той же длины, что и кадры.
- Все страницы загружаются в доступные кадры, не обязательно последовательные.

Основные определения

Для каждого процесса поддерживается специальная таблица:

Таблица страниц – системная структура, задающая расположение кадров каждой страницы процесса.

Структура логического адреса


Номер страницы

Смещение

Трансляция адресов

- Выделить из логического адреса n битов слева, получив номер страницы
- Используя номер страницы в качестве индекса в таблице страниц процесса, найти номер кадра k
- Начальный физический адрес кадра k x 2^m; физический адрес полученное число плюс смещение. Такой адрес не надо вычислять он получается в результате простого добавления номера кадра к смещению

Простая страничная организация



Простая страничная организация

Достоинства:

• Отсутствие внешней фрагментации

Недостатки:

• Наличие небольшой внутренней фрагментации.

Простая сегментация

- Программа и связанные с ней данные разделяются на ряд сегментов
- Процесс загружается путем загрузки всех сегментов в динамические, необязательно смежные, разделы.

Структура логического адреса

Номер сегмента


Смещение в сегменте

Для разрешения логического адреса используется **таблица сегментов процесса**. Таблица сегментов, в отличие от таблицы страниц, содержит не только адрес начала сегмента, но и его длину.

Трансляция адресов

- Выделить из логического адреса n битов слева, получив номер сегмента.
- Используя номер сегмента в качестве индекса в таблице сегментов процесса, найти физический адрес начала сегмента
- Сравнить смещение (крайние справа m бит) с длиной сегмента. Если смещение больше длины сегмента адрес некорректен
- Требуемый физический адрес представляет собой сумму физического адреса начала сегмента и смещения

Простая сегментация



Виртуальная память

Так как:

- Все обращения к памяти логические адреса;
- Логические адреса транслируются в физические динамически;
- Процесс разбит на ряд частей, не обязательно располагающихся непрерывным блоком
- то наличие <u>всех</u> страниц или сегментов процесса в основной памяти <u>одновременно</u> не является обязательно!

Основные определения

- Поскольку процесс выполняется только в основной памяти, эта память называется также **реальной** (real memory).
- Вся доступная процессу память, включая вытесненную во вторичную память, называется виртуальной (virtual memory).

Виртуальная память

Исполнение процесса начинается с загрузки одного или нескольких блоков процесса в ОЗУ. При обращений к отсутствующему блоку СРU генерирует прерывание ошибки доступа к памяти, блокирует процесс и загружает нужный блок в основную память.

Ненужные блоки могут быть вытеснены во внешнюю память – в файлы страниц (page file) или в файлы подкачки (swap file).

Виртуальная память

- Эффективность подхода гарантирует доказанный эмпирически **ПРИНЦИП ЛОКАЛИЗАЦИИ**:
- Обращения к коду и данным в процессе имеют тенденцию к кластеризации: в течение небольшого времени для работы требуется только небольшая часть процесса.
- Часть процесса, располагающаяся в данный момент в основной памяти называется резидентным множеством процесса или рабочим множеством.

Особенности реализации управления памятью

- Вид реализации: страничная адресация, сегментация или обе технологии;
- Стратегия выборки;
- Стратегия замещения;
- Управление резидентным множеством;
- Стратегия очистки.


Стратегия выборки

- Выборка по требованию страница передается в основную память только при обращении к ней;
- Предварительная выборка загружается не только страница, вызвавшая прерывание, но и несколько соседних страниц

Основные алгоритмы выбора замещаемой страницы

- Оптимальный алгоритм
- FIFO (first in first out);
- LRU (least recently used) вытесняется дольше всех неиспользовавшаяся;
- LFU (least frequently used) вытесняется наименее часто используемая;
- NUR (not used recently), аналог LRU вытесняются страницы на которые дольше всех не было записи;

Часовая стратегия (clock policy)



Вариации: учитывая бит модификации

- использован давно, не модифицирован (u = 0, m = 0);
- использован недавно, не модифицирован (u = 1, m = 0);
- использован давно, модифицирован (*u* = 0, *m* = 1);
- использован недавно, модифицирован (u-1, m-1).

Вариации: учитывая бит модификации

- Сканируем буфер, начиная с текущего положения.
 В процессе сканирования бит использования не изменяется. Первый блок с состоянием (u = 0, m = 0) замещается
- 2. Если выполнение первого шага алгоритма не увенчалось успехом, ищем блок с параметрами {u = 0, m = 1}. Если найден замещается. В процессе выполнения данного шага у всех просмотренных блоков сбрасывается бит использования
- 3. Повторяем шаги 1 и 2.

Блокировка кадров

Некоторые кадры памяти могут быть заблокированы, т.е. страница, хранящаяся в этом кадре в настоящее время не может быть замещена. (ядро ОС, основные управляющие структуры)

Управление резидентным множеством

Размер резидентного множества:

- Фиксированный;
- Переменный;

Область видимости замещения:

- Глобальная;
- Локальная;


Стратегия очистки

- По требованию;
- Предварительная;

Страничная организация виртуальной памяти

- Все страницы процесса делятся на резидентные и нерезидентные (не загруженные в основную память в данный момент);
- Необходимые нерезидентные страницы автоматически подгружаются;
- Поддерживаются страницы размером 4Кб, 2Мб, 4Мб, 1Гб (для различных архитектур CPU и различных режимов) и от 1 до 4-х уровневые структуры для таблиц страниц

Вид таблиц страниц



Таблицы страниц

Некоторые флаги PTE:

- P (Present) присутствие страницы в основной памяти;
- R/W разрешение на чтение/запись;
- U/S владелец страницы;
- PCD кэширование страницы отключено;
- A (Accessed) была операция чтения из страницы;
- D (Dirty) в страницу была произведена запись;

Страничная организация виртуальной памяти

Достоинства:

- Нет внешней фрагментации;
- Более высокая степень многозадачности;
- Большое виртуальное адресное пространство;
- Процесс может быть больше доступной основной памяти.

Недостатки:

• Накладные расходы из-за сложной системы управления памятью

Сегментация виртуальной памяти

- Не требуется одновременно загружать все сегменты процесса;
- Необходимые нерезидентные сегменты автоматически загружаются.

Сегментация виртуальной памяти

Достоинства:

- Нет внутренней фрагментации;
- Более высокая степень многозадачности;
- Большое виртуальное адресное пространство;
- Поддержка защиты и совместного использования.

Недостатки:

• Накладные расходы из-за сложной системы управления памятью

Виртуальная память в Windows

Используется страничная организация виртуальной памяти.

Управлением памятью занимается менеджер виртуальной памяти VMM.

Состояния страниц реальной памяти:

Valid – используется процессом;

Modified – записывается на диск;

Standby – удаляется из рабочего множества;

Free – освобождена, но не обнулена;

Zeroed – обнулена, может использоваться;

Bad – в нерабочем состоянии.

Виртуальная память в Windows

На основании флагов РТЕ каждой странице назначается доступ:

- PAGE_NOACCESS доступ запрещен;
- PAGE_READONLY доступ только на чтение;
- PAGE_READWRITE доступ на чтение и запись в страницу;
- PAGE_EXECUTE разрешено выполнение;
- PAGE_GUARD исключение.

При замещении страниц используется алгоритм LRU локально.

Виртуальная память в Windows

Виртуальное адресное пространство процесса - 4Гб делится на 2 части: 2:2 или 3:1.

Страницы виртуальной памяти могут быть:

- Свободны (free);
- Распределены для использования (committed);
- Зарезервированы процессом, но не использоваться (reserved);

Windows-приложение

Библиотека C: malloc, free

API кучи: HeapCreate

АРІ виртуальной памяти

MMF API:

CreateFileMapping();

CreateViewOfFile();

Ядро Windows и Virtual Memory Manager

Физическая память

Диск и файловая система

Для резервирования и распределения:

```
LPVOID VirtualAlloc(
 LPVOID lpAddress,
 SIZE_T dwSize,
 DWORD flAllocationType,
 DWORD flProtect
);
1pAddress — адрес области для распределения или
 резервирования (или NULL);
dwSize — размер области;
flallocationType — ТИП распределения;
flProtect — ТИП ЗащИТЫ ДОСТУПа
Возвращается – адрес области, иначе – NULL.
В случае успеха память инициализируется нулями
```

lpAddress и dwSize — выравниваются с учетом гранулярности выделения памяти в Windows; flAllocationType — комбинация из МЕМ СОММІТ,

+IAIIocationType — комбинация из MEM_COMMIT, MEM_RESERVE.

Освобождение виртуальной памяти: BOOL VirtualFree(LPVOID lpAddress, SIZE T dwSize, DWORD dwFreeType lpAddress – адрес освобождаемой области; dwSize – размер области; dwFreeType – тип операции (комбинация MEM DECOMMIT, MEM RELEASE). При MEM RELEASE dwSize должно быть равно 0.

Для блокирования страниц виртуальной памяти:

```
BOOL VirtualLock(LPVOID lpAddress, SIZE_T
  dwSize);
```

Для разблокирования:

```
BOOL VirtualUnlock(LPVOID lpAddress, SIZE_T
  dwSize);
```

Изменить атрибуты доступа к области виртуальной памяти:

```
BOOL VirtualProtect(LPVOID lpAddress, SIZE_T dwSize, DWORD flNewProtect, PDWORD lpflOldProtect);
```

Ряд ОС позволяет отображать файлы в адресное пространство процесса.

Этот механизм используется для загрузки .exe и .DLL, создания разделяемой памяти и т.д.

- Отпадает необходимость выполнять операции непосредственного чтения и записи файлов;
- Становятся доступными для использования с файлами алгоритмы, ориентированные на работу в памяти (сортировки, обработка строк и т.д.);
- Увеличивается эффективность обработки файлов;
- Исчезает необходимость в прямом управлении буферами для чтения/записи файла и т.д.

Linux:

- mmap отображает файл в виртуальное адресное пространство процесса;
- munmap отсоединяет файл от виртуального адресного пространства процесса;
- msync синхронизирует содержимое памяти в виртуальном адресном пространстве процесса с содержимым файла на диске

```
#include <sys/mman.h>
#include <sys/types.h>
caddr t mmap(caddr t addr, int size,
 int prot, int flags, int fd, off t
 pos);
int munmap(caddr t addr, int size);
int msync(caddr t addr, int size, int
 flags);
```

- addr адрес в виртуальном адресном пространстве процесса, начиная с которого отображается файл (если =0, ядро само выбирает адрес);
- fd дескриптор отображаемого файла полученный от open;
- size размер отображаемых данных из файла (должен быть <= размера файла);
- prot права доступа к отображению (PROT_READ, PROT_WRITE, PROT_EXEC)
- flags опции отображения (MAP_SHARED, MAP_PRIVATE, MAP_FIXED);
- pos начальная позиция в файле, с которой отображаются данные (0 или кратно размеру страницы);

- Для msync параметр flags может принимать значения:
- MS_SYNC записать отображенные данные в файл на диске и дождаться окончания записи;
- MS_ASYNC то же, но вернуть управления сразу;
- MS_INVALIDATE отбросить содержимое отображенной области и перечитать данные с диска

Алгоритм работы

- 1. Откройте файл с нужными правами доступа (CreateFile);
- 2. Создайте объект ядра отображение файла в память с помощью CreateFileMapping;
- 3. Отобразите файл или его часть в адресное пространство процесса с помощью MapViewOfFile;
- 4. Выполните нужные действия с проекцией файла;
- 5. Отмените отображение файла UnmapViewOfFile;
- 6. Закройте объект ядра для отображения файла;
- 7. Закройте файл.

Создание объекта отображения файла в память

```
HANDLE CreateFileMapping(
HANDLE hFile,
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpAttributes,
DWORD flProtect,
DWORD dwMaximumSizeHigh,
DWORD dwMaximumSizeLow,
LPCTSTR lpName);
Создает объект отображения файла и возвращает
 его дескриптор, иначе – NULL.
```

Создание объекта отображения файла в память

```
hFile — дескриптор файла;
lpAttributes — атрибуты защиты;
flProtect – права доступа к памяти
 (PAGE READONLY и т.д.);
dwMaximumSizeHigh, dwMaximumSizeLow -
 старшая и младшая части размера объекта
 отображения;
1pName – имя объекта отображения.
```

Создание представления объекта отображения файла

```
LPVOID MapViewOfFile(
HANDLE hMapObject,
DWORD dwAccess,
DWORD dwOffsetHigh,
DWORD dwOffsetLow,
SIZE_T cbMap
);
```

Распределяет виртуальное адресное пространство процесса и проецирует на него файл с помощью объекта отображения. Возвращает указатель на распределенный блок или NULL.

Создание представления объекта отображения файла

- hMapObject дескриптор объекта отображения файла, возвращенный CreateFileMapping или OpenFileMapping;
- dwAccess защита страниц файла в памяти (FILE_MAP_WRITE, FILE_MAP_READ, FILE_MAP_ALL_ACCESS);
- dwOffsetHigh, dwOffsetLow старшая и младшая части смещения начала отображаемого участка от начала файла;
- cbMap размер отображаемого участка файла в байтах.

Освобождение представления объекта отображения файла

```
BOOL UnmapViewOfFile(LPVOID lpBaseAddress);
Освобождает память, выделенную представлению файла.

lpBaseAddress — должен быть равен адресу, полученному от MapViewOfFile().
```