Операционные системы

Лекция № 5 Планирование (1 час)

Понятие планирования

Одна из задач ОС – распределение ресурсов между множеством процессов с потенциально конкурирующими требованиями.

При распределении времени выполнения (процессора) распределение именуется планированием (scheduling)

Понятия планировщика и алгоритма планирования

Планировщиком (scheduler) называется часть ОС, отвечающая за выбор очередного процесса для исполнения.

Алгоритм планирования — алгоритм, используемый для выбора очередного процесса для исполнения.

Виды планировщиков


- Долгосрочный (верхнего уровня) планировщик выбирает набор процессов для эффективного использования ресурсов системы;
- Краткосрочный (нижнего уровня) (динамический, диспетчер (dispatcher)) занимается выбором очередного процесса из очереди готовых для передачи на исполнение процессору;

Приоритет

Для задания степени важности процесса ему присваивается **приоритет** (**priority**)— некоторое значение, согласно которому диспетчер должен выбирать тот процесс, приоритет которого наибольший.

Приоритеты:

- Статические (неизменяемые со временем);
- Динамические (изменяемые во время выполнения процесса).



Категории алгоритмов планирования

Алгоритмы планирования



Вытесняющие (preemptive)

Невытесняющие алгоритмы

(алгоритмы планирования без переключений) — алгоритмы планирования, при которых выполняющийся процесс продолжает выполняться до тех пор, пока не завершится или не окажется в заблокированном состоянии.

Вытесняющие алгоритмы

(алгоритмы планирования с переключениями)

Выполняющийся процесс может быть прерван и переведен ОС в состояние готовности к выполнению. Решение о вытеснении может приниматься:

- при запуске нового процесса,
- по прерыванию, которое переводит заблокированный процесс в состояние готовности к выполнению
- периодически по интервальному таймеру.


Поведение процессов

Процессы, большую часть времени исполнения занятые вычислениями называются процессами ограниченными возможностями процессора (processor-bound)

Процессы, большую часть времени ожидающие ввода-вывода называются процессами ограниченными возможностями устройств ввода-вывода (I/O-bound)

Поведение процессов

Процесс, ограниченный возможностями СРИ



Процесс, ограниченный возможностями ввода-вывода



Ситуации планирования

- При прерывании от таймера;
- При прерывании І/О;
- Вызовы ОС;
- При завершении или создании процесса;
- При блокировании процесса (семафором или I/O).

Категории алгоритмов планирования

По типу ОС:

- Системы пакетной обработки данных;
- Интерактивные системы;
- Системы реального времени.

Задачи алгоритмов планирования (все системы)

- Справедливость предоставление каждому процессу справедливой доли процессорного времени;
- Предсказуемость процесс должен выполняться приблизительно за одно и то же время при приблизительно одинаковой нагрузке на систему;
- **Баланс** поддержка занятости всех частей системы;
- Масштабируемость механизм планирования не должен терять работоспособность под большой нагрузкой

Задачи алгоритмов планирования

- Максимальная пропускная способность максимальное количество процессов в единицу времени;
- Гарантированность приемлемого времени отклика для максимального количества пользователей, работающих в интерактивном режиме;
- Максимальное использование ресурсов;
- Минимизация накладных расходов;

Задачи алгоритмов планирования (системы реального времени)

• Окончание работы к сроку — предотвращение потери данных

Алгоритмы планирования


1.FCFS - «Первым пришел – первым обслужен»

(first-come-first-served – FCFS)

- + : легко понять, легко программировать
- : преимущество процессов, ориентированных на работу с процессором над процессами, ориентированными на ввод-вывод


2. «Кратчайшая задача — первая»

- SPN (стратегия выбора самого короткого процесса (shortest process next SPN или shortest job next SJN))
- + : хорошее время отклика для коротких процессов;
- : плохая производительность длительных процессов, низкое время отклика.



B FCFS:

Оборотное время задач: A-8, B-12, C-16, D-20 Среднее -14 минут



B SPN:

Оборотное время задач: B-4, C-8, D-12, A-20 Среднее -11 минут

Общая схема

Даны 4 процесса со временем выполнения a, b, c, d.

Тогда среднее оборотное время

(4a+3b+2c+d)/4

Вклад а в результирующее время - максимальный

3. Наименьшее остающееся время выполнения

SRT – (shortest remaining time)

Вытесняющая версия алгоритма SPN.

Планировщик выбирает процесс с наименьшим оставшимся временем выполнения. При поступлении новой задачи вызывается перепланирование.


- + : хорошее время отклика;
- : низкая производительность длительных процессов;


Планирование в интерактивных системах

1. RR – Циклическое планирование

(круговое или карусельное планирование, round robin — RR)

- + : минимальные накладные расходы; хорошее время отклика; беспристрастность к длине процессов;
- : низкая пропускная способность при малом кванте времени; процесс, ограниченный I/O получает меньше времени.





Каждому процессу предоставляется некоторый интервал времени процессора - **квант** времени. По его истечению таймер генерирует прерывание. Если к концу кванта времени процесс все еще работает, он приостанавливается, а управление передается другому процессу.

Эта методика известна также как **квантование времени** (time slicing).

Модификации RR

Основной недостаток RR: процесс, ограниченный устройствами I/O получает меньше времени, чем процесс ограниченный возможностями CPU.

Одно из решении: **VRR** (virtual round robin) — наличие вспомогательной очереди, в которую переносятся процессы после окончания I/O с преимуществом над очередью готовых процессов.

- Единица планирования поток;
- Каждый поток имеет собственный приоритет;
- Существует **32 приоритета**: от 0 (min) до 31 (max). (0 приоритет имеет только 1 поток поток обнуления страниц);
- все потоки с одинаковым приоритетом равноправны;
- ОС выделяет квант времени по алгоритму RR потоку с наивысшим приоритетом;

- Если готовых потоков с наивысшим приоритетом нет, то ОС выделяет квант времени потоку, следующему за наивысшим по приоритету (и т.д.);
- Если более приоритетный поток переходит в состояние готовности, то ОС прекращает выполнение текущего потока (не дожидаясь окончания его кванта времени) и запускает на полный квант времени высокоприоритетный.

Приоритет любого потока определяется двумя критериями:

- Классом приоритета его процесса;
- Уровнем приоритета потока внутри класса приоритета его процесса.

Класс приоритета и уровень приоритета задают <u>базовый приоритет</u> потока.

Существует 6 классов приоритетов:

- IDLE_PRIORITY_CLASS
- BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS
- NORMAL_PRIORITY_CLASS (по умолчанию)
- ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS
- HIGH PRIORITY CLASS
- REALTIME_PRIORITY_CLASS

Класс приоритета можно задать:

- При создании процесса CreateProcess;
- После создания процесса SetPriorityClass;
- BOOL SetPriorityClass(HANDLE hProcess, DWORD dwPriorityClass);
- Получить текущий класс приоритета можно с помощью:
- DWORD GetPriorityClass(HANDLE
 hProcess);

• В рамках каждого класса есть следующие уровни:

```
THREAD_PRIORITY_IDLE
THREAD_PRIORITY_LOWEST
THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
THREAD_PRIORITY_NORMAL (по умолчанию)
THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
THREAD_PRIORITY_HIGHEST
THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL
```

Изменение уровня **приоритета потока** относительно других потоков процесса:

```
BOOL SetThreadPriority(HANDLE hThread, int nPriority);
```

```
(дескриптор должен иметь права THREAD_SET_INFORMATION).
```

Получение уровня приоритета:

```
int GetThreadPriority(HANDLE hThread);
```

- Для избегания проблемы **голодания** потоков ОС использует динамическое повышение приоритета.
- Повышение приоритета выполняется только для потоков с базовым приоритетом от 0 до 15.

Основные причины динамического повышения:

- 1. Для процесса, окно которого активно в данный момент.
- 2. Когда окно получает ввод.
- Когда условие ожидания для заблокированного потока выполняется.
- Действующий в данный момент приоритет называется **текущим**.

Планирование в системах реального времени

Если в систему поступает m периодических событий, событие с номером i поступает с периодом P_i и на его обработку уходит C_i секунд работы процессора, все потоки могут быть своевременно обработаны только при выполнении условия

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{C_i}{P_i} \le 1.$$

Системы реального времени, удовлетворяющие этому условию, называются **поддающимися планированию** или **планируемыми.**


Алгоритмы планирования для систем реального времени

- *Статические* все решения планирования принимаются заранее, до запуска системы.
- Динамические.

Политика и механизм планирования


Используется параметризованный алгоритм планирования, параметры которого могут быть изменены с помощью специального системного вызова процессом пользовательского уровня.

Планирование потоков (ULT)



Возможно: A1, A2, A3, A1, A2, A3 Невозможно: A1, B1, A2, B2, A3, B3

Планирование потоков (KLT)



Возможно: А1, А2, А3, А1, А2, А3

Также возможно: А1, В1, А2, В2, А3, В3

Планирование в многопроцессорных системах

- Назначение процессов процессорам;
 - а) ведущий/ведомый процессоры;
 - б) равноправные процессоры;
- Использование многозадачности на отдельном процессоре;
- Диспетчеризация процесса;

Планирование потоков в многопроцессорной системе

- Разделение загрузки. Поддерживается глобальная очередь готовых к выполнению потоков, и каждый процессор выбирает поток из этой очереди
- Бригадное планирование (gang scheduling или групповое (group)). Множество связанных потоков распределяются для одновременной работы среди множества процессоров, по одному потоку на процессор

Планирование потоков в многопроцессорной системе

• Назначение процессоров. Назначение потокам процессоров. Каждой программе на время ее выполнения выделяется количество процессоров, равное количеству потоков программы. По окончании работы программы, процессоры возвращаются в общий пул для назначения другим программам