serverName = 'hostname'
serverPort = 12000

第一行将变量 serverName 置为字符串"hostname"。这里,我们提供了或者包含服务器的 IP 地址(如"128. 138. 32. 126")或者包含服务器的主机名(如"cis. poly. edu")的字符串。如果我们使用主机名,则将自动执行 DNS lookup 从而得到 IP 地址。第二行将整数变量 serverPort 置为 12000。

clientSocket = socket(socket.AF INET, socket.SOCK DGRAM)

该行创建了客户的套接字,称为 clientSocket。第一个参数指示了地址簇;特别是,AF_INET 指示了底层网络使用了 IPv4。(此时不必担心,我们将在第 4 章中讨论 IPv4。)第二个参数指示了该套接字是 SOCK_DGRAM 类型的,这意味着它是一个 UDP 套接字(而不是一个 TCP 套接字)。值得注意的是,当创建套接字时,我们并没有指定客户套接字的端口号;相反,我们让操作系统为我们做这件事。既然客户进程的门已经创建,我们将要生成通过该门发送的报文。

message = raw_input('Input lowercase sentence:')

raw_input()是 Python 中的内置功能。当执行这条命令时,在客户上的用户将以单词 "Input lowercase sentence:"进行提示,用户使用她的键盘来输入一行,这被放入变量 message 中。既然我们有了一个套接字和一条报文,我们将要通过该套接字向目的主机发 送报文。

clientSocket.sendto(message,(serverName, serverPort))

在上述这行中,方法 sendto()为报文附上目的地址(serverName, serverPort)并且向进程的套接字 clientSocket 发送结果分组。(如前面所述,源地址也附到分组上,尽管这是自动完成的,而不是显式地由代码完成的。)经一个 UDP 套接字发送一个客户到服务器的报文非常简单! 在发送分组之后,客户等待接收来自服务器的数据。

modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048)

对于上述这行,当一个来自因特网的分组到达该客户套接字时,该分组的数据被放置到变量 modifiedMessage 中,其源地址被放置到变量 serverAddress 中。变量 serverAddress 包含了服务器的 IP 地址和服务器的端口号。程序 UDPClient 实际上并不需要服务器的地址信息,因为它从起始就已经知道了该服务器地址;而这行 Python 代码仍然提供了服务器的地址。方法 recvfrom 也取缓存长度 2048 作为输入。(该缓存长度用于多种目的。)

print modifiedMessage

这行在用户显示器上打印出 modifiedMessage。它应当是变用户键入的原始行,现在只是变为大写的了。

clientSocket.close()

该行关闭了套接字。然后关闭了该进程。

2. UDPServer. py

现在来看看这个应用程序的服务器端: from socket import * serverPort = 12000 serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM) serverSocket.bind(('', serverPort)) print "The server is ready to receive" while true:

message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
modifiedMessage = message.upper()
serverSocket.sendto(modifiedMessage, clientAddress)