#include <stdlib.h>

void \*malloc(size\_t size);

返回: 若成功则为已分配块的指针, 若出错则为 NULL。

malloc 函数返回一个指针,指向大小为至少 size 字节的内存块,这个块会为可能包含在这个块内的任何数据对象类型做对齐。实际中,对齐依赖于编译代码在 32 位模式 (gcc -m32)还是 64 位模式(默认的)中运行。在 32 位模式中,malloc 返回的块的地址总是 8 的倍数。在 64 位模式中,该地址总是 16 的倍数。

## 旁注 一个字有多大

回想一下在第3章中我们对机器代码的讨论, Intel 将4字节对象称为双字。然而, 在本节中, 我们会假设字是4字节的对象, 而双字是8字节的对象, 这和传统术语是一致的。

如果 malloc 遇到问题(例如,程序要求的内存块比可用的虚拟内存还要大),那么它就返回 NULL,并设置 errno。malloc 不初始化它返回的内存。那些想要已初始化的动态内存的应用程序可以使用 calloc,calloc 是一个基于 malloc 的瘦包装函数,它将分配的内存初始化为零。想要改变一个以前已分配块的大小,可以使用 realloc 函数。

动态内存分配器,例如 malloc,可以通过使用 mmap 和 munmap 函数,显式地分配和释放堆内存,或者还可以使用 sbrk 函数:

#include <unistd.h>

void \*sbrk(intptr\_t incr);

返回: 若成功则为旧的 brk 指针, 若出错则为-1。

sbrk 函数通过将内核的 brk 指针增加 incr 来扩展和收缩堆。如果成功,它就返回 brk 的旧值,否则,它就返回一1,并将 errno 设置为 ENOMEM。如果 incr 为零,那么 sbrk 就返回 brk 的当前值。用一个为负的 incr 来调用 sbrk 是合法的,而且很巧妙,因为返回值(brk 的旧值)指向距新堆顶向上 abs(incr)字节处。

程序是通过调用 free 函数来释放已分配的堆块。

#include <stdlib.h>

void free(void \*ptr);

返回: 无。

ptr参数必须指向一个从 malloc、calloc 或者 realloc 获得的已分配块的起始位置。如果不是,那么 free 的行为就是未定义的。更糟的是,既然它什么都不返回,free 就不会告诉应用出现了错误。就像我们将在 9.11 节里看到的,这会产生一些令人迷惑的运行时错误。

图 9-34 展示了一个 malloc 和 free 的实现是如何管理一个 C 程序的 16 字的(非常)小的堆的。每个方框代表了一个 4 字节的字。粗线标出的矩形对应于已分配块(有阴影的)和空闲块(无阴影的)。初始时,堆是由一个大小为 16 个字的、双字对齐的、空闲块组成的。(本节中,我们假设分配器返回的块是 8 字节双字边界对齐的。)