比如说,假设我们用一条 ADD 指令完成等价于 C 表达式 t=a+ b 的功能,这里变量 a、b和t都是整型的。然后,根据下面的C表达式来设置条件码:

(unsigned) t < (unsigned) a (t == 0)零 ZF 负数 SF (t<0)(a<0==b<0) && (t<0 !=a<0)有符号溢出 OF

leaq 指令不改变任何条件码,因为它是用来进行地址计算的。除此之外,图 3-10 中 列出的所有指令都会设置条件码。对于逻辑操作,例如 XOR,进位标志和溢出标志会设 置成 0。对于移位操作,进位标志将设置为最后一个被移出的位,而溢出标志设置为 0。 INC 和 DEC 指令会设置溢出和零标志,但是不会改变进位标志,至于原因,我们就不在 这里深入探讨了。

除了图 3-10 中的指令会设置条件 码,还有两类指令(有8、16、32 和64 位形式),它们只设置条件码而不改变任 何其他寄存器;如图 3-13 所示。CMP 指 令根据两个操作数之差来设置条件码。 除了只设置条件码而不更新目的寄存器 之外, CMP 指令与 SUB 指令的行为是 一样的。在 ATT 格式中, 列出操作数的 顺序是相反的,这使代码有点难读。如 果两个操作数相等,这些指令会将零标 志设置为1,而其他的标志可以用来确定 两个操作数之间的大小关系。TEST 指 令的行为与 AND 指令一样,除了它们只 设置条件码而不改变目的寄存器的值。

指令		基于	描述
CMP	S_1 , S_2	$S_2 - S_1$	比较
cmpb			比较字节
cmpw			比较字
cmpl			比较双字
cmpq			比较四字
TEST	S_1 , S_2	$S_1 & S_2$	测试
testb			测试字节
testw			测试字
testl			测试双字
testq			测试四字

图 3-13 比较和测试指令。这些指令不修改任何 寄存器的值,只设置条件码

典型的用法是,两个操作数是一样的(例如, testq %rax,%rax 用来检查%rax 是负数、 零,还是正数),或其中的一个操作数是一个掩码,用来指示哪些位应该被测试。

3.6.2 访问条件码

条件码通常不会直接读取,常用的使用方法有三种:1)可以根据条件码的某种组合, 将一个字节设置为0或者1,2)可以条件跳转到程序的某个其他的部分,3)可以有条件地 传送数据。对于第一种情况,图 3-14 中描述的指令根据条件码的某种组合,将一个字节 设置为 0 或者 1。我们将这一整类指令称为 SET 指令;它们之间的区别就在于它们考虑的 条件码的组合是什么,这些指令名字的不同后缀指明了它们所考虑的条件码的组合。这些 指令的后缀表示不同的条件而不是操作数大小,了解这一点很重要。例如,指令 set1 和 setb表示"小于时设置(set less)"和"低于时设置(set below)",而不是"设置长字(set long word)"和"设置字节(set byte)"。

一条 SET 指令的目的操作数是低位单字节寄存器元素(图 3-2)之一,或是一个字节的 内存位置,指令会将这个字节设置成0或者1。为了得到一个32位或64位结果,我们必 须对高位清零。一个计算 C 语言表达式 a < b 的典型指令序列如下所示,这里 a 和 b 都是 long 类型: