图 3-44 的右边画出了 s_1 、 s_2 和 p 指示的位置。图中还画出了 s_2 和 p 的值之间可能有一个偏移量为 e_2 字节的位置,该空间是未被使用的。数组 p 的结尾和 s_1 指示的位置之间还可能有一个偏移量为 e_1 字节的地方。

- A. 用数学语言解释第 $5\sim7$ 行中计算 s_2 的逻辑。提示:想想-16 的位级表示以及它在第 6 行 and g 指令中的作用。
- B. 用数学语言解释第8~10 行中计算 p 的逻辑。提示: 可以参考 2.3.7 节中有关除以 2 的幂的讨论。
- C. 对于下面 n 和 s_1 的值,跟踪代码的执行,确定 s_2 、p、 e_1 和 e_2 的结果值。

n	s_1	s ₂	Þ	e_1	e ₂
5	2 065				
6	2 064				

D. 这段代码为 s2和 p 的值提供了什么样的对齐属性?

3.11 浮点代码

处理器的浮点体系结构包括多个方面,会影响对浮点数据操作的程序如何被映射到机器上,包括:

- 如何存储和访问浮点数值。通常是通过某种寄存器方式来完成。
- 对浮点数据操作的指令。
- 向函数传递浮点数参数和从函数返回浮点数结果的规则。
- 函数调用过程中保存寄存器的规则——例如,一些寄存器被指定为调用者保存,而 其他的被指定为被调用者保存。

简要回顾历史会对理解 x86-64 的浮点体系结构有所帮助。1997 年出现了 Pentium/ MMX, Intel 和 AMD 都引入了持续数代的媒体(media)指令,支持图形和图像处理。这些指令本意是允许多个操作以并行模式执行,称为单指令多数据或 SIMD(读作 sim-dee)。在这种模式中,对多个不同的数据并行执行同一个操作。近年来,这些扩展有了长足的发展。名字经过了一系列大的修改,从 MMX 到 SSE(Streaming SIMD Extension,流式 SIMD 扩展),以及最新的 AVX(Advanced Vector Extension,高级向量扩展)。每一代中,都有一些不同的版本。每个扩展都是管理寄存器组中的数据,这些寄存器组在 MMX 中称为 "MM"寄存器,SSE 中称为 "XMM"寄存器,而在 AVX 中称为 "YMM"寄存器,MM 寄存器是 64 位的,XMM 是 128 位的,而 YMM 是 256 位的。所以,每个 YMM 寄存器可以存放8个32 位值,或4个64 位值,这些值可以是整数,也可以是浮点数。

2000 年 Pentium 4 中引入了 SSE2, 媒体指令开始包括那些对标量浮点数据进行操作的指令,使用 XMM 或 YMM 寄存器的低 32 位或 64 位中的单个值。这个标量模式提供了一组寄存器和指令,它们更类似于其他处理器支持浮点数的方式。所有能够执行 x86-64 代码的处理器都支持 SSE2 或更高的版本,因此 x86-64 浮点数是基于 SSE 或 AVX 的,包括传递过程参数和返回值的规则[77]。

我们的讲述基于 AVX2,即 AVX 的第二个版本,它是在 2013 年 Core i7 Haswell 处理器中引入的。当给定命令行参数-mavx2 时,GCC 会生成 AVX2 代码。基于不同版本的 SSE 以及第一个版本的 AVX 的代码从概念上来说是类似的,不过指令名和格式有所不同。我们只介绍用 GCC 编译浮点程序时会出现的那些指令。其中大部分是标量 AVX 指令,我