操作被分为四组:加载有效地址、一元操作、二元操作和移位。二元操作有两个操作数, 而一元操作有一个操作数。这些操作数的描述方法与 3.4 节中所讲的一样。

指令		效果	描述
leaq	S, D	D ← &S	加载有效地址
INC	D	$D \leftarrow D + 1$	加1
DEC	D	$D \leftarrow D - 1$	减1
NEG	D	$D \leftarrow -D$	取负
NOT	D	D ← ~D	取补
ADD	S, D	$D \leftarrow D + S$	加
SUB	S, D	$D \leftarrow D - S$	减
IMUL	S, D	$D \leftarrow D * S$	乘
XOR	S, D	$D \leftarrow D \cap S$	异或
OR	S, D	$D \leftarrow D \mid S$	或
AND	S, D	$D \leftarrow D \& S$	与
SAL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot k$	左移
SHL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot k$	左移(等同于SAL)
SAR	k, D	$D \leftarrow D >>_A k$	算术右移
SHR	k, D	$D \leftarrow D >>_{l} k$	逻辑右移

图 3-10 整数算术操作。加载有效地址(leaq)指令通常用来执行简单的算术操作。其余的指令 是更加标准的一元或二元操作。我们用>>,和>>」来分别表示算术右移和逻辑右移。 注意, 这里的操作顺序与 ATT 格式的汇编代码中的相反

3.5.1 加载有效地址

加載有效地址(load effective address)指令 leaq 实际上是 movq 指令的变形。它的指令形式是从内存读数据到寄存器,但实际上它根本就没有引用内存。它的第一个操作数看上去是一个内存引用,但该指令并不是从指定的位置读入数据,而是将有效地址写入到目的操作数。在图 3-10 中我们用 C 语言的地址操作符 &S 说明这种计算。这条指令可以为后面的内存引用产生指针。另外,它还可以简洁地描述普通的算术操作。例如,如果寄存器%rdx 的值为 x,那么指令 leaq 7 (%rdx,%rdx,4),%rax 将设置寄存器%rax 的值为 5x+7。编译器经常发现 leaq 的一些灵活用法,根本就与有效地址计算无关。目的操作数必须是一个寄存器。

为了说明 leaq 在编译出的代码中的使用,看看下面这个 C 程序:

```
long scale(long x, long y, long z) {
    long t = x + 4 * y + 12 * z;
    return t;
}
```

long scale(long x, long y, long z)

编译时,该函数的算术运算以三条 leaq 指令实现,就像右边注释说明的那样: