
• 为了理解地址 3, 回想 BSS(由 AP 和无线站点组成)是一个子网的一部分,并且 这个子网经一些路由器接口与其他子网相连。地址3包含这个路由器接口的 MAC 地址。

为了对地址3的目的有更深入的理解, 我们观察在图 6-14 环境中的网络互联的例 子。在这幅图中, 有两个 AP, 每个 AP 负 责一些无线站点。每个 AP 到路由器有一 个直接连接,路由器依次又连接到全球因 特网。我们应当记住 AP 是链路层设备, 它既不能"说" IP 又不理解 IP 地址。现 在考虑将一个数据报从路由器接口 R1 移 到无线站点 H1。路由器并不清楚在它和 H1 之间有一个 AP; 从路由器的观点来说, H1 仅仅是路由器所连接的子网中的一台 图 6-14 在 802. 11 帧中使用地址字段: 主机。



在HI和RI之间发送帧

- 路由器知道 H1 的 IP 地址(从数据报的目的地址中得到),它使用 ARP 来确定 H1 的 MAC 地址,这与在普通的以太网 LAN 中相同。获取 H1 的 MAC 地址后,路由 器接口 R1 将该数据报封装在一个以太网帧中。该帧的源地址字段包含了 R1 的 MAC 地址, 目的地址字段包含 H1 的 MAC 地址。
- 当该以太网帧到达 AP 后,该 AP 在将其传输到无线信道前,先将该 802.3 以太网 帧转换为一个802.11 帧。如前所述, AP将地址1和地址2分别填上H1的MAC 地址和其自身的 MAC 地址。对于地址 3, AP 插入 R1 的 MAC 地址。通过这一方 式, H1 可以确定(从地址3)将数据报发送到子网中的路由器接口的 MAC 地址。

现在考虑在从 H1 移动一个数据报到 R1 的过程中无线站点 H1 进行响应时发生的情况。

- H1 生成一个 802. 11 帧, 如上所述, 分别用 AP 的 MAC 地址和 H1 的 MAC 地址填 充地址1和地址2字段。对于地址3, H1插入R1的MAC地址。
- 当 AP 接收该 802. 11 帧后,将其转换为以太网帧。该帧的源地址字段是 H1 的 MAC 地址, 目的地址字段是 R1 的 MAC 地址。因此, 地址 3 允许 AP 在构建以太 网帧时能够确定目的 MAC 地址。

总之, 地址 3 在 BSS 和有线局域网互联中起着关键作用。

3. 序号、持续期和帧控制字段

前面讲过在802.11 网络中, 无论何时一个站点正确地收到一个来自于其他站点的帧, 它就回发一个确认。因为确认可能会丢失、发送站点可能会发送一个给定帧的多个副本。 正如我们在 rdt2.1 协议讨论中所见(3.4.1节),使用序号可以使接收方区分新传输的帧 和以前帧的重传。因此在802.11帧中的序号字段在链路层与在第3章中运输层中的该字 段有着完全相同的目的。

前面讲过802.11 协议允许传输结点预约信道一段时间,包括传输其数据帧的时间和 传输确认的时间。这个持续期值被包括在该帧的持续期字段中(在数据帧和 RTS 及 CTS 帧中均存在)。