请注意补码(Two's complement)和反码(Ones'complement)中撇号的位置是不同的。术语补码来源于这样一个情况,对于非负数 x,我们用 2^w-x (这里只有一个 2)来计算—x的 w 位表示。术语反码来源于这样一个属性,我们用[$111\cdots1$]—x(这里有很多个 1)来计算—x 的反码表示。

为了更好地理解补码表示,考虑下面的代码:

```
short x = 12345;
short mx = -x;

show_bytes((byte_pointer) &x, sizeof(short));
show_bytes((byte_pointer) &mx, sizeof(short));
```

当在大端法机器上运行时,这段代码的输出为 30 39 和 cf c7,指明 x 的十六进制表示为 0x3039,而 mx 的十六进制表示为 0xCFC7。将它们展开为二进制,我们得到 x 的位模式为[0011000000111001],而 mx 的位模式为[11001111111000111]。如图 2-15 所示,等式(2.3)对这两个位模式生成的值为 12 345 和-12 345。

权	12 345		-12 345		53 191	
	位	值	位	值	位	值
1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	2	1	2
4	0	0	1	4	1	4
8	1	8	0	0	0	0
16	1	16	0	0	0	0
32	1	32	0	0	0	0
64	0	0	1	64	1	64
128	0	0	1	128	1	128
256	0	0	1	256	1	256
512	0	0	1	512	1	512
1 024	0	0	1	1 024	1	1 024
2 048	0	0	1	2 048	1	2 048
4 096	1	4096	0	0	0	0
8 192	1	8192	0	0	0	0
16 384	0	0	1	16 384	1	16 384
±32 768	0	0	1	-32 768	1	32 768
总计	12 345		-12 345		53 191	

图 2-15 12 345 和-12 345 的补码表示,以及 53 191 的无符号表示。注意后面两个数有相同的位表示

○ 练习题 2. 18 在第 3 章中,我们将看到由反汇编器生成的列表,反汇编器是一种将可执行程序文件转换回可读性更好的 ASCII 码形式的程序。这些文件包含许多十六进制数字,都是用典型的补码形式来表示这些值。能够认识这些数字并理解它们的意义(例如它们是正数还是负数),是一项重要的技巧。

在下面的列表中,对于标号为 $A \sim I(标记在右边)$ 的那些行,将指令名(sub、mov和 add)右边显示的(32 位补码形式表示的)十六进制值转换为等价的十进制值。

```
4004d0: 48 81 ec e0 02 00 00
                                 sub
                                         $0x2e0, %rsp
                                                                   A.
4004d7: 48 8b 44 24 a8
                                 mov
                                         -0x58(%rsp),%rax
                                                                   B.
4004dc: 48 03 47 28
                                 add
                                         0x28(%rdi),%rax
                                                                   C.
4004e0: 48 89 44 24 d0
                                        %rax, -0x30(%rsp)
                                                                   D.
                                 mov
```