的数组内容。这样对高速缓存的使用效率很低。相比较而言,以中间位作为索引,相邻的块总是映射到不同的高速缓存行。在这里的情况中,高速缓存能够存放整个大小为C的数组片,这里C是高速缓存的大小。

- ※ 练习题 6.11 假想一个高速缓存,用地址的高 s 位做组索引,那么内存块连续的片(chunk)会被映射到同一个高速缓存组。
  - A. 每个这样的连续的数组片中有多少个块?
  - B. 考虑下面的代码,它运行在一个高速缓存形式为(S, E, B, m) = (512, 1, 32, 32)的系统上:

int array[4096];

for (i = 0; i < 4096; i++)
sum += array[i];</pre>

在任意时刻,存储在高速缓存中的数组块的最大数量为多少?

## 6.4.3 组相联高速缓存

直接映射高速缓存中冲突不命中造成的问题源于每个组只有一行(或者,按照我们的术语来描述就是 E=1)这个限制。组相联高速缓存(set associative cache)放松了这条限制,所以每个组都保存有多于一个的高速缓存行。一个 1 < E < C/B 的高速缓存通常称为 E 路组相联高速缓存。在下一节中,我们会讨论 E=C/B 这种特殊情况。图 6-32 展示了一个 2路组相联高速缓存的结构。




图 6-32 组相联高速缓存(1<E<C/B)。在一个组相联高速缓存中,每个组包含多于一个行。 这里的特例是一个 2 路组相联高速缓存

## 1. 组相联高速缓存中的组选择

它的组选择与直接映射高速缓存的组选择一样,组索引位标识组。图 6-33 总结了这个原理。

## 2. 组相联高速缓存中的行匹配和字选择

组相联高速缓存中的行匹配比直接映射高速缓存中的更复杂,因为它必须检查多个行的标记位和有效位,以确定所请求的字是否在集合中。传统的内存是一个值的数组,以地址作为输入,并返回存储在那个地址的值。另一方面,相联存储器是一个(key, value)对的数组,以 key 为输入,返回与输入的 key 相匹配的(key, value)对中的 value 值。因此,我们可以把组相联高速缓存中的每个组都看成一个小的相联存储器,key 是标记和有效位,而 value 就是块的内容。