对象标识符	名字	类型	描述 (引自 RFC 4113)
1, 3, 6, 1, 2, 1, 7, 1	udpInDatagrams	Counter32	"交付给 UDP 用户的 UDP 数据报总数"
1. 3. 6. 1. 2. 1. 7. 2	udpNoPorts	Counter32	"在那些没有应用程序的目的地端口所接收到的 UDP 数据报总数"
1. 3. 6. 1. 2. 1. 7. 3	udpInErrors	Counter32	"接收的不能传递的 UDP 数据报数量, 其原因并非 是目的地端口没有应用程序"
1. 3. 6. 1. 2. 1. 7. 4	udpOutDatagrams	Counter32	"从该实体发送的 UDP 数据报总数"

表 9-3 在 MIB-2 UDP 模块中的部分被管对象


## 9.3.3 SNMP 协议运行和传输映射

简单网络管理协议版本 2(SNMPv2) [RFC 3416] 用于管理实体和代表管理实体执行的代理之间传递 MIB 信息。SNMP 的最常使用方式是请求响应模式(request-response mode),其中 SNMPv2 管理实体向 SNMPv2 代理发送一个请求,代理接收到该请求后,执行某些动作,然后向该请求发送一个回答。请求通常用于查询(检索)或修改(设置)与某被管设备相关的 MIB 对象值。第二个常使用的 SNMP 报文是代理向管理实体发送的一种非请求报文,该报文称为陷阱报文(trap message)。该报文用于通知管理实体,一个异常情况已经导致了MIB 对象值的改变。我们在 9.1 节中已看到,网络管理员在出现如下情况时可能希望接收到陷阱报文,例如,一个接口不工作,某链路上的拥塞达到一个预定的级别,或发生了某些其他值得注意的事件。注意到在轮询(请求响应交互)和陷阱之间有许多折中;参见课后习题。

表 9-4 中表示了 SNMPv2 定义的 7 种类型的报文,这些报文一般称为协议数据单元 (PDU)。图 9-4 显示了这些 PDU 的格式。

SNMPv2 PDU 类型	发送方 - 接收方	描述
GetRequest	管理者到代理	取得一个或多个 MIB 对象实例值
GetNextRequest	管理者到代理	取得列表中下一个 MIB 对象实例值
GetBulkRequest	管理者到代理	以大数据块方式取得值,例如大表中的值
InformRequest	管理者到管理者	向不能访问的远程管理实体通知 MIB 值
SetRequest	管理者到代理	设置一个或多个 MIB 对象实例的值
Response	代理到管理者或管理者 到管理者	对 GetRequest、GetNextRequest、GetBulkRequest、 SetRequest PDU或InformRequest产生的响应
SNMPv2-Trap	代理到管理者	向管理者通知一个异常事件

表 9-4 SNMPv2 PDU 类型



SNMP PDU

图 9-4 SNMP PDU 格式