理虚拟内存。你还将了解到 C 程序中的大多数常见的与内存有关的错误,并学会如何避免它们的出现。

9.1 物理和虚拟寻址

计算机系统的主存被组织成一个由 M 个连续的字节大小的单元组成的数组。每字节

都有一个唯一的物理地址(Physical Address, PA)。第一个字节的地址为0,接下来的字节地址为1,再下一个为2,依此类推。给定这种简单的结构,CPU访问内存的最自然的方式就是使用物理地址。我们把这种方式称为物理寻址(physical addressing)。图 9-1 展示了一个物理寻址的示例,该示例的上下文是一条加载指令,它读取从物理地址4处开始的4字节字。当 CPU 执行这条加载指令时,会生成一个有效物理地址,通过内存总线,把它传递给主存。主存取出从物理地址4处开始的4字节字,并将它返回给CPU,CPU会将它存放在一个寄存器里。




图 9-1 一个使用物理寻址的系统

早期的PC使用物理寻址,而且诸如数字信号处理器、嵌入式微控制器以及Cray超级计算机这样的系统仍然继续使用这种寻址方式。然而,现代处理器使用的是一种称为虚拟录址(virtual addressing)的寻址形式,参见图 9-2。




图 9-2 一个使用虚拟寻址的系统

使用虚拟寻址,CPU 通过生成一个虚拟地址(Virtual Address, VA)来访问主存,这个虚拟地址在被送到内存之前先转换成适当的物理地址。将一个虚拟地址转换为物理地址的任务叫做地址翻译(address translation)。就像异常处理一样,地址翻译需要 CPU 硬件和操作系统之间的紧密合作。CPU 芯片上叫做内存管理单元(Memory Management Unit, MMU)的专用硬件,利用存放在主存中的查询表来动态翻译虚拟地址,该表的内容由操作系统管理。

9.2 地址空间

地址空间(address space)是一个非负整数地址的有序集合: