

图 9-17 一个两级页表层次结构。注意地址是从上往下增加的

二级页表中的每个 PTE 都负责映射一个 4KB 的虚拟内存页面,就像我们查看只有一级的页表一样。注意,使用 4 字节的 PTE,每个一级和二级页表都是 4KB 字节,这刚好和一个页面的大小是一样的。

这种方法从两个方面减少了内存要求。第一,如果一级页表中的一个 PTE 是空的,那么相应的二级页表就根本不会存在。这代表着一种巨大的潜在节约,因为对于一个典型的程序,4GB的虚拟地址空间的大部分都会是未分配的。第二,只有一级页表才需要总是在主存中;虚拟内存系统可以在需要时创建、页面调入或调出二级页表,这就减少了主存的压力;只有最经常使用的二级页表才需要缓存在主存中。

图 9-18 描述了使用 k 级页表层次结构的地址翻译。虚拟地址被划分成为 k 个 VPN 和 1 个 VPO。每个 VPN i 都是一个到第 i 级页表的索引,其中  $1 \le i \le k$ 。第 j 级页表中的每个 PTE,  $1 \le j \le k-1$ ,都指向第 j+1 级的某个页表的基址。第 k 级页表中的每个 PTE 包含某个物理页面的 PPN,或者一个磁盘块的地址。为了构造物理地址,在能够确定 PPN 之前,MMU 必须访问 k 个 PTE。对于只有一级的页表结构,PPO 和 VPO 是相同的。




图 9-18 使用 k 级页表的地址翻译