填写下表,给出下面指令的效果,说明将被更新的寄存器或内存位置,以及得到的值:

指令	目的	值
addq %rcx, (%rax)		
subq %rdx,8(%rax)		
imulq \$16, (%rax,%rdx,8)		
incq 16(%rax)		
decq %rcx	_	
subq %rdx, %rax	_	

## 3.5.3 移位操作

最后一组是移位操作,先给出移位量,然后第二项给出的是要移位的数。可以进行算术和逻辑右移。移位量可以是一个立即数,或者放在单字节寄存器%cl 中。(这些指令很特别,因为只允许以这个特定的寄存器作为操作数。)原则上来说,1 个字节的移位量使得移位量的编码范围可以达到  $2^8-1=255$ 。 x86-64 中,移位操作对 w 位长的数据值进行操作,移位量是由%cl 寄存器的低 m 位决定的,这里  $2^m=w$ 。高位会被忽略。所以,例如当寄存器%cl 的十六进制值为 0xFF 时,指令 salb 会移 7 位,salw 会移 15 位,sall 会移 31 位,而 salg 会移 63 位。

如图 3-10 所示, 左移指令有两个名字. SAL 和 SHL。两者的效果是一样的, 都是将右边填上 0。右移指令不同, SAR 执行算术移位(填上符号位), 而 SHR 执行逻辑移位(填上0)。移位操作的目的操作数可以是一个寄存器或是一个内存位置。图 3-10 中用>><sub>A</sub>(算术)和>><sub>L</sub>(逻辑)来表示这两种不同的右移运算。

○ 练习题 3.9 假设我们想生成以下 C 函数的汇编代码:

```
long shift_left4_rightn(long x, long n)
{
    x <<= 4;
    x >>= n;
    return x;
}
```

下面这段汇编代码执行实际的移位,并将最后的结果放在寄存器%rax中。此处省略了两条关键的指令。参数 x 和 n 分别存放在寄存器%rdi 和%rsi 中。

根据右边的注释,填出缺失的指令。请使用算术右移操作。

## 3.5.4 讨论

我们看到图 3-10 所示的大多数指令,既可以用于无符号运算,也可以用于补码运算。