多应用程序包括许多文件共享系统,在下载期间其用户界面显示了其瞬时吞吐量,也许你以前已经观察过它!)如果该文件由 F 比特组成,主机 B 接收到所有 F 比特用去 T 秒,则文件传送的平均吞吐量(average throughput)是 F/T bps。对于某些应用程序如因特网电话,希望具有低时延和在某个阈值之上的一致的瞬时吞吐量。例如,对某些因特网电话是超过24kbps,对某些实时视频应用程序是超过256kbps。对于其他应用程序,包括涉及文件传送的那些应用程序,时延不是至关重要的,但是希望具有尽可能高的吞吐量。

为了进一步深入理解吞叶量这个重要概念,我们考虑几个例子。图 1-19a 显示了服务 器和客户这两个端系统,它们由两条通信链路和一台路由器相连。考虑从服务器传送一个 文件到客户的吞吐量。令 R。表示服务器与路由器之间的链路速率; R。表示路由器与客户 之间的链路速率。假定在整个网络中只有从这台服务器到那台客户的比特在传送。在这种 理想的情况下,我们现在问该服务器到客户的吞吐量是多少?为了回答这个问题,我们可 以想象比特是流体,通信链路是管道。显然,这台服务器不能以快于 R, bps 的速率通过其 链路注入比特;这台路由器也不能以快于 R_c bps 的速率转发比特。如果 $R_c < R_c$,则由该服 务器注入的比特将顺畅地通过路由器"流动",并以速率 R_s bps 到达客户,给定了 R_s bps 的吞吐量。在另一方面,如果 R。< R。,则该路由器将不能够以接收它们那样快的速率来转 发比特。在这种情况下,比特将以速率R。离开该路由器,从而得到端到端吞吐量R。。(还 要注意的是,如果比特继续以速率 R。到达该路由器,继续以 R。离开路由器的话,在该路 由器中等待传输给客户的积压比特将不断增加,这是一种非常不希望的情况!)因此,对 于这种简单的两链路的网络, 其吞吐量是 $\min \{R_c, R_s\}$, 这就是说, 它是瓶颈链路 (bottleneck link)的传输速率。在决定了吞吐量之后,我们现在近似地得到从服务器到客户传 输一个F比特的大文件所需要的时间是 $F/\min\{R_c, R_s\}$ 。对于一个特定的例子,假定你正 在下载一个 $F = 32 \times 10^6$ 比特的 MP3 文件, 服务器具有 $R_s = 2$ Mbps 的传输速率, 并且你有 一条 R = 1Mbps 的接入链路。则传输该文件所需的时间是 32 秒。当然,这些吞吐量和传 送时间的表达式仅是近似的, 因为它们并没有考虑分组层次和协议的问题。




图 1-19 一个文件从服务器传送到客户的吞吐量

图 1-19b 此时显示了在服务器和客户之间具有 N 条链路的一个网络,这 N 条链路的传输速率分别是 R_1 , R_2 , … , R_N 。应用与对两条链路网络的分析相同的方法,我们发现从服务器到客户的文件传输的吞吐量是 $\min\{R_1$, R_2 , … , $R_N\}$,这同样仍是沿着服务器和客户之间路径的瓶颈链路的速率。