的权重从-8变为+8。因此,补码表示的负数如果看成无符号数,值会增加 $2^4=16$ 。因 而,-5变成了+11,而-1变成了+15。




图 2-16 比较当 w=4 时无符号表示和补码表示(对补码和无符号数来说, 最高有效位的权重分别是-8 和+8,因而产生--个差为 16)

图 2-17 说明了函数 T2U 的一般行为。如图所示,当将一个有符号数映射为它相应的 无符号数时,负数就被转换成了大的正数,而非负数会保持不变。

原理: 无符号数转换为补码

对满足 $0 \le u \le UMax_u$ 的 u 有:

$$U2T_w(u) = \begin{cases} u, & u \leq TMax_w \\ u - 2^w, & u > TMax_w \end{cases}$$
 (2.7)

· 该原理证明如下:

推导: 无符号数转换为补码

设 \vec{u} = $U2B_w(u)$, 这个位向量也是 $U2T_w(u)$ 的补码表示。公式(2.1)和公式(2.3)结合起来有 $U2T_w(u) = -u_{w-1}2^w + u \tag{2.8}$

在 u 的无符号表示中,对公式(2.7)的两种情况来说,位 u_{w-1} 决定了 u 是否大于 $TMax_{w}=2^{w-1}-1$ 。

图 2-18 说明了函数 U2T 的行为。对于小的数($\leq TMax_w$), 从无符号到有符号的转换 将保留数字的原值。对于大的数($> TMax_w$), 数字将被转换为一个负数值。




图 2-17 从补码到无符号数的转换。函数 T2U 将负数转换为大的正数




图 2-18 从无符号数到补码的转换。函数 U2T 把大于 2^{w-1}-1 的数字转换为负值