开始这种手工的模拟,我们发现写下虚拟地址的各个位,标识出我们会需要的各种字段, 并确定它们的十六进制值,是非常有帮助的。当硬件解码地址时,它也执行相似的任务。

	TLBT							BI							
	0x03						0x03								
位位置	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
VA = 0x03d4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	
		VPN								VPO					
	0x0f										0x	14			

开始时,MMU 从虚拟地址中抽取出 VPN(0x0F),并且检查 TLB,看它是否因为前面的某个内存引用缓存了 PTE 0x0F 的一个副本。TLB 从 VPN 中抽取出 TLB 索引(0x03)和 TLB 标记(0x3),组 0x3 的第二个条目中有效匹配,所以命中,然后将缓存的 PPN (0x0D)返回给 MMU。

如果 TLB 不命中,那么 MMU 就需要从主存中取出相应的 PTE。然而,在这种情况中,我们很幸运,TLB 会命中。现在,MMU 有了形成物理地址所需要的所有东西。它通过将来自 PTE 的 PPN(0x0D)和来自虚拟地址的 VPO(0x14)连接起来,这就形成了物理地址(0x354)。

接下来, MMU 发送物理地址给缓存, 缓存从物理地址中抽取出缓存偏移 CO(0x0)、缓存组索引 CI(0x5)以及缓存标记 CT(0x0D)。

			C	Γ		C	CO					
	0x0d							0x	0x0			
位位置	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PA = 0x354	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
	PPN 0x0d							PPO 0x14				

因为组 0x5 中的标记与 CT 相匹配,所以缓存检测到一个命中,读出在偏移量 CO 处的数据字节(0x36),并将它返回给 MMU,随后 MMU 将它传递回 CPU。

翻译过程的其他路径也是可能的。例如,如果 TLB 不命中,那么 MMU 必须从页表中的 PTE 中取出 PPN。如果得到的 PTE 是无效的,那么就产生一个缺页,内核必须调入合适的页面,重新运行这条加载指令。另一种可能性是 PTE 是有效的,但是所需要的内存块在缓存中不命中。

○ 练习题 9.4 说明 9.6.4 节中的示例内存系统是如何将一个虚拟地址翻译成一个物理地址和访问缓存的。对于给定的虚拟地址,指明访问的 TLB条目、物理地址和返回的缓存字节值。指出是否发生了 TLB不命中,是否发生了缺页,以及是否发生了缓存不命中。如果是缓存不命中,在"返回的缓存字节"栏中输入"—"。如果有缺页,则在"PPN"一栏中输入"—",并且将 C 部分和 D 部分空着。

虚拟地址: 0x03d7

A. 虚拟地址格式

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

B. 地址翻译