因此在磁盘上还不存在。虚拟页 1、4 和 6 被缓存在物理内存中。页 2、5 和 7 已经被分配了,但是当前并未缓存在主存中。




图 9-3 一个 VM 系统是如何使用主存作为缓存的

## 9.3.1 DRAM 缓存的组织结构

为了有助于清晰理解存储层次结构中不同的缓存概念,我们将使用术语 SRAM 缓存来表示位于 CPU 和主存之间的 L1、L2 和 L3 高速缓存,并且用术语 DRAM 缓存来表示虚拟内存系统的缓存,它在主存中缓存虚拟页。

在存储层次结构中,DRAM 缓存的位置对它的组织结构有很大的影响。回想一下,DRAM 比 SRAM 要慢大约 10 倍,而磁盘要比 DRAM 慢大约 100 000 多倍。因此,DRAM 缓存中的不命中比起 SRAM 缓存中的不命中要昂贵得多,这是因为 DRAM 缓存不命中要由磁盘来服务,而 SRAM 缓存不命中通常是由基于 DRAM 的主存来服务的。而且,从磁盘的一个扇区读取第一个字节的时间开销比起读这个扇区中连续的字节要慢大约100 000 倍。归根到底,DRAM 缓存的组织结构完全是由巨大的不命中开销驱动的。

因为大的不命中处罚和访问第一个字节的开销,虚拟页往往很大,通常是 4KB~2MB。由于大的不命中处罚,DRAM 缓存是全相联的,即任何虚拟页都可以放置在任何的物理页中。不命中时的替换策略也很重要,因为替换错了虚拟页的处罚也非常之高。因此,与硬件对 SRAM 缓存相比,操作系统对 DRAM 缓存使用了更复杂精密的替换算法。(这些替换算法超出了我们的讨论范围)。最后,因为对磁盘的访问时间很长,DRAM 缓存总是使用写回,而不是直写。

## 9.3.2 页表

同任何缓存一样,虚拟内存系统必须有某种方法来判定一个虚拟页是否缓存在 DRAM中的某个地方。如果是,系统还必须确定这个虚拟页存放在哪个物理页中。如果 不命中,系统必须判断这个虚拟页存放在磁盘的哪个位置,在物理内存中选择一个牺牲 页,并将虚拟页从磁盘复制到 DRAM 中,替换这个牺牲页。

这些功能是由软硬件联合提供的,包括操作系统软件、MMU(内存管理单元)中的地址翻译硬件和一个存放在物理内存中叫做页表(page table)的数据结构,页表将虚拟页映射到物理页。每次地址翻译硬件将一个虚拟地址转换为物理地址时,都会读取页表。操作系统负责维护页表的内容,以及在磁盘与 DRAM 之间来回传送页。

图 9-4 展示了一个页表的基本组织结构。页表就是一个页表条目(Page Table Entry, PTE)的数组。虚拟地址空间中的每个页在页表中一个固定偏移量处都有一个 PTE。为了