

图 1-14 对于 FDM, 每条电路连续地得到部分带宽。对于 TDM, 每条电路在 短时间间隔(即时隙)中周期性地得到所有带宽

在结束讨论电路交换之前,我们讨论一个用数字表示的例子,它更能说明问题的实质。考虑从主机 A 到主机 B 经一个电路交换网络需要多长时间发送一个 640 000 比特的文件。假如在该网络中所有链路使用 24 时隙的 TDM,具有 1. 536Mbps 的比特速率。同时假定在主机 A 能够开始传输该文件之前,需要 500ms 创建一条端到端电路。它需要多长时间才能发送该文件?每条链路具有的传输速率是 1. 536Mbps/24 = 64kbps,因此传输该文件需要 (640kb)/(64kbps) = 10s。对于这个 10s,再加上电路创建时间,这样就需要 10. 5s 发送该文件。值得注意的是,该传输时间与链路数量无关:端到端电路不管是通过一条链路还是 100 条链路,传输时间都将是 10s。(实际的端到端时延还包括传播时延,参见 1. 4 节。)

2. 分组交换与电路交换的对比

在描述了电路交换和分组交换之后,我们来对比一下这两者。分组交换的批评者经常争辩说,分组交换不适合实时服务(例如,电话和视频会议),因为它的端到端时延是可变的和不可预测的(主要是因为排队时延的变动和不可预测所致)。分组交换的支持者却争辩道:①它提供了比电路交换更好的带宽共享;②它比电路交换更简单,更有效,实现成本更低。分组交换与电路交换之争的有趣讨论参见[Molinero-Fernandez 2002]。概括而言,嫌餐馆预订麻烦的人宁可要分组交换而不愿意要电路交换。

分组交换为什么更有效呢? 我们看一个简单的例子。假定多个用户共享一条 1Mbps 链路,再假定每个用户活跃周期是变化的,某用户时而以 100kbps 恒定速率产生数据,时而静止——这时用户不产生数据。进一步假定该用户仅有 10% 的时间活跃 (余下的 90% 的时间空闲下来喝咖啡)。对于电路交换,在所有的时间内必须为每个用户预留 100kbps。例如,对于电路交换的 TDM,如果一个 1s 的帧被划分为 10 个时隙,每个时隙为 100ms,则每帧将为每个用户分配一个时隙。

因此, 该电路交换链路仅能支持 10 (=1Mbps/100kbps) 个并发的用户。对于分组交