- 函数使用寄存器%xmm0来返回浮点值。
- 所有的 XMM 寄存器都是调用者保存的。被调用者可以不用保存就覆盖这些寄存器 中任意一个。

当函数包含指针、整数和浮点数混合的参数时,指针和整数通过通用寄存器传递,而 浮点值通过 XMM 寄存器传递。也就是说,参数到寄存器的映射取决于它们的类型和排列 的顺序。下面是一些例子:

double f1(int x, double y, long z);

这个函数会把x存放在%edi中,y放在%xmm0中,而z放在%rsi中。

double f2(double y, int x, long z);

这个函数的寄存器分配与函数 f1 相同。

double f1(float x, double *y, long *z);

这个函数会将 x 放在%xmm0 中, y 放在%rdi 中, 而 z 放在%rsi 中。

练习题 3.52 对于下面每个函数声明,确定参数的寄存器分配。

- A. double g1(double a, long b, float c, int d);
- B. double g2(int a, double *b, float *c, long d);
- C. double g3(double *a, double b, int c, float d);
- D. double g4(float a, int *b, float c, double d);

3.11.3 浮点运算操作

图 3-49 描述了一组执行算术运算的标量 AVX2 浮点指令。每条指令有一个(S₁)或两 个 (S_1, S_2) 源操作数,和一个目的操作数 D。第一个源操作数 S_1 可以是一个 XMM 寄存器 或一个内存位置。第二个源操作数和目的操作数都必须是 XMM 寄存器。每个操作都有一 条针对单精度的指令和一条针对双精度的指令。结果存放在目的寄存器中。

单精度	双精度	效果	描述
vaddss	vaddsd	$D \leftarrow S_2 + S_1$	浮点数加
vsubss	vsubsd	$D \leftarrow S_2 - S_1$	浮点数减
vmulss	vmulsd	$D \leftarrow S_2 \times S_1$	浮点数乘
vdivss	vdivsd	$D \leftarrow S_2/S_1$	浮点数除
vmaxss	vmaxsd	$D \leftarrow \max(S_2, S_1)$	浮点数最大值
vminss	vminsd	$D \leftarrow \min(S_2, S_1)$	浮点数最小值
sqrtss	sqrtsd	$D \leftarrow \sqrt{S_1}$	浮点数平方根

图 3-49 标量浮点算术运算。这些指令有一个或两个源操作数和一个目的操作数

来看一个例子,考虑下面的浮点函数:

```
double funct(double a, float x, double b, int i)
{
   return a*x - b/i;
```

x86-64 代码如下: