的用户解释这个错误。

```
code/netp/tiny/tiny.c
    void clienterror(int fd, char *cause, char *errnum,
2
                      char *shortmsg, char *longmsg)
3
    {
4
         char buf[MAXLINE], body[MAXBUF];
5
         /* Build the HTTP response body */
         sprintf(body, "<html><title>Tiny Error</title>");
7
8
         sprintf(body, "%s<body bgcolor=""fffffff"">\r\n", body);
         sprintf(body, "%s%s: %s\r\n", body, errnum, shortmsg);
9
         sprintf(body, "%s%s: %s\r\n", body, longmsg, cause);
10
         sprintf(body, "%s<hr><em>The Tiny Web server</em>\r\n", body);
11
12
13
         /* Print the HTTP response */
         sprintf(buf, "HTTP/1.0 %s %s\r\n", errnum, shortmsg);
14
15
         Rio_writen(fd, buf, strlen(buf));
16
         sprintf(buf, "Content-type: text/html\r\n");
         Rio writen(fd, buf, strlen(buf));
17
         sprintf(buf, "Content-length: %d\r\n\r\n", (int)strlen(body));
18
         Rio_writen(fd, buf, strlen(buf));
19
         Rio_writen(fd, body, strlen(body));
20
21
    }

    code/netp/tiny/tiny.c
```

图 11-31 TINY clienterror 向客户端发送一个出错消息

回想一下,HTML响应应该指明主体中内容的大小和类型。因此,我们选择创建HTML内容为一个字符串,这样一来我们可以简单地确定它的大小。还有,请注意我们为所有的输出使用的都是图 10-4 中健壮的 rio writen 函数。

4. read requesthdrs 函数

TINY 不使用请求报头中的任何信息。它仅仅调用图 11-32 中的 read_requesthdrs 函数来读取并忽略这些报头。注意,终止请求报头的空文本行是由回车和换行符对组成的,我们在第 6 行中检查它。

```
code/netp/tiny/tiny.c
     void read_requesthdrs(rio_t *rp)
 2
     {
         char buf [MAXLINE];
 3
 4
         Rio_readlineb(rp, buf, MAXLINE);
 5
         while(strcmp(buf, "\r\n")) {
 6
              Rio_readlineb(rp, buf, MAXLINE);
              printf("%s", buf);
8
 9
10
         return;
     }
11
                                                          - code/netp/tiny/tiny.c
```

图 11-32 TINY read_requesthdrs 读取并忽略请求报头