## 2.3.3 补码的非

可以看到范围在  $TMin_w \leq x \leq TMax_w$  中的每个数字 x 都有 $+\frac{1}{w}$  下的加法逆元,我们将 $-\frac{1}{w}x$  表示如下。

原理: 补码的非

对满足  $TMin_w \leq x \leq TMax_w$  的 x, 其补码的非 $-\frac{1}{w}x$  由下式给出

$$-\frac{1}{w}x = \begin{cases} TMin_w, & x = TMin_w \\ -x, & x > TMin_w \end{cases}$$
 (2.15)

也就是说,对w位的补码加法来说, $TMin_w$ 是自己的加法的逆,而对其他任何数值x都有一x作为其加法的逆。

推导, 补码的非

观察发现  $TMin_w + TMin_w = -2^{w-1} + (-2^{w-1}) = -2^w$ 。这将导致负溢出,因此  $TMin_w + {}^t_w TMin_w = -2^w + 2^w = 0$ 。对满足  $x > TMin_w$  的 x,数值-x 可以表示为一个 w 位的补码,它们的和-x + x = 0。

○ 练习题 2.33 我们可以用一个十六进制数字来表示长度 w=4 的位模式。根据这些数字的补码的解释,填写下表,确定所示数字的加法逆元。

x		$-\frac{t}{4}x$		
十六进制	十进制	十进制	十六进制	
0				
5				
8				
D				
F				

对于补码和无符号(练习题 2.28)非(negation)产生的位模式, 你观察到什么?

## 网络旁注 DATA: TNEG 补码非的位级表示

计算一个位级表示的值的补码非有几种聪明的方法。这些技术很有用(例如当你在调试程序的时候遇到值 Oxffffffffa),同时它们也能够让你更了解补码表示的本质。

执行位级补码非的第一种方法是对每一位求补,再对结果加1。在C语言中,我们可以说,对于任意整数值x,计算表达式-x和~x+1得到的结果完全一样。

下面是一些示例,字长为4:

$\vec{x}$		$-\vec{x}$		$incr(\vec{x})$	
[0101]	5	[1010]	-6	[1011]	-5
[0111]	7	[1000]	-8	[1001]	-7
[1100]	-4	[0011]	3	[0100]	4
[0000]	0	[1111]	-1	[0000]	0
[1000]	-8	[0111]	7	[1000]	-8

从前面的例子我们知道 0xf 的补是 0x0, 而 0xa 的补是 0x5, 因而 0xfffffffa 是 -6 的补码表示。

计算一个数 x 的补码非的第二种方法是建立在将位向量分为两部分的基础之上的。假设 k 是最右边的 1 的位置,因而 x 的位级表示形如 $[x_{w-1}, x_{w-2}, \cdots, x_{k+1}, 1, 0, \cdots, 0]$ 。 (只要  $x \neq 0$  就能够找到这样的 k。)这个值的非写成二进制格式就是 $[\sim x_{w-1}, \sim x_{w-2}, \cdots, \cdots, x_{w-1}, \sim x_{w-2}, \cdots, x_{w-1}, \sim x_{w-2}, \cdots, x_{w-1}, \cdots]$