Base addr

XD

63 62 52 51

图 9-23 给出了第一级、第二级或第三级页表中条目的格式。当 P=1 时(Linux 中就 总是如此),地址字段包含一个 40 位物理页号(PPN),它指向适当的页表的开始处。注 意,这强加了一个要求,要求物理页表 4KB 对齐。

12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

XD	未使用	负表物理基地址	未使用	G	PS	A	CD	WT	U/S	R/W	P=1
		OS 可用(磁盘上i	的页表位置)								P=0
	字段 描述										
	P	子页表在物理内	存中(1), 7	不在	(0)						
	R/W	对于所有可访问]页,只读或者	读写	可访问权	限					
	U/S	对于所有可访问]页,用户或起	超级月	月户 (内	核) 核	其式访	问权	限		
	WT	子页表的直写或	写回缓存策略	\$							
	CD 能 / 不能缓存子页表										
	A	引用位(由 MM	引用位(由 MMU 在读和写时设置,由软件清除)								
	PS	而大小为4KB	₩ 4 MB (UX	计第-	-厚PTF	完义)				

能 / 不能从这个 PTE 可访问的所有页中取指令 图 9-23 第一级、第二级和第三级页表条目格式。每个条目引用一个 4KB 子页表

子页表的物理基地址的最高 40 位

图 9-24 给出了第四级页表中条目的格式。当 P=1, 地址字段包括一个 40 位 PPN, 它指向物理内存中某一页的基地址。这又强加了一个要求,要求物理页 4KB 对齐。

XD	未使用	页表物理基地址	未使用	G	0	D	A	CD	WT	U/S	R/W	P=1
		OS可用(磁盘上的	页表位置)									P=0
	字段			抽	述							
	P 子页表在物理内存中(1),不在(0)											
	R/W 对于子页,只读或者读写访问权限 U/S 对于子页,用户或超级用户(内核)模式访问权限											
	WT 子页的直写或写回缓存策略											
CD 能 / 不能缓存												
	A	引用位(由 MMU 在读和写时设置,由软件清除)										
D 修改位(由MMU在读和写时设置,由软件清除)												
G 全局页(在任务切换时,不从 TLB 中驱逐出去)												
Base addr 子页物理基地址的最高 40 位												
-	XD	能 / 不能从这个子页中取指令										

图 9-24 第四级页表条目的格式。每个条目引用一个 4KB 子页

PTE 有三个权限位,控制对页的访问。R/W 位确定页的内容是可以读写的还是只读 的。U/S 位确定是否能够在用户模式中访问该页,从而保护操作系统内核中的代码和数据