1.5 高速缓存至关重要

这个简单的示例揭示了一个重要的问题,即系统花费了大量的时间把信息从一个地方 挪到另一个地方。hello程序的机器指令最初是存放在磁盘上,当程序加载时,它们被复 制到主存;当处理器运行程序时,指令又从主存复制到处理器。相似地,数据串"hello,world/n"开始时在磁盘上,然后被复制到主存,最后从主存上复制到显示设备。从 程序员的角度来看,这些复制就是开销,减慢了程序"真正"的工作。因此,系统设计者 的一个主要目标就是使这些复制操作尽可能快地完成。

根据机械原理,较大的存储设备要比较小的存储设备运行得慢,而快速设备的造价远高于同类的低速设备。比如说,一个典型系统上的磁盘驱动器可能比主存大 1000 倍,但是对处理器而言,从磁盘驱动器上读取一个字的时间开销要比从主存中读取的开销大 1000 万倍。

类似地,一个典型的寄存器文件只存储几百字节的信息,而主存里可存放几十亿字节。然而,处理器从寄存器文件中读数据比从主存中读取几乎要快 100 倍。更麻烦的是,随着这些年半导体技术的进步,这种处理器与主存之间的差距还在持续增大。加快处理器的运行速度比加快主存的运行速度要容易和便宜得多。

针对这种处理器与主存之间的差异,系统设计者采用了更小更快的存储设备,称为高速缓存存储器(cache memory,简称为 cache 或高速缓存),作为暂时的集结区域,存放处理器近期可能会需要的信息。图 1-8 展示了一个典型系统中的高速缓存存储器。位于处理器芯片上的 L1 高速缓存的容量可以达到数万字节,访问速度几乎和访问寄存器文件一样快。一个容量为数十万到数百万字节的更大的 L2 高速缓存通过一条特殊的总线连接到处理器。进程访问 L2 高速缓存的时间要比访问 L1 高速缓存的时间长 5 倍,但是这仍然比访问主存的时间快 5~10 倍。L1 和 L2 高速缓存是用一种叫做静态随机访问存储器(SRAM)的硬件技术实现的。比较新的、处理能力更强大的系统甚至有三级高速缓存: L1、L2 和 L3。系统可以获得一个很大的存储器,同时访问速度也很快,原因是利用了高速缓存的局部性原理,即程序具有访问局部区域里的数据和代码的趋势。通过让高速缓存里存放可能经常访问的数据,大部分的内存操作都能在快速的高速缓存中完成。




图 1-8 高速缓存存储器

本书得出的重要结论之一就是,意识到高速缓存存储器存在的应用程序员能够利用高速缓 存将程序的性能提高一个数量级。你将在第6章里学习这些重要的设备以及如何利用它们。

1.6 存储设备形成层次结构

在处理器和一个较大较慢的设备(例如主存)之间插人一个更小更快的存储设备(例如高速缓存)的想法已经成为一个普遍的观念。实际上,每个计算机系统中的存储设备都被