需要初始化 byte_cnt 计数器和 mutex 信号量。一个方法是我们为 SBUF 和 RIO 程序包使用过的,它要求主线程显式地调用一个初始化函数。另外一个方法,在此显示的,是当第一次有某个线程调用 echo_cnt 函数时,使用 pthread_once 函数(第 19 行)去调用初始化函数。这个方法的优点是它使程序包的使用更加容易。这种方法的缺点是每一次调用 echo_cnt 都会导致调用 pthread_once 函数,而在大多数时候它没有做什么有用的事。

 code/conc/echoservert-pre.c #include "csapp.h" 1 2 #include "sbuf.h" 3 #define NTHREADS 4 #define SBUFSIZE 16 5 void echo_cnt(int connfd); 6 void *thread(void *vargp); 7 sbuf_t sbuf; /* Shared buffer of connected descriptors */ 9 10 int main(int argc, char **argv) 11 12 int i, listenfd, connfd; 13 14 socklen_t clientlen; struct sockaddr_storage clientaddr; 15 pthread_t tid; 16 17 if (argc != 2) { 18 fprintf(stderr, "usage: %s <port>\n", argv[0]); 19 exit(0); 20 7 21 listenfd = Open_listenfd(argv[1]); 22 23 24 sbuf init(&sbuf, SBUFSIZE); for (i = 0; i < NTHREADS; i++) /* Create worker threads */ 25 Pthread_create(&tid, NULL, thread, NULL); 26 27 while (1) { 28 clientlen = sizeof(struct sockaddr_storage); 29 30 connfd = Accept(listenfd, (SA *) &clientaddr, &clientlen); sbuf_insert(&sbuf, connfd); /* Insert connfd in buffer */ 31 } 32 33 } 34 void *thread(void *vargp) 35 36 Pthread_detach(pthread_self()); 37 38 while (1) { 39 int connfd = sbuf_remove(&sbuf); /* Remove connfd from buffer */

code/conc/echoservert-pre.c

/* Service client */

echo_cnt(connfd);

Close(connfd);

40

41 42

42 } 43 }