PUNTEROS

Declaración : tamaño *p;

tamaño = el tamaño de la variable a la que apunta

Ejemplo:

short *p = &a; \Rightarrow la variable a la que apunta p (a) es un short o un vector de shorts

Traducción a MIPS => p:.word a

Como la variable p contiene una dirección de memoria (a la que apunta) siempre ocupa 1 word (4 bytes)

Cuando el puntero es una variable global

Sintaxis (a la hora de usarlo, no de declararlo):

- *p : contenido de la dirección a la que apunta. En el ejemplo de antes sería el contenido de la variable a
- p : contenido de p (dirección a la que apunta). Sería la dirección de a (&a)
- &p : dirección de memoria en la que esta almacenada p

Cómo conseguir el valor de cada una:

```
Ia $t0, p #$t0 = &p
Iw $t0, 0($t0) #$t0 = p
```

Ih \$t0, 0(\$t0) #&t0 = *p *es un Ih ya que la variable a la que apunta es un short*

Cuando el puntero es una variable local

Cuando el puntero es una variable local no está almacenado en memoria. Por lo tanto la dirección a la que apunta está guardada en un registro Sintaxis:

- *p : contenido de la dirección a la que apunta
- p : contenido de p (dirección a la que apunta)
- ***NO EXISTE &p ya que p no está almacenada en memoria***

Cómo conseguir el valor de cada una:

ya no necesitamos hacer el la \$t0, p y el lw \$t0, O(\$t0) ya que la dirección a la que queremos acceder ya la tenemos en un registro. Digamos que p está almacenada en el registro \$t0. Por lo tanto:

• Iteración con punteros

Cuando el puntero apunta a un vector:

- en C: si queremos que el puntero p apunte al siguiente elemento del vector
 p = p +1; o ++p;
- en MIPS: digamos que p está apuntando a un vector de shorts (V), al elemento V[1] al principio p contiene la dirección de V[1]. Si queremos que apunte a V[2], entonces tendremos que sumarle 2, ya que cada elemento del vector ocupa 2 posiciones de memoria. De esta forma si por ejemplo V[1] está almacenada en 0x10010002, al sumarle dos a esta dirección tendremos en p la dirección 0x10010004, que es donde está alamacenada V[2]