Buffer Manager

熊郁文 3130000829

实验需求

Buffer Manager负责缓冲区的管理,主要功能有:

- 1. 根据需要,读取指定的数据到系统缓冲区或将缓冲区中的数据写出到文件
- 2. 实现缓冲区的替换算法, 当缓冲区满时选择合适的页进行替换
- 3. 记录缓冲区中各页的状态, 如是否被修改过等
- 4. 提供缓冲区页的pin功能,及锁定缓冲区的页,不允许替换出去 为提高磁盘I/O操作的效率,缓冲区与文件系统交互的单位是块,块的大小应为文件系统与磁盘交互单位的整数倍,一般可定为4KB或8KB。

实现原理

我们针对Buffer Manager模块(区别于只操作Buffer的Buffer Manager,在代码中我们将整个模块称之为 Paged File(PF) Manager),定义了可供上层模块使用的三个类,Record Manager与Index Manager以及 Catalog Manager可利用这三个类来完成对文件部分的操作(关于Buffer部分的操作将被隐藏在此模块中,需要实现公共接口的使用的私有函数也未包含在此处):

```
C++
class PF_Manager {
public:
    PF_Manager();
    ~PF Manager();
    RC CreateFile(const char *fileName);
    RC DestroyFile(const char *fileName);
    RC OpenFile(const char *fileName, PF FileHandle &fileHandle);
    RC CloseFile(PF_FileHandle &fileHandle);
};
class PF FileHandle {
public:
    PF_FileHandle();
    ~PF FileHandle();
    PF_FileHandle (const PF_FileHandle &fileHandle);
    PF_FileHandle& operator= (const PF_FileHandle &fileHandle);
    RC GetThisPage(PageNum pageNum, PF_PageHandle &pageHandle) const;
    RC AllocatePage(PF_PageHandle &pageHandle);
    RC DisposePage(PageNum pageNum);
    RC MarkDirty(PageNum pageNum) const;
    RC UnpinPage(PageNum pageNum) const;
    RC ForcePages(PageNum pageNum = ALL_PAGES);
    RC FlushPages();
};
class PF_PageHandle {
    PF PageHandle();
   ~PF_PageHandle();
    PF_PageHandle(const PF_PageHandle &pageHandle);
    PF PageHandle& operator= (const PF PageHandle &pageHandle);
    RC GetData(char* &data) const;
    RC GetPageNum(PageNum &pageNum) const;
};
```

其中 PF_Manager类对上层模块提供文件的创建、删除、打开和关闭接口,上层模块可调用这四个接口来对文件进行操,OpenFile与CloseFile需要传入PF_FileHandle类的一个实例,来获得文件句柄。

PF_FileHandle类可提供get page, allocate page, dispose page, mark dirty page, unpin page(在get page时 将会自动pin page), force page等功能。Get page与allocate page需要一个PF_PageHandle的实例作为参数来获得页的句柄。

PF_PageHandle类提供对一个page的操作,提供了对page num与data的获取接口,其中get data部分调用者将会获得实际指向page那一块内存的指针,可以直接修改其中的数据再mark dirty即可,为了简化实现因此未提供set data接口。

以上三个类已可提供完备的基于page的文件操作,但为了提高性能,必须使用buffer。我们在PF模块中还定义了内部所使用的Buffer Manager:

```
C++
class PF BufferManager {
public:
    PF_BufferManager(int numPages);
    ~PF BufferManager();
    RC GetPage(FILE* fd, PageNum pageNum, char* &buffer, bool multiplePins = true);
    RC AllocatePage(FILE* fd, PageNum pageNum, char* &buffer);
    RC MarkDirty(FILE* fd, PageNum pageNum);
    RC UnpinPage(FILE* fd, PageNum pageNum);
    RC ForcePages(FILE* fd, PageNum pageNum);
    RC FlushPages(FILE* fd);
private:
    RC InsertFree(int slot);
    RC MakeMRU(int slot);
    RC LinkHead(int slot);
    RC Unlink(int slot);
    RC InternalAlloc(int &slot);
    RC ReadPage(FILE* fd, PageNum pageNum, char *dest);
    RC WritePage(FILE* fd, PageNum pageNum, char *source);
    RC InitPageDesc(FILE* fd, PageNum pageNum, int slot);
    std::vector<PF BufferPageDesc> bufTable;
    PF HashTable hashTable;
    int numPages;
    size_t pageSize;
    std::list<int> free;
    std::list<int> used;
};
```

每一个PF_Manager实例将对应一个PF_BufferManager实例,可以看出PF_BufferManager的公共接口与PF_FileHandle并无区别,PF_FileHandle类在处理完文件头之后将会调用这些函数,需要传入一个文件指针是为了处理一个PF_Manager打开多个文件生成多个File Handle的情况。

PF_BufferManager内部有一个HashTable来维护(FILE*, pageNum)->buffer中的slot的对应关系,free, used 两个链表来维护当前可用与已使用的slot, used 链表中的顺序即为使用顺序(即需要替换页时将会从链表尾部开始寻找unpinned page),通过MakeMRU来维护正确的链表顺序。

实现细节

PF_File							
File header	Page header	Page data	Page header	Page data	Page header	Page data	

其中文件开始的4096 bytes记录了file header,包括page的数量以及文件中第一个free page的位置。

file header每4096 bytes一个page,page开头的4 byte为page header,如果当前page为free page,page header指向下一个free page,否则page header的值为-1。