一份简短的安装 IATEX 的介绍

啸行*

2019年2月2日

摘要

在 QQ 群 91940767 时,经常有群友咨询如何安装 LiveX。本文将介绍 Windows 10 系统中安装 TeX Live、升级宏包、编译简易文档、配置编辑器的相关操作,并多以介绍命令行操作为主。建议用户阅读 LiveX 2ε 安装 & 新手指点 FAQ 和 lshort-zh-ch 以更全面地了解基础内容。本文所涉及到的代码还请用户多多动手,不要简单地复制粘贴。

1 安装 T_EX Live

首先用户下载 T_EX Live 的 <mark>镜像文件</mark>。下载完毕后,可以将镜像文件加载至虚拟光驱¹,推荐使用 WinCDEmu 进行加载。假设加载后的路径为 X:\texlive。

接下来,用户打开 cmd 窗口²,输入下面代码

1 echo %path%

查看环境变量。若 C:\Windows\system32 不在结果中3,则需要在 cmd 中继续执行

1 path=C:\Windows\system32;%path%

将 C:\Windows\system32 添加到环境变量中。接下来,在关闭了国内第三方安全软件的前提下,在 cmd 窗口中执行

1 cd /d X:\texlive

切换路径。接下来执行

1 install-tl-windows.bat --no-gui

即可进入安装流程。

此安装方法所采取的是纯命令行操作,因此用户将看到如下的结果4

 $^{*{\}tt ranwang.osbert@outlook.com}$

¹Windows 10 默认双击镜像文件便可加载,无需使用其他软件

²在 Windows 搜索栏里面搜 cmd 即可

³这里默认系统盘为 C 盘

⁴有部分用户反应,使用命令行安装时,系统会提示用户无权限(Permission)。对于这种情况,可以在打开 cmd 的时候选择以管理员权限打开即可。

1 安装 T_EX LIVE 2

```
========> TeX Live installation procedure <==================
2
                                                           <======
3
   =====>
            Letters/digits in <angle brackets> indicate
   =====>
             menu items for actions or customizations
                                                           <=====
4
5
6
   Detected platform: Windows
   <B> set binary platforms: 1 out of 8
8
9
10
   <S> set installation scheme: scheme-full
11
12 <C> set installation collections:
   41 collections out of 41, disk space required: 5541 MB
13
14
15 <D> set directories:
16 TEXDIR (the main TeX directory):
17 C:/texlive/2018
18 TEXMFLOCAL (directory for site-wide local files):
19 C:/texlive/texmf-local
20 TEXMFSYSVAR (directory for variable and automatically generated data):
21 C:/texlive/2018/texmf-var
22 TEXMFSYSCONFIG (directory for local config):
23 C:/texlive/2018/texmf-config
24 TEXMFVAR (personal directory for variable and automatically generated data):
25 ~/.texlive2018/texmf-var
26 TEXMFCONFIG (personal directory for local config):
27 ~/.texlive2018/texmf-config
28 TEXMFHOME (directory for user-specific files):
29 ~/texmf
30
31 <0> options:
32 [ ] use letter size instead of A4 by default
33 [X] allow execution of restricted list of programs via \write18
34 [X] create all format files
35 [X] install macro/font doc tree
36 [X] install macro/font source tree
37 [X] adjust search path
   [1] add menu items, shortcuts, etc.
       [1] update file associations
       [X] install TeXworks front end
39
   [X] after install, use tlnet on CTAN for package updates
40
41
   <V> set up for portable installation
42
```

1 安装 T_EX LIVE 3

```
43 Actions:
44 <I> start installation to hard disk
45 <P> save installation profile to 'texlive.profile' and exit
46 <H> help
47 <Q> quit
48
49 Enter command:
```

这时,用户可先执行 D 来更改安装路径,也可直接执行 I 在默认路径中安装 T_EX Live。执行 D 后,用户可看到

```
2 Directories customization:
3
   <1> TEXDIR:
                     C:/texlive/2018
4
   support tree: C:/texlive/2018/texmf-dist
5
6
7
   <2> TEXMFLOCAL:
                     C:/texlive/texmf-local
   <3> TEXMFSYSVAR:
                       C:/texlive/2018/texmf-var
8
9
   <4> TEXMFSYSCONFIG: C:/texlive/2018/texmf-config
10
11 <5> TEXMFVAR:
                       ~/.texlive2018/texmf-var
12 <6> TEXMFCONFIG:
                       ~/.texlive2018/texmf-config
   <7> TEXMFHOME:
                       ~/texmf
13
14
15 Note: ~ will expand to %USERPROFILE%
16
17 Actions:
18 <R> return to main menu
19
   <Q> quit
20
21 Enter command:
```

这时执行数字 1,将看到

1 New value for TEXDIR [C:/texlive/2018]:

即可更改路径,如 D:/texlive/2018。接下来,执行 R 即可回到初始的安装界面。其他操作用户可通过阅读英文自行执行,这里不再赘述。至此,用户只需耐心等待安装完成。安装完成后,执行 exit 退出命令行,再打开,执行

 $1\quad {\tt tex}\ {\tt -v}$

以验证安装是否成功5。结果显示为

- 1 TeX 3.14159265 (TeX Live 2018/W32TeX)
- 2 kpathsea version 6.3.0
- 3 Copyright 2018 D.E. Knuth.

⁵关闭原 cmd 窗口再重新打开才能获取新的环境变量

2 卸载 T_EX LIVE 4

- 4 There is NO warranty. Redistribution of this software is
- 5 covered by the terms of both the TeX copyright and
- 6 the Lesser GNU General Public License.
- 7 For more information about these matters, see the file
- 8 named COPYING and the TeX source.
- 9 Primary author of TeX: D.E. Knuth.

即可认为安装顺利完成。

2 卸载 T_FX Live

有些时候,如跨版本升级 T_EX Live,用户需要卸载 T_EX Live。相较于安装,卸载稍容易一些。用户找卸载批命令文件,如 C:\texlive\2018\tlpkg\installer\uninst.bat。双击或在 cmd 中运行均可。

3 安装宏包

4 升级宏包

安装完成后,用户可以升级宏包以获得更好的使用体验。下面将介绍使用命令行升级宏包。打开 cmd 窗口,首先执行下面命令指定升级使用的镜像源。ctan 表示系统在升级时将自动寻求最近的源进行下载。

1 tlmgr option repository ctan

用户同样可以指定国内其他的镜像源,比如清华大学的镜像源:

- tlmgr option repository http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/tlnet 或者中国科技大学的镜像源:
- 1 tlmgr option repository https://mirrors.ustc.edu.cn/CTAN/systems/texlive/tlnet/接下来,用户执行命令
- 1 tlmgr update --list

可查看目前源上可升级的宏包都有哪些。高级用户可以根据自己的需求选择升级特定宏包,而初级用户建议直接升级全部宏包。用户只需执行

1 tlmgr update --self --all

同时升级 tlmgr 本身和全部宏包。

部分用户会碰到升级不成功的情况,这些情况我们将一一给出处理办法。

4.1 tlmgr 本身无法成功升级

遇到这种情况时,用户需自行下载 update-tlmgr-latest.exe, 然后再执行升级命令即可。

5 编译文档 5

4.2 升级到一半停止

这种情况下,用户需要执行另外一个命令继续升级

1 tlmgr update --reinstall-forcibly-removed --all

5 编译文档

升级宏包完成后,用户可以编译文档。在这里,我依旧执拗地使用命令行来完成这一过程。 首先,用户需要在指定位置建立一个 tex 文件:

- 1 mkdir E:\work_latex % create working directory
- 2 cd /d E:\work_latex % cd to the working directory
- 3 notepad main.tex % create main.tex file

在打开的记事本中输入一个最小实例

- 1 \documentclass{article}
- 2 \begin{document}
- 3 Hello \LaTeX{} World!
- 4 \end{document}

保存并退出。接下来执行

1 pdflatex main

等待系统完成编译过程。待编译完成后,我们即可看到在 E:\work_latex 中出现了 main.pdf 文件和 其他同名的辅助文件 main.aux 与 main.log。

总结一下,在使用 \LaTeX 时,用户首先要在工作路径⁶中编写好一个 tex 文件。当 tex 文件编写完毕,我们即可使用编译命令⁷,将 tex 文件编译成 pdf 文件。

编译命令其实有很多可选参数,如用户能够从 pdf 文件跳回 tex 文件,便是因为执行编译命令时添加了参数

1 pdflatex -synctex=1 main

此外还有很多其他参数,用户若感兴趣,可自行阅读手册。

在很多时候,我个人更倾向于使用 latexmk 来编译 tex 文档,如执行

1 latexmk -pdf -synctex=1 -interaction=nonstopmode main

意味着使用

1 pdflatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode main

来编译文档,并在有需要时完成其他步骤8。

⁶建议不同的文档要放入不同的工作路径

⁷目前常用的编译命令为 pdflatex 和 xelatex

⁸如使用 bibtex 或 biblatex 处理参考文献时需要多次编译