Training T1 Exercici Addicional

1. ESPECIFICACIONS:

- Virtual Hard Disk:
 - Controlador SATA
 - Capacitat de 16 GB
- Directori /home:
 - Nou directori /home/homeA: ext4 i 5 GB
 - Nou directori /home/homeB: ext4 i mida /home
- Àrea SWAP:
 - Mateixa mida que SWAP actual
 - Utilitzar UUID
- Modificar /etc/fstab
- Modificar directori /aso

2. LLISTA DE TASQUES RESPONSABILITZADES + ALGORITME:

- a. Crear un nou disc tipus VHD de 16 GB i de controlador SATA Responsable: Sergi
- b. Crear la partició /home/homeA al disc nou i /home/homeB al disc incial:
 - i. /home/homeA de 5gb on estiguin els usuaris amb privilegis.
 - ii. /home/homeB de maxima capacitat que ja té, on estiguin la resta d'usuaris

Responsable: Victor

- c. Passar l'àrea de swap al nou disc i eliminar-la del disc actual (per activar-la utilitzem el seu UUID) Responsable: Oscar
- d. Fer que aquesta configuració es produeixi en iniciar el sistema Responsable: Ehsan
- e. Directori de treball de aso a /home/homeB en comptes de /home Responsable: Ausias
- f. Assegurar que les dades no es perden Responsable: Iván

3. IMPLEMENTACIÓ DE L'ALGORITME

a. Crear un nou disc tipus VHD de 16 GB i de controlador SATA

En VirtualBox, mirem la configuració de la nostra MV, a l'apartat d'emmagatzemament al controlador SATA li donem a nou disc dur que és el dibuix de la dreta (el quadrat blau amb un més verd).



Li donem a crear:




Posem que sigui VHD:



En la següent pantalla no toquem res, fem següent



I, per últim, la fem de 16 GB i terminem.



Ara ja tindrem el nou disc dur.

b. Particionar el disc en dues particions:

Primer creem la partició al disc nou de 5G.

Seguim els passos del training 1:

Fem la comanda fidisk /dev/sdb

```
root@aso-client:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.

Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x5a1c2256.

Command (m for help): _
```

Una vegada estem dins de fdisk, creem la partició amb la comanda n:

```
Command (m for help): n

Partition type
    p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
    e extended (container for logical partitions)

Select (default p): p

Partition number (1–4, default 1): 1

First sector (2048–33554431, default 2048):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048–33554431, default 33554431): +5G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 5 GiB.
```

Hem de formatar-les amb:

mkfs - t ext4 / dev/sdb1

Abans de crear els directoris homa A i home B hem de desmuntar el directori /home per tal d'evitar conflictes més endavant. Per fer això hem d'emprar la comada:

umount /home.

Un cop desmuntat /home podem crear els directoris home A i home B amb mkdir:

```
root@aso–client:~# mkdir /home/homeA
root@aso–client:~# mkdir /home/homeB
root@aso–client:~#
```

I muntem les particions.

El directori home Al'hem de muntar al disc nou, on encara no hi ha res.

I el directori homeB l'hem de crear a /home, que es troba a la partició sda6.

```
mount /dev/sdb1 /home/homeA
```

mount /dev/sda6 /home/homeB

```
root@aso–client:~# mount /dev/sdb1 /home/homeA
root@aso–client:~# mount /dev/sda6 /home/homeB
root@aso–client:~# _
```

Ara, per a què es muntin automàticament i no haver de fer aquests passos cada vegada que iniciem, afegim les següents comandes al fitxer /etc/fstab.

Primer fem nano /etc/fstab per obrir el document.

```
root@aso–client:~# nano /etc/fstab
```

I afegim les següents comandes:

/dev/sda6 /home/homeB ext4 defaults 0 2

/dev/sdb1 /home/homeA ext4 defaults 0 2

Desem i sortim.

c. Passar l'àrea de swap al nou disc i eliminar-la de l'actual

Primerament, identifiquem si el nostre disc nou es troba al SO. Per això, fem lsblk. Un cop sapiguem el nom del nou disc, i executem la comanda fdisk /dev/nom del nou disc. Un cop allà, creem una nova partició (n) primària (p) i indiquem el número de la partició. Després posem (t) i indiquem el nombre de la partició que hem posat anteriorment. Un cop indicat el nombre, ens demanarà un nombre hexadecimal, i haurem de posar el 82. Guardem els canvis amb (w).

```
Command (m for help): n
Partition type
    p    primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
    e    extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (10487808-33554431, default 10487808):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (10487808-33554431, default 33554431): +2G

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.

Command (m for help):
```

Després de crear la partició, hem de formatjar-la, i per això, utilitzem la comanda mkswap /dev/nom del dispositiu.

```
root@aso–client:~# mkswap /dev/sdb2
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=cac748a5–3cb8–472b–bc38–5766e8e18eff
```

Per acabar, obrim l'arxiu /etc/fstab amb la comanda nano /etc/fstab. Un cop dins de l'arxiu, troba la línia de codi que configura la partició del swap, i canvia-la per aquesta altra substituint les x pel teu codi UUID:

```
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
UUID=cac748a5–3cb8–472b–bc38–5766e8e18eff none swap sw 0 0
/dev/sda1 / ext4 defaults 0 1
/dev/sda6 /home/homeB ext4 defaults 0 2
/dev/sda5 /usr/local ext4 defaults 0 2
/dev/sdb1 /home/homeA ext4 defaults 0 2
```

- cntl O, enter, cntl X

Desactiva l'àrea del swap: swapoff -a

Activa la nova area de swap: swapon -a

Verifica que estigui en us: swapon --show

```
root@aso-client:~# swapoff -a
root@aso-client:~# swapon -a
root@aso-client:~# swapon --show
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sdb2 partition 2G OB -2
```

Eliminar partición antigua: fdisk /dev/sda

- p
- d
- #de la partición
- w

```
root@aso–client:~# fdisk /dev/sda
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 32 GiB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1cecbbe3
Device
           Boot
                              End Sectors Size Id Type
                   Start
                    2048 20973567 20971520
                                             10G 83 Linux
/dev/sda1
/dev/sda2
                24879104 56336383 31457280
                                            15G 5 Extended
/dev/sda3
                20973568 24879103 3905536 1.9G 82 Linux swap / Solaris
                24881152 33269759 8388608
                                            4G 83 Linux
/dev/sda5
                                              9G 83 Linux
                33271808 52146175 18874368
/dev/sda6
Partition table entries are not in disk order.
Command (m for help): d
Partition number (1–3,5,6, default 6): 3
Partition 3 has been deleted.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.
```

d. Fer que aquesta configuració es produeixi en iniciar el sistema

Tècnicament, per assegurar-nos que aquesta configuració se segueixi produint en iniciar el sistema, hem d'observar que en l'arxiu /etc/fstab es trobin aquestes dues línies:

```
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
/dev/sda1 / ext4 defaults 0 1
/dev/sda6 /home/homeB ext4 defaults 0 2
/dev/sda5 /usr/local ext4 defaults 0 2
UUID=76277bb2-be0b-47b3-a977-e2c7a1e056ee /home/homeA ext4 defaults 0 2
UUID=f1505e1e-dda3-40b3-a976-fecff2122a97 none swap defaults 0 0
```

La primera fa referència a l'UUID de /home/homeA (per trobar el seu UUID, escrivim en root la comanda blkid /dev/sdbX [sent X el número que li correspongui, en aqust cas l'1].

La segona línia és una confirmació del que s'ha hagut d'haver fet en un dels passos anteriors (el pas c).).

Si fem lsblk ens hauria d'aparèixer una taula com la de la imatge de sota:

```
8:0
                    32G
                         0 disk
da
                    10G
 sda1
                         0 part
 sda3
                         0 part
 sda5
                         0 part /usr/local
                         0 part
                                 /home/homeB
                    16G
                         0 disk
                                 /home/homeA
                                 [SWAP]
 sdb2
         8:18
                            part
oot@aso
```

Reiniciem el sistema amb la comanda reboot

Verifiquem que el swap es trobi actiu: swapon --show

```
Filename Type Size Used Priority
/dev/sdb2 partition 2097148 0 –2
```

Verificar que els directoris homeA i homeB estiguin muntats correctament: df -h | grep /home

```
/dev/sdb1 4.9G 20M 4.6G 1% /home/homeA
/dev/sda5 3.9G 80K 3.7G 1% /usr/local
/dev/sda6 8.8G 60K 8.3G 1% /home/homeB
```

En cas, que en iniciar sessió ens surti el missatge: No directory, logging in with HOME=/. Hem de fer la comanda nano /etc/passwd i canviar el directori a /home/homeB/aso, com es pot veure en la penúltima línia de la imatge:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:x/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
admin:x:0:0:root:/root:/bin/bash
lp:x:7:1p:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mai!x:x:9:9:news:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:3:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
uww-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:55534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:10:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-rework:x:102:103:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
aso:x:1000:1000:,,:/home/homeB/aso:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
```

e. Directori de treball de aso a /home/homeB en comptes de /home

Al desmontar el directori /home i montar el directori /home/homeB ja hem mogut el directori de treball de aso a /home/homeB.

```
root@aso–client:~# cd /home/homeB
root@aso–client:/home/homeB# ls
aso lost+found
```

f. Assegurar que les dades no es perden

Iniciem sessió i verifiquem que podem accedir a tots els fitxers.