UD 4. INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES FTP

15. CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS II. CUOTAS

Establecer límites a los usuarios es de vital importancia en un sistema FTP para evitar que unos pocos consuman demasiados recursos. Hemos visto cómo es posible limitar el ancho de banda y número de conexiones simultáneas que puede usar un cliente.

Por otro lado un solo usuario puede ocupar demasiado espacio de disco y no dejar nada para otros. Para evitar esto se establece una cuota de espacio en disco. Vamos a ver cómo hacerlo. vsFTPd permite establecer cuotas para cada usuario mediante un paquete adicional. Este paquete de hecho establece cuotas para los usuarios en Linux, no solo en vsFTPd.

Instalación del paquete quota

apt-get install quota

Edición del sistema de archivos para habilitar cuotas

En GNU/Linux antes de poder gestionarlas es necesario editar el fichero /etc/fstab, y añadir usrquota (cuota de usuario) o gprquota (cuota de grupo) como parámetro del punto de montaje del sistema de ficheros en el que queramos utilizar cuotas. Lo haremos a continuación del tipo de extensión, por ejemplo:

Editamos el archivo /etc/fstab:

nano /etc/fstab

Añadimos usrquota, grpquota, a la partición en la que queramos activar las cuotas de disco (en este caso el punto de montaje es el raíz):

```
UUID=fe0c1c28-d78e-4aaa-ac73-f9af0e173f79 / ext4 usrquota,grpquota,errors=remount-ro 0 1
```

Para que este cambio se haga efectivo, es necesario reiniciar el equipo o volver a montar el sistema de ficheros afectados mediante la orden:

```
mount -o remount /
```

Ahora la partición o punto de montaje ya está preparada para soportar cuotas, pero antes de activarlas, deberemos chequear el sistema de cuotas: "quotacheck"

```
[root@linux]# quotacheck -augmv
chequea los sistemas de archivos que tienen configuradas
cuotas. Verifica y repara el control de cuotas (-a, todos los sitemas, -u, por
usuario, -g, por grupo,-m, evita su desmontaje, -v, modo verboso).
```

Ahora ya las podremos activar para todos los usuarios Para iniciar el servicio de cuotas hay que ejecutar la orden:

```
quotaon -vaug
Activa el sistema de cuotas sobre todos los puntos de montaje que lo soporten, "-a",
en modo verboso, "-v", tanto para cuotas de ususario, "-u", como de grupo, "-g".
```

quotaon -ugv /home Activa el sistema de cuotas para usuarios y grupos sobre el sistema de archivos o partición indicada.

Si quisiéramos detenerlo mediante la orden:

quotaoff -vaug

16. Asignación de cuotas a usuarios o grupos

A la hora de asignar cuotas, tienes varias opciones para imponer límites en el espacio de disco que un usuario o grupo puede ocupar, y cuántos ficheros pueden crear. Puedes limitar el uso de disco basándote en el **espacio en disco (cuotas de bloque)** que se mide en KB o en el **número de ficheros (cuotas de inodo)** o una combinación de ambas.

Cada fichero se identifica por un número de inodo. Este número es único dentro de todo el sistema de ficheros.

Dentro de cada inodo existe la siguiente información:

- Número de inodo
- Tipo de fichero
- Propietario de dicho fichero
- Permisos del fichero
- Fecha de creación del mismo

Cada uno de estos límites a su vez se divide en dos categorías: **límites suaves (soft)** y **límites duros (hard)**.

Los límites suaves (soft), pueden excederse por un período. Este periodo de tiempo recibe el nombre de periodo de gracia o tiempo de gracia, que por defecto es una semana. Si un usuario sobrepasa su período de gracia, el límite suave se convertirá en un límite duro y no se permitirán usos de disco adicionales. Cuando el usuario devuelve su cuota de uso de recursos a un punto por debajo de su límite suave, el período de gracia se reinicia al valor por defecto del sistema.

Un límite duro (hard) especifica el límite absoluto, que no puede ser excedido nunca. Una vez que un usuario alcanza su límite duro no puede realizar más ubicaciones en el sistema de ficheros en cuestión. Por ejemplo, si el usuario tiene un límite duro de 500 kbytes en un sistema de ficheros y está utilizando 490 kbytes, el usuario solo puede ocupar otros 10 kbytes. Un intento de ocupar 11 kbytes más fallará.

La asignación de cuotas se puede realizar con dos comandos **setquota** o **edquota**: **Ejemplo de asignación de cuota con setquota**:

Primero debemos saber qué sistema de ficheros estamos usando y luego ejecutar el comando setquota

root@debian:/home/miguel# df -T						
S.ficheros	Tipo	1K-blocks	Usados	Disponibles	Uso%	Montado en
/dev/sda1	ext4	7092728	3590244	3119152	54%	/
none	tmpfs	4	0	4	0%	/sys/fs/cgroup
udev	devtmpfs	503356	4	503352	1%	/dev
tmpfs	tmpfs	102600	892	101708	1%	/run
none	tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
none	tmpfs	512992	144	512848	1%	/run/shm
none	tmpfs	102400	24	102376	1%	/run/user

```
root@debian:/home/miguel# setquota -u ejercicios 10240 20480 0 0 /dev/sda1
```

Hemos establecido una cuota blanda de 10240KB (10MB) y una dura de (20MB) y sin límites duros ni blandos de inodos. Para el usuario ejercicios.

La cuota de un grupo se establecería con la opción -g en lugar de -u. Este límite es para el grupo en general, no para cada usuario del grupo.

Ejemplo de asignación con edquota:

edquota -u NombreUsuario (o edquota -g NombreGrupo)

```
edquota -u ejercicios
```

Al ejecutarlo se abrirá el editor establecido por defecto para que se puedan establecer los parámetros de la quota.

```
Cuotas de disco para user ejercicios (uid 1003):
Sist. arch. bloques blando duro inodos
blando duro
/dev/disk/by-uuid/fe0c1c28-d78e-4aaa-ac73-f9af0e173f79 20 10240
20480 5 0 0
```

Comprobación de cuotas de usuarios

Para listar las cuotas de los usuarios:

```
quota -u usuario
```

Para ver un informe de todas las cuotas:

```
repquota -a
```

17.PROTOCOLO SEGURO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS.

FTPS (comúnmente referido como FTP/SSL) es un nombre usado para abarcar un número de formas en las cuales el software FTP puede realizar transferencias de ficheros seguras FTPS (FTP Secure). Cada forma conlleva el uso de una capa SSL/TLS debajo del protocolo estándar FTP para cifrar los canales de control y/o datos. No debe confundirse con el protocolo seguro de transferencia de ficheros SFTP (ssh ftp), el cual suele ser usado con SSH.

El uso de SSL/TSL en FTP tiene sentido especialmente a la hora de comunicar las credenciales de autenticación así que si solo vamos a usar FTP anónimo no deberíamos preocuparnos.

Lo primero que debemos hacer es generar un certificado. vsFTPd utiliza el formato pem así que vamos a generar un único fichero .pem, que contiene la clave y el certificado.

```
openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/vsftpd/vsftpd.pem -out /etc/vsftpd/vsftpd.pem
```

El uso más común de FTP y SSL es:

FTPS Explícito, nombrado por el comando emitido para indicar que la seguridad TLS es obligatoria. El cliente se conecta al puerto 21 del servidor y comienza una sesión FTP sin cifrar de manera tradicional, pero pide que la seguridad TLS sea usada y realiza la negociación apropiada antes de enviar cualquier dato sensible. **Es decir el cliente se conecta al puerto habitual FTP (21)**

y explícitamente cambia a un modo seguro utilizando TSL o SSL, para transferir la información.


FTPS Implícito el cliente se conecta a un puerto distinto (como por ejemplo el 990), y se realiza una negociación SSL antes de que se envíe cualquier comando FTP. Es decir el cliente asume el modo seguro con TSL o SSL, desde el inicio de la conexión, antes de transferir la información.

FTPS EXPLÍCITO

```
# Certificado
rsa cert file=/etc/vsftpd/vsftpd.pem
rsa private key file=/etc/vsftpd/vsftpd.pem
# Habilita soporte ssl
ssl enable=YES
# No para anónimos
allow anon ssl=NO
# Forzar usuarios locales a usar ssl para transferir datos
force local data ssl=YES
# Forzar usuarios locales a usar ssl para transferir contraseña
force local logins ssl=YES
# Protocolos permitidos
ssl tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl sslv3=NO
# The default SSL ciphers is DES-CBC3-SHA, but FileZilla regards it as unsafe and
rejects it. Therefore you should modify it.
ssl ciphers=HIGH
```

Nos conectamos desde un cliente que soporte ftps creando un nuevo sitio. En filezilla podemos establecer la conexión desde el menú. Archivo \rightarrow Gestor de sitios.

Notar que en modo implícito tendremos que indicar el puerto, luego veremos cómo configurarlo.




O indicando el protocolo ftps directamente en el servidor.

Para modo explicito sería:

ftpes://192.168.56.102

Para modo explicito sería:

ftps://192.168.56.102



Avisa que la conexión es cifrada mediante certificado.



Existen clientes en modo consola como Iftp (apt-get install Iftp) que permiten conexiones ftps Instalación del cliente:

https://www.server-world.info/en/note?os=Debian 9&p=ftp&f=4 Configuración de cliente:

https://www.server-world.info/en/note?os=Debian 9&p=ftp&f=6

FTPS IMPLÍCITO

Igual pero con la líneas

Usar SSL Implicito.
implicit_ssl=YES
Puerto para ssl implicito
listen port=990