## Labb 6: SharedPtr

Ni ska implementera er egen variant av std::shared\_ptr och std::weak\_ptr, som lämpligen namnges SharedPtr och WeakPtr. Den ska vara exception safe (vilket inte gör stor skillnad).

Observera att ni skall använda er av kontrollen för minnesläckor.

G nedan står för vad som krävs för G och VG för VG. WeakPtr behövs bara för VG.

Operationerna nedan stämmer med STLs förutom att STL har fler member functions och static functions. Observera att alla funktioner utom make\_shared är noexcept och de flesta är const.

	Shared Ptr	Weak Ptr	Kommentar
- Konstruktor som tar:			
o void dvs. ()	G	VG	
o pekare	G		explicit!
o nullptr	G		
<ul><li>WeakPtr</li></ul>	VG	VG	explicit
<ul><li>SharedPtr&amp;</li></ul>	G	VG	
o SharedPtr&&	G		Move-constructor
- Destruktor	G	VG	
- Tilldelning från en			
o SharedPtr&	G	VG	
<ul><li>SharedPtr&amp;&amp;</li></ul>	VG		Move-assignmnet
- Jämförelse med (== och <)			
o nullptr	G		
o SharedPtr	G		Jämförelse av den underliggande pekaren
- operator*	G		underliggande pekaren
- operator->	G		
- operator bool	G		True om det finns ett objekt
- funktioner:			True om det mins ett søjekt
o reset())	G		release object.
o get()	G		Ger tillgång till pekaren
o use_count()	G		
o lock()		VG	
o expired()		VG	
bool Invariant()	G	VG	Denna funktion är bara till för testprogrammet.
- non member funktion:			
template <class t=""></class>	G		Är lämpligen en friend
void swap(SharedPtr <t>&amp; lhs,</t>			funktion
SharedPtr <t>&amp; rhs) noexcept;</t>			
template <class t=""></class>		VG	Är lämpligen en friend
void swap(WeakPtr <t>&amp; lhs,</t>			funktion
WeakPtr <t>&amp; rhs) noexcept;</t>			
template< class T, class Args >	G		är en global function
SharedPtr <t> MakeShared( Args&amp;&amp;</t>			(troligen friend).
args );			

## 1 G

Gör det som är märkt med G ovan, WeakPtr skall inte alls implementeras.

## 2 VG

För VG så krävs att även WeakPtr implementeras vilket även förändrar hur SharedPtr implementeras. Gör det som är märkt med VG ovan. Lägg märke till att WeakPtr har få metoder, för att använda en WeakPtr så får man först gör en SharedPtr från den med Lock eller med SharedPtr(const WeakPtr&) constructorn.

Det krävs även att det hela tiden allokeras så lite minne som möjligt, det ska inte allokeras minne förrän det är tvunget och avallokeras så fort som möjligt. Detta innebär att:

- så fort en weakPtr används så ska den om den är expired räkna ner referensräknaren så att referensräknarobjektet kan deletas så fort som möjligt.

## **Testprogrammet i Main.cpp**

Observera att det testprogram som finns i Main.cpp bara är en hjälp och varken fullständigt eller garanterat helt korrekt. Det är möjligt att testprogrammet kör felfritt fast er lösning är felaktig. Det är även möjligt – men inte troligt – att er lösning är korrekt fast testprogrammet inte kör/kompilerar felfritt.

Observera att ni i filen Config.h styr om testprogrammet är för VG eller G.