ECHO, @

Kontroluje wyświetlanie linii komend w trakcie przetwarzania pliku wsadowego oraz służy do wyświetlania komunikatów.

ECHO ON OFF powoduje że linie komend nie są wyświetlane, a jedynie ich wyniki. Domyślnie –

ON, która powoduje, że każda komenda jest wyświetlana wraz ze znakiem gotowości,

a dopiero po niej efekt jej działania.

ECHO podaje aktualny stan - ON/OFF

ECHO tekst wyświetla na ekranie podany ciąg literowy. Nie można wyświetlić znaków: <, >, |

ECHO. | , | / | + wyświetla pustą linią

@ Analogicznie do ECHO OFF, jednak odwołuje się tylko do linii którą poprzedza.

@ECHO OFF Polecenie umieszczone zazwyczaj na początku pliku wsadowego.

REM

Komenda ignorowana. Pozwala na umieszczenie komentarzy w pliku wsadowym

REM komentarz

PAUSE

Przerywa wykonywanie programu wsadowego do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza. Po komendzie można umieścić tekst wyświetlany podczas wykonywania na ekranie.

PAUSE komentarz

PAUSE > NUL Nie wyświetla żadnej informacji.

CALL

Wywołuje inny plik wsadowy, a po jego zakończeniu powraca do macierzystego. Program może też wywoływać samego siebie – powstaje pętla – w takim wypadku należy pamiętać o jej zakończeniu.

CALL dysk:\ścieżka\plik parametry

Np.: CALL plik.bat

GOTO

Powoduje skok do miejsca oznaczonego podanego etykietą. Przy poleceniu GOTO można pominąć dwukropek poprzedzający nazwę etykiety.

```
GOTO etykieta
...
:etykieta
```

EXIST

Sprawdza czy dany plik lub katalog istnieje. Stosowana z IF. Parametr \NUL umożliwia sprawdzenie istnienia katalogu. Można stosować negację NOT.

```
IF [NOT] EXIST [plik/katalog] [\NUL] komenda IF EXIST c: \nc. exe DEL c: \nc. exe IF NOT EXIST c: \katalog \NUL MD c: \katalog
```

IF

Komenda warunkowa. Jeżeli jest spełniony dany warunek, wykonywana jest komenda, jeśli nie jest ona pomijana. Można stosować negację – NOT.

```
IF [NOT] warunek komenda

Np.: IF EXIST a:\*.* GOTO KONIEC
```

FOR

Powtarza komendę dla każdego pliku z podanej grupy. Powtarza wykonanie komenda, podczas gdy zmienna przyjmuje kolejno wartości odpowiadające nazwom plików w zbiorze. Nazwą zmiennej może być dowolny znak, z wyjątkiem cyfr.

```
FOR %zmienna IN (zbiór) DO komenda w linii komend
FOR %%zmienna IN (zbiór) DO komenda w pliku wsadowym
```

```
Np. Aby wydrukować wszystkie pliki .prn:
FOR %%i IN (C:\*.PRN) DO PRINT %%i
```

Sprawdzanie czy katalogi istnieją. Jeśli nie – są tworzone:
FOR %%i IN (Jeden Dwa Trzy) DO IF NOT EXIST %%i\NUL MKDIR %%i

Dodatkowa funkcja:

Jeżeli określenie zbioru zostanie poprzedzone znakiem " /" to pierwszy znak będzie pierwszą wartością zmiennej, reszta – drugą.

```
FOR %%z IN (/%TEMP%) do ECHO %%z
```

Komenda wypisze symbol dysku na jakim znajduje się katalog tymczasowy, a następnie ścieżkę do tego katalogu.

CHOICE

Pozwala na interaktywną komunikację z użytkownikiem.

Wybór użytkownika zostaje przekazany dalej jako ERRORLEVEL. Pierwsza litera ERRORLEVEL=1, druga = 2 itd. Pozostałe klawisze powodują tylko wydanie krótkiego dźwięku. Kombinacje CTRL+C lub CTRL+BREAK – ERRORLEVEL=0. Jeśli wykonywanie komendy zostało przerwane w inny sposób, sygnalizuje to ERRORLEVEL=255. Kolejne linie muszą sprawdzać warunek ERRORLEVEL w kolejności od najwyższego do najniższego.

CHOICE /C:klawisze tekst /N /S /T:k,nn

```
/C:YNA - możliwość wyboru klawiszy tu: Y, N, A
```

/N - nie wyświetla informacji o klawiszach jakie należy wcisnąć.

/S - brana pod uwagę jest wielkość liter

/T:k, nn - po nn sekundach (max = 99) zostanie przyjęte że został wciśnięty klawisz k.

Np.:

```
CHOICE /C:JDT Jeden Dwa Trzy /N /T:J,20
IF ERRORLEVEL 3 GOTO TRZY
IF ERRORLEVEL 2 GOTO DWA
IF ERRORLEVEL 1 GOTO JEDEN
```

ERRORLEVEL

Niektóre polecenia generują wartość ERRORLEVEL która w dalszym toku może być sprawdzana i na tej podstawie zapadają decyzje o dalszym toku wykonywania programu.

ERRORLEVEL przyjmuje wartość liczbową z zakresu 0 – 255.

Wartość ta może być sprawdzana poleceniem IF.

Zawsze należy sprawdzać od najwyższej możliwej wartości.

```
IF ERRORLEVEL 3 Komenda
IF ERRORLEVEL 2 Komenda
IF ERRORLEVEL 1 Komenda
IF ERRORLEVEL => wartość komenda
```

Jeżeli wartość ERRORLEVEL równa się (lub jest większa!) liczbie – wykonaj komendę.

PARAMETRY

Pliki wsadowe mogą być wywoływane z parametrami..

```
PLIK.BAT Parametr1 Parametr2 ...
```

Np.: Plik.bat AA BBB

IF %1==wartość GOTO etykieta

IF "%1"=="wartość" GOTO etykieta

IF %1X==X komenda

IF "%1"=="" komenda
COPY A:\%1 C:\

- Sprawdzenie czy parametr pierwszy %1 równa się danej wartości. Jeżeli plik został wywołany bez parametrów, linia ta spowoduje wypisanie błędu składni.
- Analogicznie do powyższego, tylko brak parametru nie spowoduje błędu.
- Jeżeli program został wywołany bez parametrów, wykonywana jest komenda.
- Jak powyżej
- Wykorzystanie parametru do operacji

ZMIENNE

SET zmienna=wartość - Nadawanie zmiennej wartości ECHO Wartość: %zmienna% - Odczytywanie

IF %zmienna%==wartośc komenda

SHIFT

Zmienia pozycję parametrów programu wsadowego, co pozwala na stosowanie więcej niż 10 podstawowych. Programy wsadowe obsługują 9 parametrów (od %1 do %9), podawanych przy uruchamianiu, po nazwie pliku oddzielonych od siebie spacją. Nazwa pliku jest oznaczana jako parametr 0 - %0.

Po poleceniu SHIFT parametr %0 jest zapominany, jego miejsce zajmuje %1. Natomiast parametrem %1

Po poleceniu SHIFT parametr %0 jest zapominany, jego miejsce zajmuje %1. Natomiast parametrem %1 zostaje dawny %2 itd. (Wartości parametrów przesuwane są w lewo). %9 przyjmuje wartość %10 – nieużywanego ale pamiętanego.

Np.:

Plik.bat bat com exe

- Uruchomienie programu z trzema parametrami

:KOPIOWANIE

If "%1"=="" GOTO END

- Jeżeli nie ma parametru %1, przeskok do etykiety END

COPY A:*.%1 C:\
SHIFT

- Kopiowanie plików z rozszerzeniem określonym parametrem %1

GOTO KOPIOWANIE: END

- Przesunięcie parametrów.

Program zostaje uruchomiony z trzema parametrami, lecz w kodzie wykorzystywany jest tylko pierwszy - %1. Program kopiuje wszystkie pliki *.bat z dyskietki na dysk C:\ po czym parametry są przesówane. Teraz parametrem pierwszym %1 jest com. Następuje kopiowanie plików *.com. Następne przesunięcie %1 to exe. Kopiowanie plików *.exe. Znowu przesunięcie . Teraz parametr %1 ma wartość pustą. Druga linia sprawdza ten warunek i kończy program.
