

Techniques d'évaluation des performances et de sélection de modèles

Présentée par :

EDDRIOUCH AYA

Supervisée par :


MME. HARCHLI FIDAE

Plan Du Travail:

Techniques d'évaluation des performances

Techniques de sélection de modèles

03 Défis et Considérations



Techniques D'évaluation Des Performances

MÉTRIQUES POUR LES MODÈLES DE CLASSIFICATION

- Matrice de confusion
- Exactitude (Accuracy)
- Précision
- Rappel
- F1-score
- Courbes ROC et AUC

MÉTRIQUES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION

- Erreur quadratique moyenne
 (MSE)
- Erreur absolue moyenne (MAE)
- Le coefficient de détermination (R²)

Matrice De Confusion

Tableau qui montre les prédictions **correctes** et **incorrectes** pour chaque classe. Permet d'observer les faux positifs et les faux négatifs

| | | Classe réelle | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | 1 | 0 | |
| Classe prédite | 1 | Vrais Positifs (TP) | Faux Negatives (FN) | |
| | 0 | Faux Positifs (FP) | Vrais Négatifs (TN) | |

Medical Data

| Douleur thoracique | Bonne circulation sanguine | Artères bloquées | Poids | Maladie cardiaque |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| Non | Non | Non | 125 | Non |
| Oui | Oui | Oui | 180 | Oui |
| Oui | Oui | Non | 210 | Non |
| ••• | ••• | ••• | ••• | •••• |

Medical Data

| Douleur thoracique | Bonne circulation sanguine | Artères bloquées | Poids | Maladie cardiaque |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| Non | Non | Non | 125 | Non |
| Oui | Oui | Oui | 180 | Oui |
| Oui | Oui | Non | 210 | Non |
| ••• | ••• | ••• | ••• | •••• |

| Chest Pain | Good Blood Circ. | Blocked Arteries | Weight | Heart Disease |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|------------------|
| N | TR | AINING | DATA | No |
| Yes | Yes | Yes | 180 | Yes |
| Yes | Yes | No | 210 | No |

| Chest Pain | Good Blood Circ. | Blocked Arteries | Weight | Heart Disease |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|------------------|
| | TE | STING I | DATA | No |
| Yes | Yes | res | 180 | y'es |
| Yes | Yes | No | 210 | No |

PREDICTION

REEL

| | A une maladie cardiaque | N'a pas de maladie cardiaque |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| A une maladie cardiaque | 142 | 22 |
| N'a pas de maladie cardiaque | 29 | 110 |

Exactitude (Accuracy)

Proportion de bonnes prédictions sur l'ensemble des données NB: Si les classes sont déséquilibrées, cette métrique peut être trompeuse.

Accuracy =
$$\frac{\text{VP + VN}}{\text{VP + VN + FP + FN}}$$

= $\frac{142 + 110}{142 + 110 + 22 + 29}$ = 83 %

Signifie que 83% des prédictions du modèle sont correctes

Précision

Indique parmi tous les exemples que le modèle a prédits comme positifs, quelle proportion est réellement positive.

Signifie que **86%** des patients identifiés comme malades par l'algorithme sont réellement malades.

Rappel

On appelle rappel ou sensibilité, le taux de vrais positifs, c'est-à-dire la proportion d'exemples positifs correctement identifiés

Rappel =
$$\frac{\text{VP}}{\text{VP + FN}}$$

$$= \frac{142}{142 + 22} = 83\%$$

Signifie que 83% des vrais malades ont été correctement détectés

F1-score

On appelle F-mesure la moyenne harmonique de la précision et du rappel

$$= \frac{2 \times 142}{2 \times 142 + 29 + 22} = 84\%$$

Indique que le modèle a **un bon compromis** entre éviter les faux positifs et éviter les faux négatifs.




Courbes ROC et AUC

• ROC (Receiver Operating Characteristic) est un outil visuel qui montre la performance d'un modèle à différents seuils de classification. En traçant le taux de vrais positifs (rappel) contre le taux de faux positifs.

 AUC, ou Area Under the Curve, est une valeur scalaire unique allant de 0 à 1, qui donne un aperçu des performances du modèle. Vous ne calculez l'AUC qu'après avoir généré la courbe ROC.

Courbes ROC et AUC



$$\frac{TPR}{TP+FN} = \frac{17}{TP+FN}$$

$$FPR = \frac{F'P}{FP + TN}$$

Métriques pour les modèles de régression

MSE

Mean Squared Error

- Mesure la différence quadratique moyenne entre les valeurs estimes et réelles.
- Lorsque les grandes erreurs sont plus critiques.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i} (y_{re'el} - y_{pre'dit})^{2}$$

MAE

Mean Absolute Error

- Cette métrique mesure la moyenne des erreurs absolues entre les prédictions et les valeurs réelles.
- Avec beaucoup de valeurs aberrantes ou des résidus non normaux.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i} |y_{re'el} - y_{pre'dit}|$$

R²

R-Squared

- Proportion de la variance des valeurs réelles expliqués par le modèle.
- Pour évaluer l'ajustement des modèles de régression linéaire.

$$R^{2} = 1 - \frac{\sum_{i} (y_{re'el} - y_{pre'dit})^{2}}{\sum_{i} (y_{re'el} - \overline{y})^{2}}$$

Techniques De Sélection De Modèles

MÉTRIQUES DE PERFORMANCE

 Utilisation des métriques d'évaluation pour comparer et sélectionner le meilleur modèle

RÉGULARISATION

- Régression Lasso (L1)
- Régression Ridge (L2)
- Régularisation Elastic Net (L1+L2)

Métriques De Performance: Pour La Régression

• Il faut d'abord déterminer si les erreurs extrêmes doivent être pénalisées ou non. Si <u>les grandes erreurs</u> sont critiques, le **MSE** est préférable car il accentue l'impact des erreurs élevées. En revanche, si on veut <u>une métrique plus robuste</u> aux valeurs aberrantes, le **MAE** est plus utile, car il traite toutes les erreurs de manière égale. Enfin, pour comparer plusieurs modèles et <u>évaluer leur capacité globale</u>, le **R**² est un bon indicateur

Métriques De Performance: Pour La Classification

Si les classes sont équilibrées, l'Accuracy est suffisante. Cependant, en cas de déséquilibre, Accuracy devient trompeuse. Dans ce cas, si les <u>faux positifs</u> sont coûteux, on privilégiera la Précision. Si les <u>faux négatifs sont critiques</u>, le Rappel est plus important. Pour un <u>bon compromis</u>, notamment lorsque aucune des deux erreurs n'est prioritaire, le F1-score est une bonne option. Enfin, si le modèle doit produire des probabilités et être évalué globalement sur <u>différents seuils</u> de classification, l'AUC-ROC est recommandé

Application Précédente (Medical Dataset)

DEUX SITUATIONS POSSIBLES À SE PASSE:

- Si l'objectif est de ne manquer aucun malade → il vaut mieux maximiser le rappel = quitte à accepter plus de faux positifs.
- Si l'objectif est d'éviter les erreurs de diagnostic chez les non-malades → il faut maximiser la précision.

La Régularisation +

Lasso

- Le modèle pénalise la valeur absolue des coefficients, à tel point que certains seront O.
- Il est souvent appliquée aux données de grande dimension, ce qui la rend plus efficace en termes de calcul et de mémoire.
- Ou si on veut éliminer des variables inutiles.

L2

Ridge

- Le modèle pénalise le carré des coefficients. L'échelle et l'écart des coefficients sont réduits.
- On l'utilise si toutes les variables sont utiles et qu'on veut éviter des coefficients extrêmes.

L1+L2

Elastic Net

- Combiner L1 (Lasso) et L2 (Ridge) pour profiter des deux avantages.
- On l'utlise si on veut une sélection automatique de variables.

PROBLÈMES ET DÉFIS

1

L'optimisation des hyperparamètres

Choisir les bons hyperparamètres (ex : Le nombre de voisins dans un modèle KNN, taux d'apprentissage d'un réseau de neurones) est complexe et peut affecter la performance du modèle.

2

Le déséquilibre des classes

Il se produit lorsqu'une classe est beaucoup plus représentée qu'une autre dans un jeu de données. Donc le modèle d'apprentissage automatique peut apprendre à ignorer la classe minoritaire et donner des résultats trompeurs. 3

Le compromis biaisvariance

Trouver le bon équilibre entre un modèle trop simple (biais élevé) et un modèle trop complexe (variance élevée).



Pour conclure, les techniques d'évaluation des performances et de sélection de modèles jouent un rôle essentiel pour garantir la qualité, la fiabilité et la pertinence des modèles d'apprentissage automatique. Elles permettent de choisir des modèles à la fois performants et adaptés aux besoins du problème.

Dans cette continuité, l'optimisation des hyperparamètres, par des approches telles que la recherche en grille, aléatoire ou bayésienne, offre des leviers supplémentaires pour renforcer la performance et la robustesse des modèles.

Merci Pour Votre Attention