VAR 模型金融数据应用实例

美国标普指数与我国沪深指数联动性

```
# 加载 R 软件包
library(showtext)
library(WindR)
library(TSA)
library(MTS)
library(vars)
library(dplyr)

# 启动 Wind 量化平台
w.start()
```

VAR (vector autoregressive) 模型在探索多元时间序列之间相关性的问题中有广泛的应用。VAR (p) 模型的基本设定如下

$$\mathbf{X}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1 \mathbf{X}_{t-1} + \dots + \mathbf{A}_p \mathbf{X}_{t-p} + \epsilon_t$$

这里 \mathbf{X}_t , \mathbf{c} 以及 ϵ_t 均为 $d \times 1$ 向量,而 $\mathbf{A}_1,...,\mathbf{A}_p$ 均为 $d \times d$ 矩阵。p 决定了多元时间序列模型中作为解释变量的滞后项的阶数,而下标 t,t-1,...,t-p 则可理解为时间。假设我们可以观测到时间序列 $\{\mathbf{X}_1,...,\mathbf{X}_T\}$,而无法观测到白噪声扰动项 $\{\epsilon_1,...,\epsilon_T\}$ 。我们希望估计模型中的参数 $(\mathbf{c},\mathbf{A}_1,...,\mathbf{A}_p)$ 。

以下面 d=2 的 VAR(2) 模型为例,如果将矩阵表达式展开,我们可以得到

$$\left(\begin{array}{c} X_{t,1} \\ X_{t,2} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} c_1 \\ c_2 \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} X_{t-1,1} \\ X_{t-1,2} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} \\ a_{21}^{(2)} & a_{22}^{(2)} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} X_{t-2,1} \\ X_{t-2,2} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \epsilon_{t,1} \\ \epsilon_{t,2} \end{array} \right)$$

这里 $a_{ij}^{(k)}$ 表示系数矩阵 \mathbf{A}_k 的第 (i,j) 元素。显然,如果我们能够将系数矩阵 $(\mathbf{A}_1,\mathbf{A}_2)$ 中的所有 $a_{ij}^{(k)}$ 元素均估计出来,则我们就可以推断任意 $X_{t,i},i=1,2$ 如何受到 $X_{t-1,1},X_{t-1,2},X_{t-2,1},X_{t-2,2}$ 影响,并作出相应预测。相较于一元时间序列模型,多元模型使得研究多元时间序列之间的"交叉"影响成为可能。

VAR(p) 模型的估计非常简单,主要的估计方法包括最小二乘法估计与极大似然法估计,两种方法均有相应的 R 软件包可以让使用者通过简单地输入数据与命令完成估计,并获得估计结果。

- 最小二乘法估计: 使用者需要先安装并调用 vars 软件包, 然后使用其 VAR() 命令。
- 极大似然法估计: 使用者需要先安装并调用 MTS 软件包, 然后使用其 VARMA() 命令。

上述两种估计方法的 R 命令的语法和输出结果非常类似(而且在满足一定条件下,估计的结果也在理论上是一样的),这里我们只演示如何使用最小二乘法来估计美国 S&P500(SP500)与我国沪(SH)深(SZ)指数之间的联动关系。具体而言,我们的模型中的 \mathbf{X}_t 设定为 3×1 向量 $(SP500_t,SH_t,SZ_t)$,而模型的阶数 p 可以通过 AIC,BIC 或 HQIC 等信息准则自动选取(在 VAR() 命令中设定)。

首先, 我们通过 Wind 量化平台 (Wind Data Feed Services, WDFS) 下载 S&P500 指数与我国沪深 指数自 2011.1.1 至 2014.12.31 之间的每日收盘值,并计算其各自的日 "收益"率。

```
R.SP500 = (SP500-lag(SP500, n = 1L))/lag(SP500, n = 1L)) %>%
select(R.SP500, R.SH, R.SZ) %>%
filter(!is.na(R.SP500*R.SH))
```

使用已经准备好的多元时间序列数据,我们可以用 VAR() 命令来估计相应的 VAR(p) 模型。在下面的命令中,ic = "SC" 表示采用 BIC(即 Schwarz criterion)来选取最恰当的 p, lag.max = 3 表示限定 p 最大值为 3,两者同时使用即表示我们首先比较 VAR(1),VAR(2) 和 VAR(3) 三个模型的 BIC,然后选取 BIC 最小的模型来作为最终选定的模型,并输出其结果。最小二乘法估计的结果将以 List 格式存储于 var.bic 变量中,而后我们使用 summary() 命令来输出(更完整的)估计结果。

```
# 使用 VAR() 命令估计 VAR(p) 模型
var.bic <- VAR(data, lag.max = 3, ic = "SC")</pre>
summary(var.bic)
##
## VAR Estimation Results:
## ==========
## Endogenous variables: R.SP500, R.SH, R.SZ
## Deterministic variables: const
## Sample size: 1004
## Log Likelihood: 9894.493
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.1581 0.09534 0.002063
## Call:
## VAR(y = data, lag.max = 3, ic = "SC")
##
##
## Estimation results for equation R.SP500:
## R.SP500 = R.SP500.11 + R.SH.11 + R.SZ.11 + const
##
##
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## R.SP500.11 -0.0717810 0.0316558 -2.268 0.0236 *
## R.SH.11
            0.0542360 0.0530986 1.021
## R.SZ.11
            -0.0455520 0.0432490 -1.053
                                         0.2925
## const
             0.0005654 0.0003074
                                 1.839
                                         0.0662 .
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009724 on 1000 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.00602, Adjusted R-squared: 0.003038
## F-statistic: 2.019 on 3 and 1000 DF, p-value: 0.1096
##
##
## Estimation results for equation R.SH:
## =============
## R.SH = R.SP500.11 + R.SH.11 + R.SZ.11 + const
##
##
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## R.SP500.11 1.814e-01 3.576e-02
                                 5.072 4.69e-07 ***
## R.SH.11 -5.301e-03 5.997e-02 -0.088
                                           0.930
## R.SZ.11
            -2.276e-02 4.885e-02 -0.466
```

0.271

0.786

9.421e-05 3.472e-04

const

```
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.01098 on 1000 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.02585, Adjusted R-squared: 0.02293
## F-statistic: 8.845 on 3 and 1000 DF, p-value: 8.652e-06
##
##
## Estimation results for equation R.SZ:
## =============
\#\# R.SZ = R.SP500.11 + R.SH.11 + R.SZ.11 + const
##
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## R.SP500.11 0.1883520 0.0438446 4.296 1.91e-05 ***
## R.SH.11 -0.1628486 0.0735437 -2.214 0.0270 *
            0.1377281 0.0599016 2.299
                                       0.0217 *
## R.SZ.11
## const
            0.0000731 0.0004258 0.172 0.8637
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.01347 on 1000 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.02243, Adjusted R-squared: 0.0195
## F-statistic: 7.648 on 3 and 1000 DF, p-value: 4.674e-05
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
## R.SP500 R.SH R.SZ
## R.SP500 9.456e-05 8.568e-06 6.313e-06
## R.SH 8.568e-06 1.206e-04 1.262e-04
        6.313e-06 1.262e-04 1.814e-04
## R.SZ
##
## Correlation matrix of residuals:
   R.SP500 R.SH R.SZ
## R.SP500 1.00000 0.08022 0.0482
## R.SH 0.08022 1.00000 0.8529
        0.04820 0.85293 1.0000
## R.SZ
可以看出,系数矩阵中很多 a_{ij}^{(k)} 在统计上并不显著,我们可以使用 restrict() 命令重新对模型进行估计,
在新的估计中,之前不显著的系数被设定为为 0,而仅估计之前统计上显著的系数。
# 使用 restrict() 命令估计受限模型
restrict(var.bic)
##
## VAR Estimation Results:
## ==========
## Estimated coefficients for equation R.SP500:
## Call:
## R.SP500 = R.SP500.11
##
```

```
## R.SP500.11
## -0.06656503
##
##
## Estimated coefficients for equation R.SH:
## Call:
## R.SH = R.SP500.11
## R.SP500.11
## 0.180275
##
##
## Estimated coefficients for equation R.SZ:
## Call:
## R.SZ = R.SP500.11 + R.SH.11 + R.SZ.11
##
## R.SP500.11
             R.SH.11
                      R.SZ.11
## 0.1887594 -0.1627676 0.1377290
```

下面,我们对模型估计的结果加以总结(注意我们这里使用的均为"收益"数据)。可以看出我国沪深指数明显受到美国 S&P500 指数的影响,而 S&P500 指数几乎与沪深指数无关,因此可以将 S&P500 指数视为我国沪深指数的先行指标。此外,我国沪指似乎并不受深指影响,而沪指却可被视为深指的领先指标。

```
\begin{array}{lcl} SP500_t & = & -0.067 \times SP500_{t-1} \\ SH_t & = & 0.180 \times SP500_{t-1} \\ SZ_t & = & 0.189 \times SP500_{t-1} - 0.163 \times SH_{t-1} + 0.138 \times SZ_{t-1} \end{array}
```

当然,需要注意的是,模型的拟合度 R^2 很低,这说明该模型并不应被用于预测走势,而仅提供了不同指数之间相关性的信息。要获得更高的模型拟合,使用者应考虑加入更多解释变量(如制造业采购经理人指数 PMI,利率,货币供应等宏观经济数据)。

要了解更详细的有关 VAR 模型的理论及应用,请参考我的金融计量课程 Lecture 8-10 (⇒ 课程主页)。