

电磁场

Pingye's Notebook

目录

第二章 矢量分析	4
2-4 正交坐标系	4
2-4.1 笛卡尔坐标系	4
2-4.2 柱坐标系	4
2-4.3 球坐标系	6
2-6 标量场的梯度	8
2-7 矢量场的散度	9
2-8 散度定理	10
2-9 矢量场的旋度	11
2-10 Stokes' Theorem	12
2-11 两个重要公式	13
2-12 Helmholtz's Theorem	14
第三章 静电场	15
3-2 基本定理	15
3-3 库仑定律	15
3-3.1 离散电荷产生的电场	16
3-3.2 连续电荷分布产生的电场	18
3-4 高斯定理及应用	19
3-5 电势	20
3-5.1 电荷分布与电势	20
3-6 静电场中的导体	22
3-7 静电场中的电介质	23
3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$	24
3-8 电位移矢量和介电常数	25
3-8.1 击穿场强（介电强度）	25
3-9 静电场的边界条件	26
3-10 电容和电容器	27
3-10.1 电容器的串并联	28
3-10.2 导体系统的电容	29
3-10.3 静电屏蔽	31
3-11 静电能与静电力	32

目录	2
3-11.1 电场中的静电能	34
3-11.2 静电力	35
第四章 静电场问题的求解	37
4-3 静电场解的唯一性	38
4-4 电像法	39
4-4.1 介质分界面	40
4-4.2 导体柱与镜像问题	40
4-4.3 点电荷与导体球面	42
4-4.4 带电导体球与接地平板	42
4-5 笛卡尔坐标中的边值问题	43
4-6 柱坐标系中的边值问题	44
4-7 球坐标系中的边值问题	45
第五章 恒稳电流场	46
5-2 电流密度与欧姆定律	46
5-3 电动势 (emf) 与 Kirchhoff's Voltage Law (KVL)	49
5-4 连续性方程和 KCL	50
5-5 功率损耗与焦耳定律	50
5-6 电流密度场的边界条件	51
5-7 阻抗计算	52
第六章 静态磁场	54
6-2 真空中磁场的基本性质	54
6-3 磁矢势 (矢量磁位)	54
6-4 Biot-Savart 定理	55
6-5 磁偶极子	56
6-6 有限差分法	57
第七章 时变电磁场	60
7-1 回顾	60
7-2 法拉第定律	60
7-2.1 时变磁场中的静止回路	60
7-2.3 静态磁场中的运动导体	60
7-2.4 时变磁场中的运动电路	61
7-3 麦克斯韦方程	62
7-3.1 麦克斯韦方程的积分形式	63
7-4 规范	63

目录	3
7-5 电磁边界条件	64
7-5.1 两种无损线性介质之间的界面	64
7-5.2 介质与理想导体之间的界面	65
7-6 时谐电磁场的复数表示	65
7-7 无源空间的电磁波方程组	66
7-7.1 波动方程组	66
7-7.2 波动方程组的复数表示	67
7-8 电磁场能量守恒定律	67
7-8.1 坡印廷定理	67
第八章 准静态场	70
8-1 电、磁准静态场方程	70
8-1.1 电准静态场方程	70
8-1.2 磁准静态场方程	71
8-2 低频电磁场的近似	71
8-2.1 准静态近似条件	71
例平行板间低频电磁场分布	71
场量形式与边界条件	72
由麦克斯韦方程化为一维方程	72
求解结果	73
低频近似结果	74

第二章 矢量分析

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}),$$

即 back-cab 定理 (BAC-CAB)。

2-4 正交坐标系

若三组曲面彼此相互垂直, 则可构成一个正交坐标系。

针对某一点, 其关于三组曲面的法向量构成其单位向量 $\mathbf{a}_{u_1}$ 、 $\mathbf{a}_{u_2}$ 、 $\mathbf{a}_{u_3}$ (以三维为例), 且满足

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{u_1} \times \mathbf{a}_{u_2} = \mathbf{a}_{u_3}, \\ \mathbf{a}_{u_2} \times \mathbf{a}_{u_3} = \mathbf{a}_{u_1}, \\ \mathbf{a}_{u_3} \times \mathbf{a}_{u_1} = \mathbf{a}_{u_2}, \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 1, & i = j, \\ \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 0, & i \neq j. \end{cases}$$

有时 u_i 不一定代表实际长度, 而我们在积分等运算中又需要长度, 故引入度量系数 h_i :

$$dl_i = h_i du_i, \quad h_i = f(u_1, u_2, u_3).$$

例: 柱坐标系中 $h_2 = u_1$ 。因此

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

即

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1}(h_1 du_1) + \mathbf{a}_{u_2}(h_2 du_2) + \mathbf{a}_{u_3}(h_3 du_3).$$

进而

$$dv = dl_1 dl_2 dl_3 = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3,$$

面积微元类似。另外

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds.$$

2-4.1 笛卡尔坐标系

$$h_1 = h_2 = h_3 = 1, \quad (u_1, u_2, u_3) = (x, y, z).$$

2-4.2 柱坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (r, \theta, z),$$

曲面族如图。




图 2-4-1 柱坐标系曲面族

过点 $P(r, \theta, z)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_z A_z.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\overrightarrow{OP}$ 平行; A_r 、 A_θ 、 A_z 是它在点 P 处沿柱坐标局部基矢方向的分量。

$$h_1 = h_3 = 1, \quad h_2 = r,$$

进而可得 $d\mathbf{l}$ 、 $d\mathbf{s}$ 、 $d\mathbf{v}$ 如图。




图 2-4-2 柱坐标系中的微分面积元

2-4.3 球坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (R, \theta, \phi),$$

曲面族如图。




图 2-4-3 球坐标系曲面族

过点 $P(R, \theta, \phi)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\vec{OP}$ 平行; A_R 、 A_θ 、 A_ϕ 是它在点 P 处沿球坐标局部基矢方向的分量。若 $\mathbf{A} = \vec{OP}$, 则它只是特殊的径向向量。

$$h_1 = 1, \quad h_2 = R, \quad h_3 = R \sin \theta,$$

进而可得 $d\mathbf{l}$ 、 $d\mathbf{s}$ 、 $d\mathbf{v}$ 如图。

总结上述 3 个坐标系如下。




图 2-4-4 球坐标系中的微分面积元

表 2-4-1 常用坐标系关系

Coordinate System Relations		Cartesian Coordinates (x, y, z)	Cylindrical Coordinates (r, ϕ, z)	Spherical Coordinates (R, θ, ϕ)
Base vectors	$\mathbf{a}_{u_1}$	$\mathbf{a}_x$	$\mathbf{a}_r$	$\mathbf{a}_R$
	$\mathbf{a}_{u_2}$	$\mathbf{a}_y$	$\mathbf{a}_\phi$	$\mathbf{a}_\theta$
	$\mathbf{a}_{u_3}$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_\phi$
Metric coefficients	h_1	1	1	1
	h_2	1	r	R
	h_3	1	1	$R \sin \theta$
Differential volume	dv	$dx \, dy \, dz$	$r \, dr \, d\phi \, dz$	$R^2 \sin \theta \, dR \, d\theta \, d\phi$

且柱坐标到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta, \\ A_y = A_r \sin \theta + A_\theta \cos \theta, \\ A_z = A_z. \end{cases}$$

球坐标中，若 $\mathbf{A}$ 是过点 P 的任意方向向量，则其到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi + A_\theta \cos \theta \cos \phi - A_\phi \sin \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi + A_\theta \cos \theta \sin \phi + A_\phi \cos \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta - A_\theta \sin \theta. \end{cases}$$

若只考虑径向分量 (例如位置矢量 $\overrightarrow{OP} = R\mathbf{a}_R$), 则退化为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta. \end{cases}$$

2-6 标量场的梯度

考虑空间标量场 V , 如图, 增加一小段 $d\mathbf{l}$ 。由于在 P 点 $\mathbf{a}_n$ 方向上 dV 最大, 故定义长度方向为 $\mathbf{a}_n$, 幅值为 dV/dn , 即

$$\text{grad } V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn},$$

也写作

$$\nabla V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn}.$$

记微元位移为 $d\mathbf{l}$, 则

$$\frac{dV}{dl} = \frac{dV}{dn} \frac{dn}{dl} = \frac{dV}{dn} \cos \alpha = \frac{dV}{dn} \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{a}_l.$$

故

$$dV = (\nabla V) \cdot d\mathbf{l}.$$

在正交坐标系中

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

故

$$dV = \frac{\partial V}{\partial l_1} dl_1 + \frac{\partial V}{\partial l_2} dl_2 + \frac{\partial V}{\partial l_3} dl_3.$$

即

$$\begin{aligned} dV &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot (\mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3) \\ &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned}$$

则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3},$$

而 $h_i du_i = dl_i$, 则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial V}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial V}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial V}{\partial u_3}.$$

于是

$$\nabla = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3}.$$

2-7 矢量场的散度

为定义矢量场的微分概念，考虑矢量场的“密度”，即流线的密度。对某一点的“密度”，引入散度（divergence）：

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}.$$

即以 $\mathbf{A}$ 场中的一个无限小体积元，计算这个体积元内产生的净通量。

例如，在笛卡尔坐标系中取 Δv 如图。




图 2-7-1 笛卡尔坐标系中的体积元

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left[\iint_{\text{front}} + \iint_{\text{back}} + \iint_{\text{right}} + \iint_{\text{left}} + \iint_{\text{top}} + \iint_{\text{bottom}} \right] \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

On the front face,

$$\begin{aligned} \iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} &= A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) \Delta y \Delta z, \\ A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) &\approx A_x(x_0, y_0, z_0) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial A_x}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)}. \end{aligned}$$

其他面作类似处理，得

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right)_{(x_0, y_0, z_0)} \Delta x \Delta y \Delta z,$$

忽略高阶无穷小量。则

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

记

$$\nabla \cdot \mathbf{A} := \operatorname{div} \mathbf{A}.$$

若考虑 $dl_i = h_i du_i$, 则

$$\iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_1 \left(u_1 + \frac{\Delta u_1}{2}, u_2, u_3 \right) h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3,$$

下略, 可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right].$$

例: 代入 $h_2 = r$, 柱坐标系中

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} A_\theta + \frac{\partial}{\partial z} (r A_z) \right] \\ &= \frac{A_r}{r} + \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \end{aligned}$$

2-8 散度定理

由定义式易得散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

推导略:

$$\lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N (\nabla \cdot \mathbf{A}_j) \Delta v_j \right] = \lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N \oiint_{S_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} \right],$$

如图。




图 2-8-1 散度定理示意

两边转为积分形式, 得到散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

2-9 矢量场的旋度

对于恒定电流源产生的磁场这样的矢量场, 我们发现: 与其讨论其通量, 不如讨论其环路积分, 即 $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ 。令 C 无限小, 得到旋度密度 (curl) 定义:

$$\text{curl } \mathbf{A} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right]_{\max}.$$

如图, $\mathbf{a}_n$ 为 dS 法向量, $\max$ 表示寻找环流量最大的面元 (dS 面元可旋转)。




图 2-9-1 旋度定义中的面元与法向量

在笛卡尔坐标系中, 对于 x 面, 将 $\text{curl } \mathbf{A}$ 分解到 x, y, z 三个方向上, 计算

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \mathbf{a}_x \cdot (\nabla \times \mathbf{A}).$$

则

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \lim_{\delta y \delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\delta y \delta z} \left(\oint_{\text{side } 1,2,3,4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right).$$

$$\begin{aligned} \int_{\text{side } 1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \left[A_z(x_0, y_0, z_0) + \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z, \\ \int_{\text{side } 3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= - \left[A_z(x_0, y_0, z_0) - \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z. \end{aligned}$$

由二者方向相反, 得

$$\int_{\text{side } 1,3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\partial A_z}{\partial y} \delta y \delta z.$$

类似地, 有

$$\int_{\text{side } 2,4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{\partial A_y}{\partial z} \delta y \delta z.$$

即

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z},$$

忽略高阶无穷小量。

y, z 方向上同上处理, 最终得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{a}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \mathbf{a}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right).$$

写成矩阵形式:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}.$$

若考虑 h_1, h_2, h_3 , 得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

2-10 Stokes' Theorem

取一面元 ΔS_j , 其边界为 C_j , 由定义可得

$$(\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-1)$$




图 2-10-1 Stokes 定理中的曲面与边界曲线

如图, 对整个区域求和得

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n (\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-10-2)$$

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n \left(\oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-3)$$

因此可得 Stokes' Theorem:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-4)$$

即曲面上的旋度积分等于曲面边界的矢量环流, 这与旋度定义的理解相同。

2-11 两个重要公式

1.

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0. \quad (2-11-1)$$

即: 对任意标量场的梯度求旋度, 结果恒为 0。

证明如下:

$$\int_S [\nabla \times (\nabla V)] \cdot d\mathbf{S} = \oint_C (\nabla V) \cdot d\mathbf{l} = \oint_C dV = 0. \quad (2-11-2)$$

可以理解为: 任何梯度场都是无旋场, 因为在任何闭合路径上的积分恒为 0。

对此性质还有一种表达形式如下: 如果一个矢量场无旋, 那么它可以被表示为某个标量场的梯度。例如, 在静电场中, 有 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, 那么定义标量场 V , $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。

2.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0. \quad (2-11-3)$$




图 2-11-1 旋度穿过闭合曲面的通量示意图

如图, 证明如下:

$$\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dv = \oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-11-4)$$

$$\oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n1} dS + \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n2} dS \quad (2-11-5)$$

$$= \oint_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} + \oint_{C_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (2-11-6)$$

另一种表达形式则如下: 如果一个矢量场无散, 则可以被表示为某个矢量场的旋度。例如, 在静磁场中, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 故可定义矢量 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

2-12 Helmholtz's Theorem

A vector field is determined to within an additive constant if both its divergence and its curl are specified everywhere.

证明如下:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_i + \mathbf{F}_s \quad (\text{irrotational and solenoidal}). \quad (2-12-1)$$

即

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{F}_i = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{F}_s = 0, \end{cases} \quad \text{设} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F}_i = g, \\ \nabla \times \mathbf{F}_s = \mathbf{G}, \end{cases} \quad (2-12-2)$$

则

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F} = g, \\ \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12-3)$$

按定义

$$\mathbf{F}_i = -\nabla V, \quad \mathbf{F}_s = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (2-12-4)$$

则

$$\mathbf{F} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}. \quad (2-12-5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (-\nabla V) + \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 V = g. \quad (2-12-6)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (-\nabla V) + \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}), \quad (2-12-7)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \quad \text{用 BAC-CAB.} \quad (2-12-8)$$

由于 $\mathbf{F}$ 的无散部分只与 $\nabla \times \mathbf{A}$ 有关, 即我们只能确定 $\nabla \times \mathbf{A}$, 而由 Helmholtz 定理, 此时无法确定 $\mathbf{A}$, 故令 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。

故

$$\nabla \times \mathbf{F} = -\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{G}. \quad (2-12-9)$$

综上

$$\begin{cases} \nabla^2 V = -g, \\ \nabla^2 \mathbf{A} = -\mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12-10)$$

第三章 静电场

3-2 基本定理

在静电场中, 定义关键量电场 $\mathbf{E}$, 满足

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}. \quad (3-2-1)$$

根据 Helmholtz, 作出两条基本定理

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0. \end{cases} \quad (3-2-2)$$

这两条定理都是点关系, 即在散、生成、应用中更倾向于体/面元积分, 即

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dv. \quad (3-2-3)$$

由散度定理, 得

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3-2-4)$$

3-3 库仑定律

如图3-3-1 (a),

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oiint_S (\hat{\mathbf{a}}_R E_R) \cdot \hat{\mathbf{a}}_R \, ds = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3-1)$$

$$E_R \oiint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3-2)$$

即

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_R E_R = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}, \quad (3-3-3)$$

对于位于原点的点电荷。




图 3-3-1 点电荷位于原点与不在原点

如图3-3-1 (b) 修正式为

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}. \quad (3-3-4)$$

易得 Coulomb's law:

$$\mathbf{F}_{12} = q_2 \mathbf{E}_{12} = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-3-5)$$

3-3.1 离散电荷产生的电场

对于电偶极子 (dipole) 如图3-3-2, 应用公式:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3}. \quad (3-3-6)$$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2}}{|\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2}|^3} - \frac{\mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2}}{|\mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2}|^3} \right\}. \quad (3-3-7)$$




图 3-3-2 电偶极子的电场几何关系

而

$$\left| \mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} = \left[\left(\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-8)$$

$$= \left[R^2 - \mathbf{R} \cdot \mathbf{d} + \frac{d^2}{4} \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-9)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 - \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-10)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3-11)$$

同理

$$\left| \mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} \simeq R^{-3} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3-12)$$

代入得

$$\mathbf{E} \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left(3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{d} \right). \quad (3-3-13)$$

定义电偶极矩

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}. \quad (3-3-14)$$

则原式可写为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left[3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{p}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{p} \right]. \quad (3-3-15)$$

3-3.2 连续电荷分布产生的电场

易知, 应该求和为积分, 如图3-3-3 (如果是面, 则修改为面元)

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \hat{\mathbf{a}}_R \frac{\rho}{R^2} dv'. \quad (3-3-16)$$




图 3-3-3 体电荷分布

例如求无限长导线引起的电场, 如图3-3-4,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \rho_l \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dl'. \quad (3-3-17)$$

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z', \quad (3-3-18)$$

易知只存在 E_r 分量。

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_l dz'}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z'}{(r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3-3-19)$$

故

$$dE_r = \frac{\rho_l r dz'}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3-3-20)$$

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_r E_r = \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}. \quad (3-3-21)$$




图 3-3-4 线电荷电场分量

3-4 高斯定理及应用

高斯定理与电场的散度性质相关，即

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3-4-1)$$

对于几何对称/宏观大的带电体引起的电场分布常用高斯定理，例如无限大平板，如图3-4-1，

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}, & z > 0, \\ -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}, & z < 0. \end{cases} \quad (3-4-2)$$




图 3-4-1 无限大均匀带电平板的高斯面

3-5 电势

根据 $\mathbf{E}$ 的无旋特性引入标量场 V 。定义 V 为电势差如下：

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5-1)$$

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5-2)$$




图 3-5-1 电势差与路径

3-5.1 电荷分布与电势

选取无穷远点作为零势点，由定义习得点电荷 q 引起的电势为

$$V = - \int_{\infty}^R \left(\hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right) \cdot (\hat{\mathbf{a}}_R dR). \quad (3-5-3)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}. \quad (3-5-4)$$

对于离散分布，有

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}. \quad (3-5-5)$$

例如，对于电偶极子如图3-5-2a，假设 $d \ll R$ ，取近似，

$$\frac{1}{R_+} \simeq \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right), \quad (3-5-6)$$

$$\frac{1}{R_-} \simeq \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right). \quad (3-5-7)$$

则

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right). \quad (3-5-8)$$

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-5-9)$$

具体等势线如图3-5-2b。




图 3-5-2 电偶极子的电势

对于连续分布，有：

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{R} dv'. \quad (3-5-10)$$

例如，对于均匀带电圆盘如图3-5-3，

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s}{R} ds'. \quad (3-5-11)$$

$$ds' = r' dr' d\phi', \quad R = \sqrt{z^2 + r'^2}. \quad (3-5-12)$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{\frac{1}{2}}} dr' d\phi' \quad (3-5-13)$$

$$= \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[(z^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} - |z| \right]. \quad (3-5-14)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial V}{\partial z}. \quad (3-5-15)$$




图 3-5-3 均匀带电圆盘的电势几何关系

3-6 静电场中的导体

在静电场的条件下研究导体的电荷分布。

对于导体内部，由于不存在电荷运动，故 $\mathbf{E} = 0$ ，进而由高斯定理， $q = 0$ 。

对于导体表面，如图，电场只能有法向分量，

$$\int_{abcd} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E_t \Delta w = 0. \quad (3-6-1)$$

故取一高斯面如图，

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\varepsilon_0}. \quad (3-6-2)$$

$$E_n = \frac{\rho_s}{\varepsilon_0}. \quad (3-6-3)$$

例：一点电荷 q 分布于均匀对称导体内，如图3-6-1。

$R < R_i$ 时，取球面高斯面。

$R_i < R < R_o$ 时， $\mathbf{E} = 0$ ，则由高斯定理

$$\int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} dv = 0, \quad (3-6-4)$$

可知 $R = R_i$ 的导体表面有总电荷为 $-q$ 的均匀面电荷分布。

$R > R_o$ 时，将导体与内部看作整体，或由总电荷守恒可知，外壳 $R = R_o$ 的球面上有 $+q$ 的均匀面电荷分布；求 $\mathbf{E}$ 时整体视为位于原点的点电荷 q_o 。




图 3-6-1 导体球壳中的高斯面

3-7 静电场中的电介质

理想电介质不含自由电荷，但当其位于静电场中，将会被诱发产生极化电荷，如图。




图 3-7-1 电介质在外电场中的极化示意图

3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{\Delta N} \mathbf{p}_k}{\Delta v}$$

由式 (3-5-9) 可得

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dv' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^2 &= (x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \\ \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} \quad (\text{带撇的拉普拉斯算符 } \nabla') \end{aligned}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P} \cdot \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) dv'$$

而

$$\nabla' \cdot (f \mathbf{A}) = f \nabla' \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla' f, \quad \mathbf{A} = \mathbf{P}, \quad f = \frac{1}{R}$$

则

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_{V'} \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}}{R} \right) dv' - \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv' \right]$$

由散度定理

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{-\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv'$$

与式 (3-5-10) 对比, 可以把前一项看作由面电荷分布产生的电势项, 后一项看作由体电荷分布产生的电势项, 说明电介质受 $\mathbf{P}$ 影响了后的电势分布, 被其表面和内部电荷分别影响, 故定义 ρ_p, ρ_{ps} :

$$\begin{cases} \rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n, \\ \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}. \end{cases}$$

取电介质表面一面元 ΔS ,

$$\Delta Q = nq(\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n) \Delta S, \quad \mathbf{d} \text{ 与 } \mathbf{E} \text{ 平行, } \hat{\mathbf{a}}_n \text{ 与 } \Delta S \text{ 有关}$$

$$\Delta Q = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \Delta S$$

$$\rho_{ps} = \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n$$

这说明在图 3-7-1 中右侧表面为正电荷, 左侧为负电荷,

$$Q_s = \oint_S \rho_{ps} ds$$

而

$$\text{Total charge} = \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv = \oint_S \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0$$

故

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

3-8 电位移矢量和介电常数

由于极化电荷的存在, 应考虑高斯定理的修正, 即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho + \rho_p) \quad \text{其中 } \rho_{ps} \text{ 包含在 } \rho_p \text{ 内}$$

则

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho$$

定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

当电介质是各向同性且线性的, $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 直接正相关, 令

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

则

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}, \quad \varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

χ_e 称为电极化率, ε_r 为相对介电常数。

3-8.1 击穿场强 (介电强度)

电场会使电介质材料中的束缚电荷发生微小位移, 从而产生极化。如果电场非常强, 它会把电子完全从分子中拉出。电子在电场作用下加速运动, 并猛烈地与分子晶格结构发生碰撞, 从而在材料中造成永久性的位移和损伤。此时可能会发生碰撞引起的电离雪崩效应, 材料会变成导电状态, 并产生很大的电流。这种现象称为介质击穿。一种电介质材料在不发生击穿的情况下所能承受的最大电场强度, 称为该材料的介电强度。

电场倾向于集中在曲率半径较小的部位。例如, 对于半径分别为 b_1, b_2 的导体球, 如图,




图 3-8-1 不同半径导体球的击穿场强示意图

$$Q_1 + Q_2 = Q, \quad \text{二者距离远大于半径}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b_2}, \quad \text{即} \quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

易知 b 小时, 半径小的处 E 更大。

3-9 静电场的边界条件

取高斯面和环路如下图




图 3-9-1 静电场边界条件中的环路与高斯面示意图

$$\oint_{abcd a} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \text{可知} \quad E_{1t} = E_{2t}$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s, \quad \text{即} \quad D_{1n} - D_{2n} = \rho_s, \quad \rho_s \text{ 为表面自由电荷}$$

例如, 对于同轴电缆如图




图 3-9-2 同轴电缆的双层电介质结构图

rubber 层:

$$E_r = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{1}{r}, \quad r_i < r < r_p$$

polystyrene 层:

$$E_p = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_p} \frac{1}{r}, \quad r_p < r < r_o$$

相关量分布图如下




图 3-9-3 同轴电缆中相关量分布图

3-10 电容和电容器

位于静电场的导体，其电荷面分布使导体内部电场为 0 且是一个等势体，这个导体带电 Q ，电势 U ，则显然 ρ_s, V 也会随着 Q 线性增长而线性增长，即 Q 保持不变（两特性相关的量有共同零点），于是定义电容 C ， $Q = CU$ 。

电容器由两个导体构成，由两个导体之间被自由空间或电介质隔开，如图。




图 3-10-1 由两个导体构成的电容器示意图

电容器的电容量为

$$C = \frac{Q}{V_{12}}.$$

圆柱形电容器如图，相关数据已在图中标注

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b$$

$$V_{ab} = - \int_b^a E_r dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = 2\pi\epsilon L \left(\ln \frac{b}{a} \right)^{-1}$$

对于球形，电容器如图

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi R^2 \epsilon} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)^{-1}$$

3-10.1 电容器的串并联

相应极板的电荷相等且电荷方向相反，电容器的串并联如图，则




图 3-10-2 串联电容器

$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots + \frac{Q}{C_n}$$
$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = C_1V + C_2V + \cdots + C_nV = C_{\parallel}V$$

得

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$
$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$




图 3-10-3 并联电容器

3-10.2 导体系统的电容

一个线性系统如图，则有

$$V_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 + \cdots + p_{1N}Q_N$$

$$V_2 = p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 + \cdots + p_{2N}Q_N$$

...

$$V_N = p_{N1}Q_1 + p_{N2}Q_2 + \cdots + p_{NN}Q_N$$

p_{ij} 为电势系数。

若系统初始无电荷, 则

$$\sum_{k=1}^N Q_k = 0.$$

也可用电容系数 C_{ii} 和感应系数 $C_{ij} (i \neq j)$ 重写

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + \cdots + C_{1N}V_N$$

...

则系统可抽象为电容器系统如图 (取 $N = 3$)




图 3-10-4 导体系统的电容器网络

也可根据电路重合

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}(V_1 - V_2) + C_{13}(V_1 - V_3)$$

$$Q_2 = C_{20}V_2 + C_{12}(V_2 - V_1) + C_{23}(V_2 - V_3)$$

$$Q_3 = C_{30}V_3 + C_{13}(V_3 - V_1) + C_{23}(V_3 - V_2)$$

对比系数得

$$\begin{cases} C_{11} = C_{10} + C_{12} + C_{13}, \\ C_{22} = C_{20} + C_{12} + C_{23}, \\ C_{33} = C_{30} + C_{13} + C_{23}, \\ C_{12} = -C_{12}, \\ C_{23} = -C_{23}, \\ C_{13} = -C_{13}. \end{cases}$$

例如对于导体棒，线路如下




图 3-10-5 三圆柱导体系统

则

$$\begin{cases} V_{10} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{2d}, \\ V_{20} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{3d-a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{2d} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{a}, \\ \rho_{l0} + \rho_{l1} + \rho_{l2} = 0. \end{cases}$$

可解得

$$\begin{cases} \rho_{l1} = K \left(V_{10} 2 \ln \frac{3d}{a} - V_{20} \ln \frac{3d}{2a} \right), \\ \rho_{l2} = K \left(-V_{10} \ln \frac{3d}{2d} + V_{20} 2 \ln \frac{d}{a} \right), \\ K = \frac{2\pi\epsilon_0}{4 \ln \frac{d}{a} \ln \frac{3d}{a} - \left(\ln \frac{3d}{2a} \right)^2} \end{cases}$$

输入初始一个电势，对比系数得

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} 2 \ln \frac{3d}{a} & -\ln \frac{3d}{2a} \\ -\ln \frac{3d}{2d} & 2 \ln \frac{d}{a} \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = -C_{21}, \quad C_{10} = C_{11} + C_{12}, \quad C_{20} = C_{12} + C_{22}$$

3-10.3 静电屏蔽

静电屏蔽可以有效地防止电容之间的耦合。如图，导体 2 接地，故 $V_2 = 0$ 。




图 3-10-6 静电屏蔽示意图

对导体 1, 有

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}(V_1 - V_2) + C_{13}(V_1 - V_3).$$

若导体 2 构成接地屏蔽面, 则外部导体 3 的电势变化不应影响屏蔽面内导体 1 的电荷分布。为考察导体 3 对导体 1 的耦合, 令

$$V_1 = 0, \quad V_2 = 0.$$

只保留 V_3 的作用。此时屏蔽面内区域的边界电势均为零, 由静电场解的唯一性可知屏蔽面内电势为零, 因而导体 1 上无感应电荷, 即

$$Q_1 = 0.$$

代入上式得

$$0 = C_{13}(0 - V_3) = -C_{13}V_3.$$

由于 V_3 可任意变化, 必有

$$C_{13} = 0.$$

因此, 接地屏蔽导体使导体 1 与导体 3 之间的直接耦合电容为零。关键逻辑不是假设 $Q_1 = 0$ 推出屏蔽, 而是由接地屏蔽边界条件和唯一性定理推出屏蔽区域内场为零, 从而得到 $Q_1 = 0$, 再推出 $C_{13} = 0$ 。

3-11 静电能与静电力

电势的定义是指给一个电荷从无穷远点移至此处, 故考虑此时所需做的功 (不再是单位电荷而是 Q_m)。

$$W_2 = Q_2 V_2 = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{21}}$$

若固定 Q_1 , 移动 1 间距局 Q_1 , 易知 $W_1 = Q_1 V_1$, 即

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2).$$

若此时再移 Q_3

$$\Delta W_3 = Q_3 V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right)$$

则移动此系统需做功为

$$W_3 = \Delta W_3 + W_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_2 Q_3}{R_{23}} + \frac{Q_1 Q_3}{R_{13}} \right)$$

即

$$W_3 = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3).$$

从而类推, 对于 N 系统的静电场 W_e 有

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k,$$

V_k 是其所在电荷处发生的电势和。

对于连续分布的带电体系统, 例如一带电球如图




图 3-11-1 带电球薄壳积分示意图

$$V_R = \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad Q_R = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$dQ_R = \rho \cdot 4\pi R^2 dR$$

$$dW = V_R dQ_R = \frac{4\pi}{3\epsilon_0} \rho^2 R^4 dR$$

$$W = \int dW = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 b}$$

我们可以得到 W_e 的积分公式: $W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V' \rho_v dv$, V' 为带电体。

对此图用此公式,

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b V \rho 4\pi R^2 dR$$

由于这个积分只能没带电球整体存在后, 故计算电势应分段

$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad R > b$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b$$

$$V = - \int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = - \left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right]$$

$$V = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) \rho \cdot 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0}$$

3-11.1 电场中的静电能

若已知电场分布, 则利用高斯定理, 得

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V (\nabla \cdot \mathbf{D}) dv$$

而

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) &= V\nabla \cdot \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \nabla V \\ W_e &= \frac{1}{2} \int_{V'} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) dv - \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \nabla V dv \\ &= \frac{1}{2} \oint_S V\mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \end{aligned}$$

假 V 为无限大的球, 则

$$V \sim \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad D \sim \frac{Q}{4\pi R^2}, \quad S \sim 4\pi R^2.$$

即第一项在 $R \rightarrow +\infty$ 时约为 0。

则

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 dv$$

故定义

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}, \quad W_e = \int_{V'} w_e dv$$

例如, 对于如图 3-11-2 所示电容器




图 3-11-2 平行板电容器能量计算示意图

$$E = \frac{V}{d}, \quad W_e = \frac{1}{2} \int_V \left(\frac{V}{d} \right)^2 \epsilon \, dv = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{V}{d} \right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d} \right) V^2$$

即

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2.$$

3-11.2 静电力

对于一个变电容的系统，计算静电力要考虑守恒定律会复杂。

若系统中一物体发生一微位移 $d\ell$ ，则需做功

$$dW = \mathbf{F}_e \cdot d\ell$$

而该一个孤立系统，无外界能量输入，则

$$dW = -dW_e = -(\nabla W_e) \cdot d\ell$$

$$\mathbf{F}_e = -\nabla W_e.$$

现考虑一种系统，导体与外部电源连接，来固定各导体的电势。

若某一导体发生位移 $d\ell$ ，系统的总静电能会发生变化。同时，为了使各导体保持在固定电势，外部电源必须向导体转移电荷。

如果有电荷 dQ_k 加到第 k 个导体上，而该导体保持在电势 V_k ，则电源所做的功，或者说电源供给的能量为：

$$dW_k = V_k dQ_k$$

$$dW_s = \sum_k V_k dQ_k$$

外机械功

$$dW = \mathbf{F}_v \cdot d\ell$$

$$\mathrm{d}W_e = \frac{1}{2} \sum_k V_k \mathrm{d}Q_k = \frac{1}{2} \mathrm{d}W_s$$

$$\mathrm{d}W + \mathrm{d}W_e = \mathrm{d}W_s$$

$$\boldsymbol{F}_v \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mathrm{d}W_e = (\nabla W_e) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$$

即

$$\boldsymbol{F}_v = \nabla W_e.$$

第四章 静电场问题的求解

我们先回顾一下上一章所学的主要公式：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (4-1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (4-2)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V. \quad (4-3)$$

因为 $\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho$ ，进而有

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla V) = -\rho. \quad (4-4)$$

即

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (4-5)$$

我们称 ∇^2 为拉普拉斯算符，也称作 Δ ，是先求梯度，后求散度，即：

$$\nabla^2 V = \nabla \cdot (\nabla V) \quad (4-6)$$

$$= \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\hat{x} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial V}{\partial z} \right) \quad (4-7)$$

$$= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (4-8)$$

在柱坐标有：

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}. \quad (4-9)$$

球坐标：

$$\nabla^2 V = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}. \quad (4-10)$$

在无电荷的介质中有

$$\nabla^2 V = 0. \quad (4-11)$$

此式称为拉普拉斯方程，常用以求解空间电势分布，应用此式的重点是结合边界条件构成数学方程。

例如，求解一均匀带电球的电场、电势分布， $\rho = -\rho_0$ ，半径为 b 。由对称性知，球坐标系 V 与 φ, θ 无关。

a) $0 \leq R \leq b, \rho = -\rho_0,$

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV'_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}, \quad (4-12)$$

$$\frac{dV'_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} R + \frac{C_1}{R^2}. \quad (4-13)$$

而

$$\mathbf{E}'_i = -\nabla V'_i = -\hat{\mathbf{R}} \frac{dV'_i}{dR}. \quad (4-14)$$

由有限性, $C_1 = 0$, 则

$$\mathbf{E}'_i = -\hat{\mathbf{R}} \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b. \quad (4-15)$$

b) $R > b$, $\rho = 0$,

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV'_o}{dR} \right) = 0, \quad (4-16)$$

$$\frac{dV'_o}{dR} = \frac{C_2}{R^2}. \quad (4-17)$$

即

$$\mathbf{E}'_o = -\hat{\mathbf{R}} \frac{C_2}{R^2}. \quad (4-18)$$

由连续性,

$$\frac{C_2}{b^2} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} b, \quad C_2 = \frac{\rho_0 b^3}{3\varepsilon_0}. \quad (4-19)$$

故

$$\mathbf{E}'_o = -\hat{\mathbf{R}} \frac{\rho_0 b^3}{3\varepsilon_0 R^2}. \quad (4-20)$$

4-3 静电场解的唯一性

假设对于一个已知静电场, 有两种电势分布 V_1, V_2 都成立, 即

$$\begin{cases} \nabla^2 V_1 = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \\ \nabla^2 V_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \end{cases} \quad (4-3-1)$$

记 $V_d = V_1 - V_2$, 则

$$\nabla^2 V_d = 0. \quad (4-3-2)$$

而

$$\nabla \cdot (V_d \nabla V_d) = |\nabla V_d|^2 + V_d \nabla^2 V_d = |\nabla V_d|^2. \quad (4-3-3)$$

则

$$\oint_S (V_d \nabla V_d) \cdot d\mathbf{S} = \int_V |\nabla V_d|^2 dv. \quad (4-3-4)$$

V 为所考虑的体积, S 为面。

令 V 取得足够大球, 则 $V_d \sim 1/R$, $\nabla V_d \sim 1/R^2$, 而 $S \sim R^2$, 故左式为 0。即

$$\int_V |\nabla V_d|^2 dv = 0, \quad \nabla V_d = 0. \quad (4-3-5)$$

即 V_d 在此体积内为常数。易知, V_1, V_2 应在某些边界处满足相同的边界条件, 故 $V_d = 0$ 。

4-4 电像法

如图, 对于位于 $y > 0$ 处的无限大接地平板, 应考虑电场分布使 $V|_{y=0} = 0$ 恒成立, 于是在点对称处放置镜像电荷, 一般如图。易知此时电场分布满足 $V|_{y=0} = 0$ 。




图 4-4-1 接地无限大平板的镜像电荷

若导体板不接地, 则平板上均匀分布总量为 Q 的电荷。镜像法的镜像电荷问题连续对称, 如图, $q \rightarrow q_1 \rightarrow q_3 \rightarrow q_1$, 但是不能在镜像电荷或其对称点出现电荷解区域的情况; 因为镜像电荷仅可模拟导体平面上的感应电荷分布情况, 不可改变待求场域的电荷情况。




图 4-4-2 镜像法成功与失败的例子

即以最初的问题为例,

$$\begin{cases} \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}, & y > 0, \\ V|_{y=0} = 0. \end{cases} \quad (4-4-1)$$

这两个方程里的任何一项都不能被改变。

4-4.1 介质分界面

若问题应用在两个不同介质交界面, 如图, 则有

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = -\frac{q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\varepsilon_1}, & z > 0, \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & z < 0, \\ \varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}, & z = 0. \end{cases} \quad (4-4-2)$$




图 4-4-3 介质分界面处点电荷的镜像构造

假设我们求解 ε_1 区域, 将 ε_2 区域的影响等效在像电荷 q' 上, 如图, 则

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_1} \left(\frac{q}{R_1} + \frac{q'}{R_2} \right). \quad (4-4-3)$$

同理, 假设 q'' 如图, 对外表现 ε_1 区域相对于 ε_2 区域的影响, 则

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{q''}{4\pi\varepsilon_2 R_1}. \quad (4-4-4)$$

将两个代入边界条件中, 可解得

$$\begin{cases} q' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q, \\ q'' = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q. \end{cases} \quad (4-4-5)$$

4-4.2 导体柱与镜像问题

如图, 由边界条件可得

$$\rho_i = -\rho_l, \quad d_i = \frac{a^2}{d}, \quad (4-4-6)$$

且

$$V_M = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{d_i}{a}. \quad (4-4-7)$$




图 4-4-4 线电荷构成的等势圆

两种带电柱导体分布如图, 设其感应电荷分布则等效为 $\pm\rho_l$ 的线电荷。若在 $P(x, y)$ 电场如图, 则

$$V_P = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}. \quad (4-4-8)$$

若 V_P 为常数, 则是等势线。根据阿波罗尼斯圆知识, 两个圆相对电荷的圆由几何知识可得

$$\begin{cases} C_1^2 = a_1^2 + b^2, \\ C_2^2 = a_2^2 + b^2. \end{cases} \quad (4-4-9)$$

此时还可求出二者之间的电容:

$$V_1 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a_1}{b + c_1}, \quad V_2 = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a_2}{b + c_2}, \quad C = \frac{\rho_l}{V_1 - V_2}. \quad (4-4-10)$$




图 4-4-5 两导体柱的镜像电荷构造

4-4.3 点电荷与导体球面

如图, 可解得

$$\begin{cases} Q_i = -\frac{a}{d}Q, \\ d_i = \frac{a^2}{d}. \end{cases} \quad (4-4-11)$$




图 4-4-6 点电荷与接地导体球面的镜像电荷

4-4.4 带电导体球与接地平板

如图, 易知靠近像电荷会引起连续反应, 即

$$Q_1 = \left(\frac{a}{2c}\right) Q_0 = \alpha Q_0, \quad (4-4-12)$$

$$Q_2 = \frac{a}{2c - \frac{a^2}{2c}} Q_1 = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} Q_0, \quad (4-4-13)$$

$$Q_3 = \frac{a}{2c - \frac{a^2}{2c}} Q_2. \quad (4-4-14)$$

由

$$Q = Q_0 + Q_1 + Q_2 + \cdots = Q_0 \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} + \cdots \right), \quad (4-4-15)$$

而 $(Q_0, Q_1), (-Q_1, Q_2), \cdots$ 电荷在球面上产生等势面, 则

$$V_0 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 a}. \quad (4-4-16)$$

则两导体之间电容

$$C = \frac{Q}{V_0} = 4\pi\epsilon_0 a \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} + \cdots \right). \quad (4-4-17)$$

由于 $\alpha = a/(2c)$ 通常较小 ($< 1/2$), Q_n 会衰减得很快。




图 4-4-7 带电导体球与接地平板的连续镜像电荷

4-5 笛卡尔坐标中的边值问题

对简单矩形问题的数理方程解法，此处不再赘述，考虑如图分布，求 $V(x, y)$ 。




图 4-5-1 笛卡尔坐标中的半无限平行板边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 V = 0, \\ V(0, y) = V_0, \quad V(\infty, y) = 0, \\ V(x, 0) = V(x, b) = 0. \end{cases}$$

设

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \sin \frac{n\pi}{b} y.$$

$X_n(x)$ 与 $Y_n(y)$ 特征值恰好相反，则

$$X_n(x) = C_1 e^{\frac{n\pi}{b} x} + C_2 e^{-\frac{n\pi}{b} x}.$$

由 $x \rightarrow \infty$ 知 $C_1 = 0$ ，且

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{b} y &= V_0. \\ C_n &= \frac{2}{b} \int_0^b V_0 \sin \frac{n\pi}{b} y \, dy \\ &= \frac{2V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n]. \end{aligned}$$

即

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] e^{-\frac{n\pi}{b}x} \sin \frac{n\pi}{b}y.$$

4-6 柱坐标系中的边值问题

如果是三维方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0,$$

则一般要解偏微分方程。一般不考虑 z , 即

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = 0.$$

若如图系统,




图 4-6-1 柱坐标系中的圆筒边值问题

$$V(b, \varphi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \varphi < \pi, \\ -V_0, & \pi < \varphi < 2\pi. \end{cases}$$

设

$$V(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi),$$

分离得

$$r^2 \frac{d^2 R(r)}{dr^2} + r \frac{dR(r)}{dr} - n^2 R(r) = 0,$$

为欧拉方程,

$$R_n(r) = C_1 r^n + C_2 r^{-n}.$$

$r < b$ 时, 因为存在 $r = 0$, 考虑有界性, $C_2 = 0$ 。由图知 $\Phi(\varphi)$ 关于 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 对称, 则

$$V(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \sin n\varphi.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n b^n \sin n\varphi = \begin{cases} V_0, & 0 < \varphi < \pi, \\ -V_0, & \pi < \varphi < 2\pi. \end{cases}$$

最终解得

$$V(r, \varphi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{b}\right)^n \sin n\varphi, \quad r < b.$$

$r > b$ 时, 存在 $r \rightarrow +\infty$, 由有界性, $C_1 = 0$,

$$V(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{-n} \sin n\varphi.$$

类似地, 解得

$$V(r, \varphi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{r}\right)^n \sin n\varphi, \quad r > b.$$

4-7 球坐标系中的边值问题

一般不考虑 φ ,

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) = 0.$$

利用变量变换, 可得

$$\frac{1}{\Gamma(R)} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{d\Gamma(R)}{dR} \right) = -\frac{1}{\Theta(\theta) \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta} \right) = k^2.$$

化简得

$$R^2 \frac{d^2 \Gamma(R)}{dR^2} + 2R \frac{d\Gamma(R)}{dR} - k^2 \Gamma(R) = 0.$$

$$\Gamma_n(R) = A_n R^n + B_n R^{-(n+1)}.$$

有关 $\Theta(\theta)$ 的方程为勒让德方程。

第五章 恒稳电流场

5-2 电流密度与欧姆定律

考虑一种载流体，每一个带电 q （带符号），且以速度 $\mathbf{u}$ 穿过面元 ΔS ，如图，则

$$\Delta Q = Nq \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \Delta S \Delta t, \quad (5-2-1)$$

其中 N 为电载流子体密度。




图 5-2-1 电流密度与面元 ΔS

I 为单位时间内电荷改变量，即

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = Nq \mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{S}. \quad (5-2-2)$$

规定一个矢量函数，单位体积电流密度 $\mathbf{J}$ ：

$$\mathbf{J} = Nq\mathbf{u}. \quad (5-2-3)$$

则

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{S}, \quad I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}. \quad (5-2-4)$$

Nq 实际为体电荷密度 ρ ，即

$$\mathbf{J} = \rho\mathbf{u}. \quad (5-2-5)$$

考虑真空二极管内，其作用在于高温电子加速：

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_y J = \hat{\mathbf{a}}_y \rho(y) u(y), \quad \rho(y) \text{ 应为负数 (电子)}. \quad (5-2-6)$$




图 5-2-2 真空二极管中电子受电场加速

由

$$m \frac{du}{dt} = -e \mathbf{E} = e \frac{dV}{dy} \quad (5-2-7)$$

而

$$m \frac{du}{dt} = m \frac{du}{dy} \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right), \quad (5-2-8)$$

即

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right) = e \frac{dV}{dy}. \quad (5-2-9)$$

由边界条件得：

$$\frac{1}{2} m u^2 = eV \quad (\text{也可用功能关系}), \quad (5-2-10)$$

$$u = \sqrt{\frac{2eV}{m}}, \quad \rho = -\frac{J}{u} = -J \sqrt{\frac{m}{2eV}}. \quad (5-2-11)$$

由泊松方程：

$$\frac{d^2 V}{dy^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2eV}}. \quad (5-2-12)$$

$$\frac{d}{dy} \left[\left(\frac{dV}{dy} \right)^2 \right] = \frac{4J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \frac{d(\sqrt{V})}{dy}. \quad (5-2-13)$$

即

$$\left(\frac{dV}{dy} \right)^2 = \frac{4J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \sqrt{V} + C, \quad (5-2-14)$$

由边界条件 $C = 0$, 则

$$V^{-\frac{1}{4}} dV = 2\sqrt{\frac{J}{\varepsilon_0}} \left(\frac{m}{2e}\right)^{\frac{1}{4}} dy. \quad (5-2-15)$$

得

$$J = \frac{4\varepsilon_0}{9d^2} \sqrt{\frac{2e}{m}} V_0^{\frac{3}{2}}. \quad (5-2-16)$$

此式也被称为 Child-Langmuir Law。

饱和电流的定向漂移是电场所致。对于大多数导体, u 与 E 成正比, 即

$$\mathbf{u} = -\mu_e \mathbf{E}, \quad (5-2-17)$$

μ_e 称为电子迁移率。故

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{u} = -\rho_e \mu_e \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E}, \quad \sigma = -\mu_e \rho_e \text{ 称为电导率}. \quad (5-2-18)$$

对于半导体, 载流子还包括空穴, 故

$$\sigma = -\rho_e \mu_e + \rho_h \mu_h. \quad (5-2-19)$$

满足上式的各向同性的介质称为遵欧姆介质, 我们称上式为点形式的欧姆定律。利用上式分析下面介质, 如图。




图 5-2-3 导体中的电场、电流密度与电压 V_{12}

$$V_{12} = El, \quad (5-2-20)$$

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = JS, \quad (5-2-21)$$

$$E = \frac{1}{\sigma} J = \frac{V_{12}}{l}. \quad (5-2-22)$$

即

$$R = \frac{V}{I} = \frac{l}{\sigma S}. \quad (5-2-23)$$

5-3 电动势 (emf) 与 Kirchhoff's Voltage Law (KVL)

载流体在闭合回路运动中会发生碰撞, 进而消耗能量; 而保持载流体绕过一闭合回路外界做功为机, 故只能使用非保守场。电路中的非保守场可能来自电池, 则所假设的外加电场强度构成了电动势 (emf):

$$\mathcal{V} = \int_2^1 \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-1)$$

如图, 电池的存在使两极板上聚积相应电荷, 因此产生保守场 $\mathbf{E}$:




图 5-3-1 电池中的保守场 $\mathbf{E}$ 与外加电场 $\mathbf{E}_i$

$$V = - \int_2^1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-2)$$

如果将两电极间用电阻等通, 则一部分电场用于驱动载流子运动, 即

$$\mathbf{J} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{E}_i), \quad (5-3-3)$$

$$\mathcal{V} = \oint_C (\mathbf{E} + \mathbf{E}_i) \cdot d\mathbf{l} = \oint_C \frac{\mathbf{J}}{\sigma} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-4)$$

$$\mathcal{V} = RI. \quad (5-3-5)$$

5-4 连续性方程和 KCL

由电荷守恒, 有反交叉, 有

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv. \quad (5-4-1)$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dv = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dv. \quad (5-4-2)$$

由于式中面积分与体积 V 的选取无关, 故

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (5-4-3)$$

对于恒稳电流场:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (5-4-4)$$

故

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad S \text{ 为闭合曲面}. \quad (5-4-5)$$

即

$$\sum_j I_j = 0, \quad (5-4-6)$$

此式也称为 Kirchhoff's current law (KCL)。

利用 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 关系, 因为 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon$, 故

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho = 0, \quad (5-4-7)$$

$$\rho = \rho_0 e^{-(\frac{\sigma}{\varepsilon})t}. \quad (5-4-8)$$

5-5 功率损耗与焦耳定律

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = q \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}. \quad (5-5-1)$$

$$dP = \sum_i P_i = \mathbf{E} \cdot \left(\sum_i N_i q_i \mathbf{u}_i \right) dv. \quad (5-5-2)$$

则

$$dP = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv, \quad (5-5-3)$$

$$\frac{dP}{dv} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}. \quad (5-5-4)$$

故

$$P = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv, \quad (5-5-5)$$

此式为 Joule's law。

而在导体的某个横截面， $dv = dl ds$,

$$P = \int_L E dl \int_S J ds = VI, \quad V = RI. \tag{5-5-6}$$

故

$$P = I^2R. \tag{5-5-7}$$

5-6 电流密度场的边界条件

回顾之前所认为 J 满足的性质如下。

表 5-6-1 恒稳电流密度场的控制方程

微分形式	积分形式
$\nabla \cdot J = 0$	$\oiint_S J \cdot ds = 0$
$\nabla \times \left(\frac{J}{\sigma}\right) = 0$	$\oint_C \frac{1}{\sigma} J \cdot dl = 0$

分界面情况如下图。




图 5-6-1 两种导电媒质分界面上的电流密度边界条件

由 E 分析可知，无散场在分界面上法向连续，即

$$J_{1n} = J_{2n}; \tag{5-6-1}$$

无旋场在分界面上切向连续，即

$$\frac{J_{1t}}{\sigma_1} = \frac{J_{2t}}{\sigma_2}. \tag{5-6-2}$$

关于为什么不能说旋场，是因为存在多种介质时

$$\nabla \times \mathbf{J} = \nabla \sigma \times \mathbf{E} + \sigma \nabla \times \mathbf{E}, \quad (5-6-3)$$

此时

$$\nabla \sigma \times \mathbf{E} \neq 0. \quad (5-6-4)$$

现有层状平行板电容器如下图。




图 5-6-2 层状介质中的恒稳电流分布

(a) 求 $\mathbf{J}$:

$$V = (R_1 + R_2)I = \left(\frac{d_1}{\sigma_1 S} + \frac{d_2}{\sigma_2 S} \right) I, \quad (5-6-5)$$

$$J = \frac{I}{S} = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V. \quad (5-6-6)$$

(b) 求 $\mathbf{E}$:

$$E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V, \quad E_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V. \quad (5-6-7)$$

(c) 求极板和介质分界面的电荷密度:

$$\rho_{s1} = \epsilon_1 E_1 = \frac{\epsilon_1 \sigma_2 V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}, \quad \rho_{s2} = -\epsilon_2 E_2 = -\frac{\epsilon_2 \sigma_1 V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}, \quad (5-6-8)$$

$$\rho_s = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \frac{(\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2) V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}. \quad (5-6-9)$$

5-7 阻抗计算

由已知的电容 C 的计算式:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\oiint_S \rho_s ds}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} = \frac{\oiint_S \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}. \quad (5-7-1)$$

在此, 我们尚与 R 的计算式

$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\oint_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}. \quad (5-7-2)$$

即

$$RC = \frac{\varepsilon}{\sigma} = \frac{C}{G}, \quad (5-7-3)$$

此为一般用来求漏电阻。

半球形导体埋在地下, 地表可看成绝缘半无边界, 如图; 则根据对称性可等效为关于地表对称过的完整球体, 在无限均匀导电媒质中:




图 5-7-1 电导率为 $\sigma = 10^{-6} \text{ S/m}$ 的介质

$$J = \frac{I_s}{4\pi r^2}. \quad (5-7-4)$$

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I_s}{4\pi\sigma r^2}, \quad (5-7-5)$$

$$V = \int_a^\infty E dl = \frac{I_s}{4\pi\sigma a}, \quad (5-7-6)$$

$$R_s = \frac{V}{I_s} = \frac{1}{4\pi\sigma a}. \quad (5-7-7)$$

而半球形的电阻应为上述情况的 2 倍, 即

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma a}. \quad (5-7-8)$$

第六章 静态磁场

6-2 真空中磁场的基本性质

磁场 $\mathbf{B}$ 是一种无散场，即

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (6-2-1)$$

问题理解为磁场线的绘制闭合回路。

$\mathbf{B}$ 由 $\mathbf{J}$ 产生，即

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-2-2)$$

总结以上性质的微分、积分形式如下。

表 6-2-1 Postulates of Magnetostatics in Free Space

Differential Form	Integral Form
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$
$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$	$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$

6-3 磁矢势（矢量磁位）

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，由 Helmholtz's theorem 知，存在矢量场 $\mathbf{A}$ ，

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (6-3-1)$$

我们称 $\mathbf{A}$ 为磁矢势。

在 Ch4 中，我们求解电场时引入标量场 V ，在这里只满足拉普拉斯方程，并且具有同性；边界条件简单等。此处引入 $\mathbf{A}$ ，用方式 $\mathbf{B}$ ，虽然 $\mathbf{A}$ 也是矢量场，但 $\mathbf{A}$ 先天满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，即减少一个条件，且接下来我们证明 $\mathbf{A}$ 也满足拉普拉斯方程。

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-3-2)$$

由 “BAC-CAB” 定理，

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}. \quad (6-3-3)$$

而

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) = 0. \quad (6-3-4)$$

故

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-3-5)$$

定义磁通量：

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (6-3-6)$$

则

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (6-3-7)$$

6-4 Biot-Savart 定理

对比静电：

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}, \quad (6-4-1)$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (6-4-2)$$

Ch4 中我们有

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{R} dv'. \quad (6-4-3)$$

则类似地，有

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}}{R} dv', \quad (6-4-4)$$

(具体理解可参三维空间格林函数)。

而

$$\mathbf{J} dv' = \mathbf{J} S dl' = I d\mathbf{l}', \quad (6-4-5)$$

则

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}'}{R}. \quad (6-4-6)$$

于是

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \nabla \times \left(\frac{d\mathbf{l}'}{R} \right). \quad (6-4-7)$$

利用

$$\nabla \times (f\mathbf{G}) = f\nabla \times \mathbf{G} + (\nabla f) \times \mathbf{G} \quad (6-4-8)$$

进行分析，最终可得

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}, \quad (6-4-9)$$

此即 Biot-Savart Law。即在线电流路径 C' 上，

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}. \quad (6-4-10)$$

经取圆环电流如图：




图 6-4-1 圆环电流轴线上一点的磁场计算

$$d\mathbf{l}' = \hat{\mathbf{a}}_\phi b d\phi', \quad (6-4-11)$$

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_z z - \hat{\mathbf{a}}_r b, \quad (6-4-12)$$

$$R = (z^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}, \quad (6-4-13)$$

$$d\mathbf{l}' \times \mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_r b z d\phi' + \hat{\mathbf{a}}_z b^2 d\phi'. \quad (6-4-14)$$

由对称性，最终和只存在 $\hat{\mathbf{a}}_z$ 分量，故

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{a}}_z \frac{b^2 d\phi'}{(z^2 + b^2)^{3/2}} = \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}}. \quad (6-4-15)$$

6-5 磁偶极子

如图结构为磁偶极子 (magnetic dipole)。




图 6-6-1 有限差分区域及边界条件

取相邻网格节点间距均为 h 。对节点处的偏导数，用差分近似代替微分：

$$\varphi'_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \approx \frac{\Delta \varphi}{\Delta x}, \quad \varphi''_{xx} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \approx \frac{\Delta \varphi'_x}{\Delta x}. \quad (6-6-3)$$

1. 内部节点的差分方程

对内部节点 0，其左右、上下相邻节点分别记为 1, 3, 2, 4。




图 6-6-2 内部节点的五点差分格式

在节点 0 处有

$$\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|_0 \approx \frac{\varphi_1 - 2\varphi_0 + \varphi_3}{h^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \right|_0 \approx \frac{\varphi_2 - 2\varphi_0 + \varphi_4}{h^2}. \quad (6-6-4)$$

代入泊松方程，得

$$\frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0}{h^2} = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}, \quad (6-6-5)$$

即

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0 = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} h^2. \quad (6-6-6)$$

由此可写出内部节点的迭代公式：

$$\boxed{\varphi_0^{(k+1)} = \frac{\varphi_1^{(k)} + \varphi_2^{(k)} + \varphi_3^{(k)} + \varphi_4^{(k)}}{4} + \frac{\rho_0 h^2}{4\varepsilon_0}} \quad (\text{内部节点}). \quad (6-6-7)$$

2. 第一类边界节点

第一类边界节点的电位值已知, 直接取给定值:

$$\varphi_i = f_i. \quad (6-6-8)$$

3. 齐次第二类边界节点

对于边界 CD 上的齐次第二类边界条件

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0, \quad (6-6-9)$$

引入边界外侧的虚拟节点 1, 并用中心差分表示法向导数。




图 6-6-3 齐次第二类边界节点的虚拟节点法

由于

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0, \quad (6-6-10)$$

故

$$\frac{\varphi_1 - \varphi_3}{2h} = 0, \quad \varphi_1 = \varphi_3. \quad (6-6-11)$$

将 $\varphi_1 = \varphi_3$ 代入内部节点差分方程, 得

$$\varphi_2 + 2\varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0 = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} h^2. \quad (6-6-12)$$

于是齐次第二类边界节点的迭代公式为

$$\boxed{\varphi_0^{(k+1)} = \frac{\varphi_2^{(k)} + 2\varphi_3^{(k)} + \varphi_4^{(k)}}{4} + \frac{\rho_0 h^2}{4\varepsilon_0}} \quad (\text{齐次第二类边界节点}). \quad (6-6-13)$$

4. 线性方程组与迭代求解

对所有未知节点列写相应的差分方程, 形成线性方程组

$$[A][X] = [b]. \quad (6-6-14)$$

工作中常用迭代法求解。其思想在于构造迭代方程组

$$[X] = [A'][X] + [b'], \quad (6-6-15)$$

从一组选定的初值 $X^{(0)}$ 出发, 按照

$$[X^{(k+1)}] = [A'][X^{(k)}] + [b'] \quad (6-6-16)$$

进行迭代, 直到 $X^{(k)}$ 不再明显变化。

第七章 时变电磁场

7-1 回顾

回顾前面所学的静态场量如下表。

表 7-1-1 静电场与恒磁场模型的基本关系

基本关系	静电场模型	恒磁场模型
控制方程	$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$ $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$	$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ $\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}$
线性各向同性介质中的本构关系	$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$	$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\mu} \boldsymbol{B}$

7-2 法拉第定律

电磁感应的微分形式：

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}.$$

对于空间中的每一点，由 Stokes 定理可得

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = - \int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot d\boldsymbol{s}.$$

7-2.1 时变磁场中的静止回路

定义感生电动势 V ，在回路 C 中

$$V = \oint_C \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

7-2.3 静态磁场中的运动导体

动生电动势

$$V = \oint_C (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot d\boldsymbol{l}.$$

例如图中的法拉第圆盘，圆盘中的磁场为 $\boldsymbol{B} = \hat{z}B_0$ 。




图 7-2-1 法拉第圆盘示意图

$$\begin{aligned}
 V_0 &= \oint (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\
 &= \int_3^4 \left[(\omega r \hat{\phi}) \times (\hat{z} B_0) \right] \cdot (-\hat{r} dr) \\
 &= -\frac{\omega B_0 b^2}{2}.
 \end{aligned}$$

由此可见，轴上电位 V 分布与 r 有关；另外测量法拉第圆盘电动势应使用大电阻电压表，避免电流改变磁场分布。

7-2.4 时变磁场中的运动电路

此时由于

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}),$$

宏观观察者随闭合曲线 C 一起运动，则应修正电场为

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}.$$

即，具有确定闭合曲线 C 、曲面 S 的闭合电路，以速度 $\mathbf{u}$ 在场 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 中运动时，有

$$\oint_C \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

对于运动电路,

$$\begin{aligned}\frac{d\Phi}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{S_2} \mathbf{B}(t + \Delta t) \cdot d\mathbf{s}_2 - \int_{S_1} \mathbf{B}(t) \cdot d\mathbf{s}_1 \right].\end{aligned}$$

忽略高阶无穷小量, 有

$$\mathbf{B}(t + \Delta t) = \mathbf{B}(t) + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \Delta t,$$

则

$$\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_2 - \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_1 \right].$$

记 S_3 为移动轨迹侧边,

$$d\mathbf{s}_3 = d\mathbf{l} \times \mathbf{u} dt.$$

由

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{B} dv = \int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_2 - \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_1 + \int_{S_3} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_3, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

得

$$\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} - \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

综上,

$$V' = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

7-3 麦克斯韦方程

对于表 7-1 中两对 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 和 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$, 应作随时变化修正。

首先, $\mathbf{E}$ 应修正为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

接着考虑 $\mathbf{J}$, 由于

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t},$$

旧静电情况不妥, 而由 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$, 故修正为

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right).$$

即令

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

对上述两式作整理, 得到麦克斯韦方程组:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases}$$

其中 ρ 为自由电荷体密度, $\mathbf{J}$ 为自由电流密度。 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 之间的关系为

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}.$$

7-3.1 麦克斯韦方程的积分形式

如下表。

表 7-3-1 麦克斯韦方程

微分形式	积分形式	意义
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$	Faraday's law
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$	Ampère's circuital law
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$	Gauss's law
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$	No isolated magnetic charge

7-4 规范

由 $\mathbf{B}$ 的散度, 引入 $\mathbf{A}$, 即

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

将其代入 Maxwell 方程, 有

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}),$$

即

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

可知括号内的矢量和只差一个标量场的梯度。为了与静电场中的电势定义相一致, 令

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V,$$

得

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

此时同样适用于静电场。

V 和 $\mathbf{A}$ 可由电荷分布和电流分布得到, 即

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{v'} \frac{\rho}{R} dv', \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{v'} \frac{\mathbf{J}}{R} dv'.$$

然而上面讨论忽略了时变影响, 则回到求解准静态场。

现考虑第二个 Maxwell 方程, 有 $\mu = \frac{B}{H}$, $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 。则

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} + \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right),$$

即

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \nabla \left(\mu \varepsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right) - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}.$$

整理得

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu \varepsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right).$$

由于 $\mathbf{A}$ 和 V 存在不确定性, 此处定义

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu \varepsilon \frac{\partial V}{\partial t} = 0.$$

最后得 $\mathbf{A}$ 的非齐次波动方程 (波速为 $1/\sqrt{\mu\varepsilon}$):

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}.$$

将

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

代入散度方程, 可得 V 的相应波动方程

$$\nabla^2 V - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

7-5 电磁边界条件

在界面处取面元并取极限, 然后应用麦克斯韦方程即可得到边界条件。回顾之前的边界条件, 有

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s, \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s, \\ \mathbf{B}_{1n} = \mathbf{B}_{2n}. \end{cases}$$

7-5.1 两种无损线性介质之间的界面

一种无损线性介质可以用介电常数 ε 与磁导率 μ 来表征, 且 $\sigma = 0$, 即界面没有自由电荷与面电流, 可得边界条件如下表。

表 7-5-1 两种无损介质之间的边界条件

切向分量	法向分量
$\begin{aligned} \mathbf{E}_{1t} &= \mathbf{E}_{2t} \\ \frac{D_{1t}}{D_{2t}} &= \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \end{aligned}$	$\begin{aligned} D_{1n} &= D_{2n} \\ \varepsilon_1 E_{1n} &= \varepsilon_2 E_{2n} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \mathbf{H}_{1t} &= \mathbf{H}_{2t} \\ \frac{B_{1t}}{B_{2t}} &= \frac{\mu_1}{\mu_2} \end{aligned}$	$\begin{aligned} B_{1n} &= B_{2n} \\ \mu_1 H_{1n} &= \mu_2 H_{2n} \end{aligned}$

7-5.2 介质与理想导体之间的界面

理想导体具有无限大的电导率，其电场仅集于表面，故可得边界条件如下表。

表 7-5-2 介质（介质 1）与理想导体（介质 2）之间的边界条件（时变情形）

介质 1 一侧	介质 2 一侧
$\begin{aligned} \mathbf{E}_{1t} &= 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}_1 &= \mathbf{J}_s \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D}_1 &= \rho_s \\ B_{1n} &= 0 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \mathbf{E}_{2t} &= 0 \\ \mathbf{H}_{2t} &= 0 \\ D_{2n} &= 0 \\ B_{2n} &= 0 \end{aligned}$

7-6 时谐电磁场的复数表示

当电磁场的激发源以大致确定的频率作正弦振荡，空间（包括介质）中的电磁场也就以相同的频率作正弦振荡。这种以一定频率作正弦振荡的电磁场称为时谐电磁场（定态电磁场）。在一般情况下，即使电磁场不是单一频率，它也可以用傅里叶分析方法分解为不同频率的多次谐波分量的叠加。

1. 时谐数量的复数表示

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, y, z, t) &= \sqrt{2}E_x(x, y, z) \sin(\omega t + \psi_x) \hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_y(x, y, z) \sin(\omega t + \psi_y) \hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_z(x, y, z) \sin(\omega t + \psi_z) \hat{\mathbf{z}}. \end{aligned}$$

用复数表示，取虚部：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, y, z, t) &= \text{Im}\{ \sqrt{2}E_x(x, y, z) e^{j(\omega t + \psi_x)} \hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_y(x, y, z) e^{j(\omega t + \psi_y)} \hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_z(x, y, z) e^{j(\omega t + \psi_z)} \hat{\mathbf{z}} \}. \end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} \dot{E}_x = E_x(x, y, z)e^{j\psi_x}, \\ \dot{E}_y = E_y(x, y, z)e^{j\psi_y}, \\ \dot{E}_z = E_z(x, y, z)e^{j\psi_z}. \end{cases}$$

则

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \text{Im} \left[\sqrt{2} \dot{\mathbf{E}} e^{j\omega t} \right],$$

其中

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \dot{E}_y \hat{\mathbf{y}} + \dot{E}_z \hat{\mathbf{z}}$$

称为复矢量（位置相关，相量）。

2. 时谐电磁场的复数表示对于正弦时变电磁场，可用复数形式。麦克斯韦方程组的微分形式随之变为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} = \dot{\rho}, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{H}} = \gamma\dot{\mathbf{E}} + j\omega\varepsilon\dot{\mathbf{E}}, \\ \nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0. \end{cases}$$

此时电荷与电流满足

$$\nabla \cdot \dot{\mathbf{J}} = -j\omega\dot{\rho}.$$

7-7 无源空间的电磁波方程组

7-7.1 波动方程组

对于无电荷和电流源情况下，麦克斯韦方程组变为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \gamma\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases} \quad (7-7-1)$$

对线性各向同性介质可得波动方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0, \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0. \end{cases} \quad (7-7-2)$$

具体思路是

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right), \quad (7-7-3)$$

然后用 BAC-CAB 分解。

7-7.2 波动方程组的复数表示

$$\begin{cases} \nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} = 0, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{H}} = j\omega\varepsilon_c\dot{\mathbf{E}}, \\ \nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0. \end{cases} \quad (7-7-4)$$

$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{\mathbf{E}} + \omega^2\mu\varepsilon_c\dot{\mathbf{E}} = 0, \\ \nabla^2 \dot{\mathbf{H}} + \omega^2\mu\varepsilon_c\dot{\mathbf{H}} = 0. \end{cases} \quad (7-7-5)$$

这就是矢量形式的亥姆霍兹方程。

理想介质中 $\gamma = 0$, $\varepsilon_c = \varepsilon$; 良导体中 $\frac{\gamma}{\omega\varepsilon} \gg 1$,

$$\varepsilon_c = \varepsilon - j\frac{\gamma}{\omega} = \varepsilon \left(1 - j\frac{\gamma}{\omega\varepsilon}\right). \quad (7-7-6)$$

例 7.3.1 理想介质中, 假设沿 $\hat{z}$ 方向传播的平面电磁波的电场强度只有 x 方向分量, 且大小与 x 和 y 变量无关, 求其解。

解: 根据方程 (7-3-5a) 知道电场的波动方程为

$$\frac{d^2 \dot{E}_x(z)}{dz^2} + \omega^2\mu\varepsilon\dot{E}_x(z) = 0. \quad (7-7-7)$$

令 $d\dot{E}_x(z)/dz = M(\dot{E}_x)$, 对其求导得到

$$\frac{d^2 \dot{E}_x(z)}{dz^2} = M'(\dot{E}_x)M(\dot{E}_x), \quad (7-7-8)$$

代入原方程, 二阶微分方程化为一阶

$$M'(\dot{E}_x)M(\dot{E}_x) + \omega^2\mu\varepsilon\dot{E}_x = 0. \quad (7-7-9)$$

这样可求出 $M(\dot{E}_x)$, 再解一阶微分方程, 进一步求出 $\dot{E}_x(z)$, 得到

$$\dot{E}_x(z) = Ae^{j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}z} + Be^{-j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}z}, \quad (7-7-10)$$

其中 A 和 B 是待定常数。写成瞬时表达式

$$E_x(z, t) = \sqrt{2}A \sin(\omega t - \omega\sqrt{\mu\varepsilon}z) + \sqrt{2}B \sin(\omega t + \omega\sqrt{\mu\varepsilon}z). \quad (7-7-11)$$

7-8 电磁场能量守恒定律

7-8.1 坡印廷定理

在静电磁问题中, 我们定义电场能量和磁场能量, 现定义时变场下的能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}. \quad (7-8-1)$$

按照坡印廷定理, 即能量守恒定律的数学表达式为

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dW}{dt} - \int_V \gamma E^2 dV. \quad (7-8-2)$$

微分形式为

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\frac{\partial w}{\partial t} - \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \quad (7-8-3)$$

定义坡印廷矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}, \quad (7-8-4)$$

表示单位时间内穿过与能流方向相垂直的单位面积上的能量。

有直流电流流过电阻供电, 电流为 I , 将两根平行且无限长的导线放大, 如图所示。




图 7-8-1 直流电源对电阻供电时的能流方向

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \hat{z}, \quad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma}, \quad \mathbf{H} = \frac{I}{2\pi a} \hat{\varphi}. \quad (7-8-5)$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} \hat{z} \times \hat{\varphi} = -\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} \hat{r}. \quad (7-8-6)$$

对导线的导体表面,

$$-\oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} = -\left(-\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} \hat{r}\right) \cdot 2\pi a l \hat{r} = \frac{I^2 l}{\gamma \pi a^2} = RI^2. \quad (7-8-7)$$

对于无界理想介质中沿 z 方向传播的电磁波如下, 其中

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \quad \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (7-8-8)$$

$$\begin{cases} E_x^+(z, t) = \sqrt{2}E_{x0}^+ \sin(\omega t - \beta z), \\ H_y^+(z, t) = \frac{\sqrt{2}E_{x0}^+}{\eta} \sin(\omega t - \beta z). \end{cases} \quad (7-8-9)$$

对于长、宽、高分别为 a, b, d 的区域, 有




图 7-8-2 平面电磁波通过长方体区域

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2 = 2\varepsilon(E_{x0}^+)^2 \sin^2(\omega t - \beta z). \quad (7-8-10)$$

$$W = ad \int_0^b w \, dz = \frac{2ad\varepsilon(E_{x0}^+)^2}{\beta} \left[\frac{\beta b}{2} + \frac{\sin(2\omega t - 2\beta b) - \sin(2\omega t)}{4} \right]. \quad (7-8-11)$$

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{2ad(E_{x0}^+)^2}{\eta} [\sin^2(\omega t - \beta b) - \sin^2(\omega t)]. \quad (7-8-12)$$

而

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{2(E_{x0}^+)^2}{\eta} \sin^2(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{z}}. \quad (7-8-13)$$

能流方向为 $\hat{\mathbf{z}}$, 即只与两个横截面有关,

$$\oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} = \frac{2ad(E_{x0}^+)^2}{\eta} [\sin^2(\omega t - \beta b) - \sin^2(\omega t)]. \quad (7-8-14)$$

第八章 准静态场

8-1 电、磁准静态场方程

时变电磁场的麦克斯韦方程组为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases} \quad (8-1-1)$$

8-1.1 电准静态场方程

若磁感应强度的变化可忽略, 即

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \simeq 0,$$

则有

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} \simeq 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases} \quad (8-1-2)$$

此类电磁场称为**电准静态场**。由于 $\nabla \times \mathbf{E} \simeq 0$, 电场部分的求解与静电场相同。令

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi,$$

在均匀介质中可得

$$\boxed{\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}}. \quad (8-1-3)$$

一般动态位方程组可写为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}. \end{cases} \quad (8-1-4)$$

在电准静态近似中, 通常保留标量电位的泊松方程形式。

8-1.2 磁准静态场方程

若电位移的变化可忽略, 即

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \simeq 0,$$

则有

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases} \quad (8-1-5)$$

此时由电荷守恒式

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

可知在磁准静态近似下常有

$$\nabla \cdot \mathbf{J} \simeq 0.$$

此类电磁场称为**磁准静态场**。

对应的位函数形式可写为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu \mathbf{J}. \end{cases} \quad (8-1-6)$$

若进一步取库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则有

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}. \quad (8-1-7)$$

8-2 低频电磁场的近似

8-2.1 准静态近似条件

准静态条件中, 电源激励必须变化缓慢。也就是说, 电磁波在研究范围内的传播时间 τ_{em} 远小于特性时间; 对于时谐场, 特性时间可取周期 T 。等价地, 空间尺度 L 远小于波长 λ 。因此常写为

$$\omega \ll \frac{1}{\tau_{\text{em}}} \quad \text{或} \quad L \ll \lambda \quad \text{或} \quad \beta L \ll 1. \quad (8-2-1)$$

例 平行板间低频电磁场分布

理想导体平行板如图所示, 板间距为 h , 沿 z 方向长度为 b , 沿 y 方向宽度为 d , 且

$$b \gg h, \quad d \gg h.$$

在左端加低频电压

$$U(t) = V_0 \sin(\omega t + \psi),$$

求两板之间的电场分布。




图 8-2-1 理想导体平行板模型

场量形式与边界条件

在无源、均匀介质中，时谐场满足波动方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{\mathbf{E}} + \omega^2 \mu \varepsilon \dot{\mathbf{E}} = 0, \\ \nabla^2 \dot{\mathbf{H}} + \omega^2 \mu \varepsilon \dot{\mathbf{H}} = 0. \end{cases} \quad (8-2-2)$$

由理想导体边界条件，导体表面切向电场为零。由于 d 很大，可忽略边缘效应，场量与 y 无关。电场垂直于极板，磁场平行于极板，因此可设

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x(z) \mathbf{a}_x, \quad \dot{\mathbf{H}} = \dot{H}_y(z) \mathbf{a}_y. \quad (8-2-3)$$

左端电压边界条件为

$$\dot{E}_x(0) = \frac{\dot{U}}{h}. \quad (8-2-4)$$

右端近似为无辐射端口，取

$$\dot{H}_y(b) = 0. \quad (8-2-5)$$

由麦克斯韦方程化为一维方程

对

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x(z) \mathbf{a}_x,$$

有

$$\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = \frac{d\dot{E}_x}{dz} \mathbf{a}_y. \quad (8-2-6)$$

由法拉第定律

$$\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}$$

得

$$\frac{d\dot{E}_x}{dz} = -j\omega\mu\dot{H}_y. \quad (8-2-7)$$

对

$$\dot{\mathbf{H}} = \dot{H}_y(z) \mathbf{a}_y,$$

有

$$\nabla \times \dot{\mathbf{H}} = -\frac{d\dot{H}_y}{dz} \mathbf{a}_x. \quad (8-2-8)$$

由安培环路定律

$$\nabla \times \dot{\mathbf{H}} = j\omega\varepsilon\dot{\mathbf{E}}$$

得

$$\frac{d\dot{H}_y}{dz} = -j\omega\varepsilon\dot{E}_x. \quad (8-2-9)$$

于是

$$\begin{cases} \frac{d^2\dot{E}_x}{dz^2} + \beta^2\dot{E}_x = 0, \\ \frac{d^2\dot{H}_y}{dz^2} + \beta^2\dot{H}_y = 0, \end{cases} \quad \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (8-2-10)$$

求解结果

用边界条件

$$\dot{E}_x(0) = \frac{\dot{U}}{h}, \quad \dot{H}_y(b) = 0$$

可得

$$\dot{E}_x(z) = \frac{\dot{U}}{h} \frac{\cos \beta(b-z)}{\cos \beta b} \quad (8-2-11)$$

以及

$$\dot{H}_y(z) = j \frac{\dot{U}}{\eta h} \frac{\sin \beta(b-z)}{\cos \beta b}, \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}. \quad (8-2-12)$$

故两板之间的场分布为

$$\dot{\mathbf{E}}(z) = \frac{\dot{U}}{h} \frac{\cos \beta(b-z)}{\cos \beta b} \mathbf{a}_x \quad (8-2-13)$$

$$\dot{\mathbf{H}}(z) = j \frac{\dot{U}}{\eta h} \frac{\sin \beta(b-z)}{\cos \beta b} \mathbf{a}_y. \quad (8-2-14)$$

低频近似结果

若

$$\beta b \ll 1,$$

则

$$\cos \beta(b-z) \simeq 1, \quad \cos \beta b \simeq 1, \quad \sin \beta(b-z) \simeq \beta(b-z).$$

因此

$$\dot{\mathbf{E}}(z) \simeq \frac{\dot{U}}{h} \mathbf{a}_x \quad (8-2-15)$$

$$\dot{\mathbf{H}}(z) \simeq \mathrm{j}\omega\varepsilon \frac{\dot{U}}{h} (b-z) \mathbf{a}_y. \quad (8-2-16)$$

回到时域，低频近似下

$$\mathbf{E}(z, t) \simeq \frac{U(t)}{h} \mathbf{a}_x \quad (8-2-17)$$

$$\mathbf{H}(z, t) \simeq \varepsilon \frac{b-z}{h} \frac{\mathrm{d}U(t)}{\mathrm{d}t} \mathbf{a}_y. \quad (8-2-18)$$

对于

$$U(t) = V_0 \sin(\omega t + \psi),$$

即

$$\mathbf{E}(z, t) \simeq \frac{V_0}{h} \sin(\omega t + \psi) \mathbf{a}_x \quad (8-2-19)$$

$$\mathbf{H}(z, t) \simeq \varepsilon \frac{b-z}{h} \omega V_0 \cos(\omega t + \psi) \mathbf{a}_y. \quad (8-2-20)$$