# Propriété souhaitables des mesures de risque

#### Probabilité de ruine

La Définition de la probabilité de ruine est la suivante:

Probabilité que la companie de puisse pas satisfaire c'est engagement au cours de la prochaine période en suposant un capital initial.

$$\zeta_n(u) = Pr\left(S > \sum_{i=1}^n \pi_i + u
ight) = 1 - F_S\left(\sum_{i=1}^n \pi_i + u
ight)$$

#### Probabilité de ruine et marge de sécurité

Soit la prime charger a un contrat noté  $\pi_i=\pi=1,2,\ldots,n$ , alors on a les deux résultat suivant:

$$\sin \pi > E[X], \quad \lim_{n \to \infty} \zeta_n(u) = 0$$

$$ext{si } \pi < E[X], \ \ \lim_{n o \infty} \zeta_n(u) = 1$$

Dans cette section on va utiliser la théorème suivante:

$$F_{arphi(X)}^{-1}(u) = arphi(F_X^{-1}(u))$$

### Propriété 1 (Invariance à la translation)

$$\Psi(X+\pi)=\Psi(X)+\pi$$

Pour un contrat qui expose l'assureur couts X, on lui charge une prime  $\pi$ . Maintenant, le contrat représente le cout  $X'=X-\pi$  puisque la prime est suposer annulé les couts que l'assurer représente. Alore le rpisque que prend le portefeuille est

$$\Psi(X^{'})=\Psi(X-\pi)=\Psi(X)-\pi.$$

#### Propriété 2 (Monotonicité)

Soit deux risques  $X_1$  et  $X_2$  tels que  $Pr(X_1 \leq X_2) = 1$ .

$$\Psi(X_1) \leq \Psi(X_2)$$

# Propriété 3 (Homogénéité)

$$\Psi(aX) = a\Psi(X)$$

La constante a est tout simplement un taux de change entre deux devise.

### Propriété 4 (Sous-addivité)

$$\Psi(X_1+\cdots+X_n)\leq \Psi(X_1)+\cdots+\Psi(X_n)$$

Le bénéfice de mutualisation est défini par

$$B^\Psi(S) = \sum_{i=1}^n \Psi(X_i) - \Psi(S)$$

Pour ne pas faire faiitte. Il faut que  $B^\Psi$  soit positif. alors, si la propriété de sous-sdivité est satifaite, le bénéfice de mutualisation sera positif.

### Propriété 5 (Convexité)

$$\Psi(lpha X + (1-lpha)X^{'}) \leq lpha \Psi(X) + (1-lpha)\Psi_{\kappa}(X^{'})$$

Les relation suivante sont importante pour la convexité et la sous-additivité:

#### Mesure monétaire

Une messure de risque est dite être monétaire si elle satifait les deux propriété suivante:

- Propriété 1, Invariance à la translation
- Propriété 2, monotonicité

#### Mesure de risque cohérente

Une mesure de risque monétaire est dite être cohérente si elle satifait les deux propriété suivante:

- Propriété 3, homogénité
- Propriété 4, Sous addivité

#### Mesure de risque convexe

Une mesure de risque est convex si elle satifait la propriété suivante:

Propriété 5, convexité

## Propriété 6 (Marge de risque non excessive)

Soit une  $v.\,a.\,X$  et soit b le plus petit nombre réel tel que  $Pr(X \leq b) = 1$ 

$$\Psi(X) \leq b$$

Propriété 7 (Marge de risque positive)

$$\Psi(X) \geq E[X]$$

Propriété 8 (Marge de risque justifiée)

$$\Psi(a)=a$$